# **hp** 12c platinum calculatrice financière

guide de l'utilisateur



File name: hp 12c pt\_user's guide\_Canada French\_HDPMF123708 Page: 1 of 281
Printed Date: 2005/8/1 Dimension: 14.8 cm x 21 cm

# **Avis**

# REGISTRE VOTRE PRODUIT A: www.register.hp.com

CE MANUEL ET TOUT EXEMPLE CONTENU DANS CE DOCUMENT SONT FOURNIS « TELS QUELS » ET SONT SUJET À CHANGEMENT SANS PRÉAVIS. LA SOCIÉTÉ HEWLETT-PACKARD NE DONNE AUCUNE GARANTIE DE TOUTE SORTE À L'ÉGARD DE CE MANUEL, Y COMPRIS, MAIS SANS LIMITATION AUX, GARANTIES IMPLICITES DE QUALITÉ MARCHANDE ET DE COMPATIBILITÉ, DE NON-VIOLATION ET POUR FINS PARTICULIÈRES. HEWLETT-PACKARD CO. NE DOIT PAS ÊTRE TENU RESPONSABLE POUR TOUTE ERREUR OU DOMMAGE ACCESSOIRE OU INDIRECT RELATIFS À L'ÉTABLISSEMENT, LA PERFORMANCE OU L'UTILISATION DE CE MANUEL OU DES EXEMPLES CONTENUS DANS CE DOCUMENT.

© Copyright 1981, 1982, 1999, 2002-2005 Hewlett-Packard Development Company, L.P. La reproduction, l'adaptation ou la traduction de ce manuel est interdite sans autorisation préalable par écrit de Hewlett-Packard Company, sauf stipulation contraire aux termes des lois de copyright.

Hewlett-Packard Company 4995 Murphy Canyon Rd, Suite 301 San Diego, CA 92123

# Historique des tirages

Édition 4 Mars 2005

File name: hp 12c pt\_user's guide\_Canada French\_HDPMF123708 Page: 2 of 281
Printed Date: 2005/8/1 Dimension: 14.8 cm x 21 cm

# Introduction

# À propos de ce manuel

Ce guide de l'utilisateur pour la hp 12c platinum est destiné à vous permettre de tirer le meilleur parti de votre investissement dans la calculatrice financière programmable hp 12c platinum. Nous savons bien que vous êtes impatient après votre achat de ce puissant outil financier de mettre de côté ce manuel pour immédiatement "appuyer sur les touches", mais vous gagnerez à long terme à lire complètement ce manuel et à effectuer les exemples qu'il contient.

Après cette introduction, un bref chapitre intitulé Pour faciliter les calculs financiers—vous permettra de découvrir à quel point votre hp 12c platinum peut vous aider dans ce domaine! Le reste de ce manuel est divisé en trois parties essentielles:

- Partie I (sections 1 à 7) décrivant l'utilisation des diverses fonctions financières, mathématiques, statistiques et autres (hors programmation) fournies par la calculatrice :
  - Section 1 contenant une prise en main. Elle vous indique comment utiliser le clavier, effectuer des calculs arithmétiques simples ou en chaîne, ainsi que comment utiliser les registres de stockage ("mémoires").
  - Section 2 présentant l'utilisation des fonctions de pourcentage et de calendrier.
  - Section 3 présentant les calculs d'intérêt simple, d'intérêt composé et les fonctions d'amortissement.
  - Section 4 présentant les analyses de rentabilité, les calculs d'obligations et d'amortissement.
  - Section 5 décrivant diverses fonctions telles que la mémoire permanente, l'affichage et les touches de fonctions spéciales.
  - Sections 6 et 7 présentant l'utilisation des fonctions statistiques, mathématiques et de modification de nombres.
- Partie II (sections 8 à 11) décrivant l'utilisation des puissantes possibilités de programmation de la hp 12c platinum.

#### 4 Introduction

- Partie III (sections 12 à 13) contenant les solutions pas-à-pas de problèmes spécifiques dans l'immobilier, le prêt, l'épargne, l'analyse d'investissement et les calculs d'obligations. Certaines de ces solutions peuvent être obtenues manuellement, d'autres nécessitent l'utilisation d'un programme. Les solutions programmées sont à la fois autonomes et pas-à-pas, il est donc facile de les employer même si vous n'avez pas l'intention d'apprendre à créer vos propres programmes. Mais si vous commencez vraiment à créer vos programmes, consultez ceux qui sont utilisés dans ces solutions : ils présentent des exemples de bonnes pratiques et techniques de programmation.
- Les diverses annexes donnent des détails supplémentaires sur le fonctionnement de la calculatrice ainsi que sur les garanties et services.
- L'index des touches de fonction et l'index des touches de programmation en fin de ce manuel sont une référence pratique pour les informations très complètes de ce manuel.

# Calculs financiers au Royaume-Uni

Les calculs de la plupart des problèmes financiers au Royaume-Uni sont identiques aux calculs effectués sur ces problèmes aux États-Unis – décrits dans ce manuel. Mais certains problèmes nécessitent des méthodes de calcul différentes. Consultez l'Annexe G pour plus d'informations.

# Pour d'autres solutions aux problèmes financiers

En plus des solutions spécialisées des sections 12 à 16 de ce manuel, bien d'autres sont disponibles dans le hp 12c platinum Solutions Manual. Il contient notamment des solutions à des problèmes de location, de prévision, de tarification, de statistiques, d'épargne, d'analyse d'investissement, de finances personnelles, d'actions, de prêts hypothécaires canadiens, des courbes d'apprentissage en fabrication, des otpions de prix et de théorie de file d'attente. Le manuel de solutions est disponible en ligne sur le site web hp 12c platinum.

HP aimerait remercier les personnes suivantes de leur contribution :

Gene Wright, Lipscomb University, Nashville, TN, EU.

Et

Tony Hutchins, Wellington, NZ

Jordi Hidalgo, Barcelone, Espagne

File name: hp 12c pt\_user's guide\_Canada French\_HDPMF123708 Page: 4 of 281
Printed Date: 2005/8/1 Dimension: 14.8 cm x 21 cm

| Introduction   | 3  |
|--|----|
| À propos de ce manuel                                  |    |
| Calculs financiers au Royaume-Uni                      |    |
| Pour d'autres solutions aux problèmes financiers       | 4  |
| Partie I. Résolution de problèmes                      | 15 |
| Section 1: Prise en main                               | 16 |
| Allumage et extinction                                 | 16 |
| Indication de décharge                                 | 16 |
| Régler le Contraste de l'Ecran                         | 16 |
| Le clavier   | 16 |
| Entrée de nombres                                      | 17 |
| Séparateurs de groupes de chiffres                     | 17 |
| Nombres négatifs                                       | 18 |
| Entrée de grands nombres                               | 18 |
| Effacement   | 18 |
| Les touches CLEAR                                      | 19 |
| Annulation d'une opération                             | 20 |
| Les touches RPN et ALG                                 | 20 |
| Calculs arithmétiques simples en mode RPN              | 21 |
| Calculs simples en mode ALG                            |    |
| Calculs en chaîne en mode RPN                          |    |
| Calculs en Chaîne en mode ALG                          | 26 |
| Calcul entre parenthèses                               |    |
| Registres de stockage                                  |    |
| Stockage et rappel de nombres                          |    |
| Effacement des registres de stockage                   |    |
| Opérations arithmétiques sur les registres de stockage | 29 |
| Section 2: Fonctions pourcentage et calendrier         | 31 |
| Fonctions pourcentage                                  | 31 |
| Pourcentages en mode RPN                               | 31 |
| Pourcentages en mode ALG                               |    |
| Montant net en mode RPN                                |    |
| Montant Net en mode ALG                                |    |
| Différence en pourcentage                              |    |
| Pourcentage du tota en mode RPN                        | 34 |
| -  |    |

| Pourcentage du Total en Mode ALG                                    | 36        |
|---|-----------|
| Fonctions de calendrier   | 37        |
| Format des dates  | 37        |
| Dates à venir ou passées  | 38        |
| Nombre de jours entre dates   | 39        |
| Section 3: Fonctions financières de base                            | 40        |
| Les registres financiers  | 40        |
| Stockage de nombres dans les registres financiers                   |           |
| Affichage de nombres dans les registres financiers                  |           |
| Effacement des registres financiers                                 |           |
| Calculs d'intérêt simple  |           |
| Calculs financiers et schéma de flux financiers                     | 43        |
| La convention de signe de flux financiers                           | 45        |
| Le mode de paiement   | 45        |
| Schémas généralisés de flux financiers                              | 46        |
| Calculs d'intérêts composés   | 47        |
| Comment indiquer le nombre de périodes de composition et le to      | XUK       |
| d'intérêt composé   |           |
| Calcul du nombre de paiements ou de périodes de composition .       |           |
| Calcul de taux d'intérêt périodique et annuel                       |           |
| Calcul de valeur actuelle   |           |
| Calcul du montant du paiement                                       |           |
| Calcul de la valeur future  |           |
| Calcul sur des périodes incomplètes                                 |           |
| Amortissement   | .67       |
| Section 4: Fonctions financières supplémentaires                    | <b>71</b> |
| Analyse de la valeur actualisée des flux de trésorerie : NPV et IRR | 71        |
| Calcul de la valeur actualisée nette (NPV)                          |           |
| Calcul du taux de rentabilité interne (IRR)                         | 77        |
| Consultation des entrées de flux financiers                         | 78        |
| Modification d'entrées de flux financiers                           | 80        |
| Calculs d'obligations   | 81        |
| Prix de l'obligation  |           |
| Rendement d'obligations   | 82        |
| Calcul d'amortissement  | 83        |
| Section 5: Fonctions supplémentaires                                | 85        |
| Mémoire permanente  | 85        |
| L'affichage   |           |

File name: hp 12c pt\_user's guide\_Canada French\_HDPMF123708 Page: 6 of 281
Printed Date: 2005/8/1 Dimension: 14.8 cm x 21 cm

| Indicateurs d'état   | 85  |
|--|-----|
| Formats d'affichage des nombres                              | 86  |
| Affichages spéciaux  |     |
| La touche X y en mode RPN                                    |     |
| La touche LSTX en mode RPN                                   |     |
| Calculs arithmétiques sur des constantes                     |     |
| Reprise après erreur d'entrée de chiffre                     |     |
| ·  |     |
| Section 6: Fonctions statistiques                            | 92  |
| Cumul de statistiques  | 92  |
| Correction des statistiques cumulées                         | 93  |
| Moyenne  | 93  |
| Écart type   | 95  |
| Estimation linéaire  |     |
| Moyenne pondérée   | 98  |
| Costion 7. Constions mathématiques at d'altération de        |     |
| Section 7: Fonctions mathématiques et d'altération de        |     |
| nombres  |     |
| Fonctions sur un nombre                                      | 99  |
| La fonction puissance en mode RPN                            | 101 |
| La fonction puissance en mode ALG                            | 101 |
| Partie II. Programmation                                     | 103 |
|  |     |
| Section 8: Les bases de la programmation                     |     |
| Pourquoi utiliser des programmes ?                           | 104 |
| Création d'un programme                                      | 104 |
| Lancement d'un programme                                     | 106 |
| Mémoire programme  | 108 |
| Identification des instructions dans les lignes de programme |     |
| Affichage des lignes de programme                            |     |
| L'instruction GTO 000 et la ligne de programme 000           |     |
| Extension de la mémoire programme                            |     |
| Passage de la calculatrice à une ligne de programme partic   |     |
|  |     |
| Exécution d'un programme ligne par ligne                     |     |
| Interruption de l'exécution du programme                     |     |
| Pause pendant l'exécution d'un programme                     |     |
| Arrêt de l'exécution du programme                            | 121 |

File name: hp 12c pt\_user's guide\_Canada French\_HDPMF123708 Page: 7 of 281
Printed Date: 2005/8/1 Dimension: 14.8 cm x 21 cm

| Section 9: Branchement et boucle   | 124   |
|--|-------|
| Branchement simple   | 124   |
| Boucle   |       |
| Branchement conditionnel   | 128   |
| Section 10: Édition de programmes  | 139   |
| Modification de l'instruction d'une ligne de programme   | 139   |
| Ajout d'instructions à la fin d'un programme   |       |
| Ajout d'instructions à l'intérieur d'un programme  |       |
| Ajout d'instructions par remplacement  |       |
| branchement Ajout d'instructions par   |       |
| Section 11: Programmes multiples   |       |
| Enregistrement d'un autre programme  |       |
| Lancement d'un autre programme   |       |
| Partie III. Solutions  | 155   |
| Section 12: Immobilier et prêts  | 156   |
| Calcul d'un taux annuel en pourcentage avec frais  |       |
| Prix de rachat d'un prêt avec remise ou pénalités  | 159   |
| Rendement d'un prêt racheté avec remise ou pénalités   |       |
| Choix entre location et achat  |       |
|  |       |
| Section 13: Analyse d'investissement   |       |
| Amortissement en année incomplète  |       |
| Amortissement linéaire   |       |
| Amortissement dégressif  |       |
| (Sum-of-the-Years-Digits)  |       |
| Amortissement en années complètes et incomplètes et changeme   | nt de |
| méthode  |       |
| Amortissement exceptionnel   |       |
| Taux de rentabilité interne modifié<br>La formule Black-Scholes pour évaluer les options européennes |       |
| Section 14: Location financière  |       |
| Paiements anticipés  | 205   |
| Calcul du paiement   |       |
| Calcul du taux   | 209   |

File name: hp 12c pt\_user's guide\_Canada French\_HDPMF123708 Page: 8 of 281
Printed Date: 2005/8/1 Dimension: 14.8 cm x 21 cm

| Paiements anticipés avec valeur résiduelle        | 212        |
|---|------------|
| Section 15: Épargne                               | 218        |
| Conversion de taux nominal en taux effectif       | 218<br>220 |
| Section 16: Obligations                           | 222        |
| Obligations sur base 30/360 jours                 |            |
| Annexes   | 231        |
| Annexe A: Notation polonaise inverse et pile      | 232        |
| Obtention de nombres de la pile : La touche ENTER |            |
| Fin de l'entrée de chiffres                       |            |
| Montée de la pile                                 |            |
| Réorganisation des nombres de la pile             |            |
| La touche X≥y                                     |            |
| La touche RJ                                      | 235        |
| Fonctions sur un nombre et la pile                | 235        |
| Fonctions sur deux nombres et la pile             | 236        |
| Fonctions mathématiques                           |            |
| Fonctions pourcentage                             |            |
| Fonctions calendrier et financières               | 237        |
| Le registre LAST X et la touche LSTx              | 238        |
| Calculs en chaîne en mode RPN                     | 239        |
| Calcul arithmétique sur des constantes            | 240        |
| Annexe B: Mode de calcul algébrique (ALG)         | 242        |
| Calculs arithmétiques simples en mode ALG         | 242        |
| Entrée de nombres négatifs (CHS)                  |            |
| Calculs en chaîne en mode ALG                     |            |
| La touche LSTx en mode ALG                        | 244        |
| L'historique de pile en mode ALG                  | 244        |
| Opérations avec Parenthèses                       | 245        |
| Fonctions pourcentage                             |            |
| Différence en pourcentage                         |            |
| Pourcentage du Total                              |            |
| La fonction puissance                             | 247        |

File name: hp 12c pt\_user's guide\_Canada French\_HDPMF123708 Page: 9 of 281
Printed Date: 2005/8/1 Dimension: 14.8 cm x 21 cm

| Annexe C: Pour en savoir plus sur IRR                        | . 248 |
|--|-------|
| Annexe D: Conditions d'erreur                                |       |
| Error 0 : Mathématiques                                      |       |
| Error 1 : Dépassement de capacité de registre de stockage    | 250   |
| Error 2 : Statistiques                                       |       |
| Error 3 : IRR  | 251   |
| Error 4 : Mémoire  | 251   |
| Error 5 : Intérêt composé                                    |       |
| Error 6 : Registres de stockage                              |       |
| Error 7: IRR   |       |
| Error 8 : Calendrier   |       |
| Error 9 : Service  |       |
| Pr Error   | 253   |
| Annexe E: Formules utilisées                                 | . 254 |
| Pourcentage  | 254   |
| Intérêt  |       |
| Intérêt simple   | 254   |
| Intérêt composé  | 255   |
| Amortissement  | 255   |
| Analyse de la valeur actualisée des flux financiers          |       |
| Valeur actualisée nette                                      |       |
| Taux de rentabilité interne                                  |       |
| Calendrier   |       |
| Base réelle  |       |
| Base 30/360 jours  |       |
| Obligations  | 257   |
| La formule Black-Scholes pour évaluer les opions européennes |       |
| Amortissement  |       |
| Amortissement linéaire                                       | 258   |
| Amortissement proportionnel à l'ordre numérique inversé des  |       |
| années   |       |
| Amortissement dégressif                                      |       |
| Taux de rentabilité interne modifié                          |       |
| Paiements anticipés  |       |
| Conversions de taux d'intérêt                                |       |
| Composition finie  |       |
| Composition continue   |       |
| Statistiques   |       |
| Moyenne  |       |
| Moyenne pondérée   |       |
| Estimation linéaire  | 261   |

File name: hp 12c pt\_user's guide\_Canada French\_HDPMF123708 Page: 10 of 281
Printed Date: 2005/8/1 Dimension: 14.8 cm x 21 cm

| Éca          | rt type  | 261       |
|--------------|--|-----------|
| Fact         | torielle   | 261       |
| Décision     | de location ou d'achat                               | 262       |
| Annexe F:    | Informations concernant la pile, la garant           | ie et les |
|              | services   | 263       |
| Pile         |  | 263       |
| Témoin d     | de faiblesse de la pile                              | 263       |
| Mise         | e en place d'une pile neuve                          | 264       |
|              | ion du bon fonctionnement (autotests)                |           |
| Garantie     | ÷  | 266       |
|              |  |           |
| Informati    | on de contrôle                                       | 269       |
| Déclarati    | ion concernant le bruit                              | 270       |
|              | on des appareils mis au rebut par les ménages dans l |           |
|              | nne  |           |
| Annexe G:    | Calculs pour le Royaume-Uni                          | 271       |
|              | oothécaires  |           |
| Calculs o    | de taux annuel en pourcentage (APR)                  | 271       |
| Calcul d     | obligations  | 272       |
| Index des to | ouches de fonction                                   | 273       |
|              | ouches de programmation                              |           |
| Index des n  | natières   | 280       |
|              |  |           |

# Pour faciliter les calculs financiers

Avant de commencer votre lecture de ce manuel, voyons à quel point les calculs financiers peuvent être faciles avec votre hp 12c platinum. Les exemples ci-dessous ne sont pas destinés à vous apprendre à utiliser la calculatrice, cet apprendissage en détail commencera à la Section 1.

**Exemple 1 :** nous supposons que vous souhaitez pouvoir financer les études à l'université de votre fille dans 14 ans. Vous prévoyez en coût d'environ 6 000 \$ par an (500 \$ par mois) pendant 4 ans. Nous supposons qu'elle retirera 500 \$ au début de chaque mois d'un compte épargne. Combien devez-vous déposer sur ce compte à son entrée à l'université si le compte rapporte 6% d'intérêts annuels à composition mensuelle ?

Voici un exemple de calcul d'intérêts composés. Tous ces problèmes font intervenir au moins trois des quantités suivantes :

- n : le nombre de périodes de composition.
- i : le taux d'intérêt par période de composition.
- PV : valeur actuelle d'un montant composé.
- PMT : montant du paiement périodique.
- FV : valeur future d'un montant composé.

#### Dans cet exemple:

- n est égal à 4 ans  $\times$  12 périodes par an = 48 périodes.
- i est égal à 6% par an ÷ 12 périodes par an = 0,5% par période.
- PV est la quantité à calculer valeur actuelle au début de la transaction.
- PMT est égal à 500 \$.
- FV est égal à zéro, parce quand elle aura obtenu son diplôme votre fille n'aura (espérons-le!) plus besoin de retirer de l'argent.

Pour commencer, allumez la calculatrice en appuyant sur la touche ON. Ensuite, appuyez sur les touches présentées dans la colonne **Séquences de touches** ci-dessous.\*

**Remarque :** Un symbole de piles () dans le coin supérieur gauche de l'écran quand la calculatrice est allumée signifie que la charge des piles est faible. Pour mettre en place des piles neuves, consultez l'Annexe E.

<sup>\*</sup> Si vous n'avez pas l'habitude du clavier de la calculatrice HP, consultez la description en pages 16 et 17.

Les fonctions de calendrier et quasiment toutes les fonctions financières nécessitent un certain temps de traitement pour donner un résultat. (Le plus souvent il ne s'agit que de quelques secondes, mais les fonctions [1], [AMORT], [IRR], et [YTM] peuvent prendre une demi-minute et parfois plus). Pendant ces calculs, le mot **running** clignote sur l'affichage pour vous signaler que la calculatrice travaille.

| Séquence de touches | Affichage  |  |
|---------------------|------------|--|
| f CLEAR REG         | 0,00       | Efface les données précédemment<br>enregistrées dans la calculatrice et<br>demande l'affichage de deux<br>décimales. |
| 4 g 12x             | 48,00      | Calcule et enregistre le nombre de périodes de composition.  |
| 6 g 12÷             | 0,50       | Calcule et enregistre le taux d'intérêt périodique.  |
| 500 PMT             | 500,00     | Enregistre le montant du paiement périodique.  |
| g BEG               | 500,00     | Définit le mode de paiement en début de période.   |
| PV                  | -21.396,61 | Montant à déposer.*  |

**Exemple 2 :** nous devons maintenant savoir comment accumuler le dépôt voulu au moment de l'entrée à l'université de votre fille dans 14 ans. Admettons qu'elle dispose d'une assurance vie à capital versé de 5 000 \$ rapportant 5,35% annuel, à composition annuelle. Combien vaudra cette assurance vie au moment où elle entrera à l'université ?

Dans cet exemple, nous devons calculer FV, la valeur future.

| Séquence de touches | Affichage  |  |
|---------------------|------------|--|
| f CLEAR FIN         | -21.396,61 | Efface les données financières précédentes dans la calculatrice. |
| 14 <b>n</b>         | 14,00      | Enregistre le nombre de périodes de composition.                 |
| 5,35 i              | 5,35       | Enregistre le taux d'intérêt périodique.                         |
| 5000 CHS PV         | -5.000,00  | Enregistre la valeur actuelle de la police.                      |
| FV                  | 10.371,79  | Valeur de la police dans 14 ans.                                 |

<sup>\*</sup> Ne vous inquiétez pas du signe moins à l'affichage. Ceci comme d'autres détails est expliqué dans la Section 3.

File name: hp 12c pt\_user's guide\_Canada French\_HDPMF123708 Page: 13 of 281
Printed Date: 2005/8/1 Dimension: 14.8 cm x 21 cm

#### 14 Pour faciliter les calculs financiers

**Exemple 3 :** l'exemple précédent a démontré que la police d'assurance fournit environ la moitié du montant nécessaire. Il faut mettre de côté un montant supplémentaire correspondant au solde (21 396,61 –10.371,79 = 11.024,82). Prévoyons des paiements mensuels commençant à la fin du mois suivant sur un compte rapportant 6% par an, à composition mensuelle. Quel le montant du paiement nécessaire pour cumuler 11.024,82 \$ sur les 14 ans à venir ?

| Séquence de touches | Affichage |  |
|---------------------|-----------|--|
| f CLEAR FIN         | 10.371,79 | Efface les données financières précédentes dans la calculatrice. |
| 14 <u>912x</u>      | 168,00    | Calcule et enregistre le nombre de périodes de composition.      |
| 6 g 12÷             | 0,50      | Calcule et enregistre le taux<br>d'intérêt périodique.           |
| 11024,82FV          | 11.024,82 | Enregistre la valeur future nécessaire.                          |
| g END               | 11.024,82 | Définit le mode de paiement en fin de période.                   |
| PMT                 | -42,03    | Paiement mensuel nécessaire.                                     |

**Exemple 4 :** nous supposons que vous ne trouvez pas de banque pouvant offrir pour l'instant un compte à 6% d'intérêts annuel et composition mensuelle, mais que vous pouvez effectuer des paiements mensuels de 45 \$. Quel taux d'intérêt minimal vous permettra de cumuler le montant voulu ?

Dans ce problème, nous n'avons pas besoin d'effacer les données financières précédentes dans la calculatrice, parce que la plupart ne sont pas modifiées par rapport à l'exemple précédent.

| Séquence de touches<br>(mode RPN) | Affichage |                                    |
|-----------------------------------|-----------|------------------------------------|
| 45 CHS PMT                        | -45,00    | Enregistre le montant du paiement. |
| i                                 | 0,43      | Taux d'intérêt périodique.         |
| RCL g 12÷                         | 5,13      | Taux d'intérêt annuel.             |

Tout ceci n'est qu'un faible échantillon des nombreux calculs financiers que votre calculatrice hp 12c platinum peut vous permettre d'effectuer facilement.

File name: hp 12c pt\_user's guide\_Canada French\_HDPMF123708 Page: 14 of 281
Printed Date: 2005/8/1 Dimension: 14.8 cm x 21 cm

# Partie l Résolution de problèmes

File name: hp 12c pt\_user's guide\_Canada French\_HDPMF123708 Page: 15 of 281
Printed Date: 2005/8/1 Dimension: 14.8 cm x 21 cm

## Section 1

# Prise en main

# Allumage et extinction

Pour commencer à utiliser votre hp 12c platinum, appuyez sur la touche  $\boxed{0N}*$ . Une nouvelle pression sur la touche  $\boxed{0N}$  éteint la calculatrice. Si vous ne le faites pas manuellement, la calculatrice s'éteint automatiquement 12 minutes après sa dernière utilisation.

# Indication de décharge


Un symbole de pile () dans le coin supérieur gauche de l'écran quand la calculatrice est allumée signifie que la capacité restante de la pile est faible. Pour remplacer la pile, consultez l'Annexe F.

# Régler le Contraste de l'Ecran

La lisibilité de l'écran dépend de l'éclairage, de l'angle de vision et du réglage du contraste de l'écran. Vous pouvez régler le contraste de l'écran en maintenant enfoncée la touche f et en pressant + ou -.

#### Le clavier

Plusieurs touches sur la hp 12c platinum correspondent à deux ou même trois fonctions. La fonction primaire d'une touche est indiquée par les caractères en blanc sur le haut de la touche. La ou les fonctions supplémentaires sont indiquées par les caractères en jaune au-dessus de la touche et en bleu sur la face inférieure. Ces fonctions supplémentaires sont obtenues en appuyant sur la touche de *préfixe* appropriée avant la touche de fonction.



- Pour accéder à la fonction supplémentaire en jaune au-dessus d'une touche, appuyez sur la touche de préfixe jaune (f), avant d'appuyer sur la touche de fonction.
- Pour obtenir la fonction primaire indiquée sur la face supérieure d'une touche, il suffit d'appuyer sur la touche.
- Pour obtenir la fonction supplémentaire en bleu sur la face inférieure d'une touche, appuyez sur la touche de préfixe bleue (9), avant d'appuyer sur la touche de fonction.

<sup>\*</sup> Remarquez que la touche ON est plus basse que les autres pour éviter de l'enfoncer par inadvertance.

Les références aux fonctions présentées sur le clavier en jaune sous l'étiquette "CLEAR" apparaissent dans tout ce manuel, précédées par le mot "CLEAR" (par exemple, "la fonction CLEARREG …" ou "appuyez sur f CLEARREG …").

Dans tout ce manuel, les références à l'utilisation d'une fonction supplémentaire n'indiquent que le nom de la fonction dans un cadre (par exemple "la fonction  $\overline{\mathbb{RR}}$  ..."). Les références à la sélection d'une fonction supplémentaire sont précédées de la touche de préfixe appropriée (par exemple "appuyez sur fire "CLEAR" apparaissent dans tout ce manuel, précédées par le mot "CLEAR" (par exemple, "la fonction CLEAR REG ...").

Si vous appuyez par inadvertance sur la touche de préfixe f ou g, vous pouvez annuler l'opération en appuyant sur f CLEAR PREFIX. Cette séquence permet aussi d'annuler les touches STO, RCL et GTO. (Ces touches sont des touches de "préfixe" en ce sens qu'il faut appuyer subséquemment sur d'autres touches pour exécuter la fonction correspondante). La touche PREFIX permet aussi d'afficher la mantisse (les 10 chiffres) d'un nombre affiché, donc la mantisse du nombre à l'écran apparaît un instant après le relâchement de la touche PREFIX.

L'appui sur la touche de préfixe f ou g active l'indicateur d'état correspondant – f ou g – sur l'écran. Chaque indicateur se désactive en appuyant sur une touche de fonction (pour exécuter une fonction supplémentaire de cette touche), une autre touche de préfixe ou f CLEAR [REFIX].

#### Entrée de nombres

Pour entrer un nombre dans la calculatrice, appuyez sur les touches de chiffres dans l'ordre, comme si vous écriviez le nombre sur un papier. Vous devez entrer un séparateur décimal (à l'aide de la touche de point décimal) si le nombre comporte une virgule, sauf si celle-ci apparaît à droite du dernier chiffre.

#### Séparateurs de groupes de chiffres

Les groupes de trois chiffres sont séparés automatiquement à gauche du séparateur décimal lors de l'entrée du nombre. Au premier allumage de la calculatrice en sortie d'usine – ou après réinitialisation de la mémoire permanente – le séparateur décimal des nombres affichés est un point, et le séparateur des groupes de trois chiffres est une virgule. Vous pouvez aussi demander à la calculatrice d'afficher une virgule pour le séparateur décimal et un point pour le séparateur des groupes de trois chiffres. Pour ce faire, éteignez la calculatrice, puis maintenez enfoncée la touche • en appuyant sur ON. La répétition de cette opération fait revenir la calculatrice à l'affichage des séparateurs d'origine.

File name: hp 12c pt\_user's guide\_Canada French\_HDPMF123708 Page: 17 of 281
Printed Date: 2005/8/1 Dimension: 14.8 cm x 21 cm

## Nombres négatifs

Pour changer le signe d'un nombre affiché – soit celui qui vient d'être entré, soit le résultat d'un calcul – il suffit d'appuyer sur CHS (changement de signe). Quand l'écran affiche un nombre négatif – c'est-à-dire un nombre précédé d'un signe moins – l'appui sur CHS supprime le signe moins et rend le nombre positif.

#### Entrée de grands nombres

L'écran ne peut pas afficher plus de 10 chiffres d'un nombre, donc les nombres supérieurs à 9 999 999 999 ne peuvent pas être entrés en tapant tous leurs chiffres. Mais ils peuvent être entrés facilement à l'affichage sous forme d'un raccourci mathématique appelé "notation scientifique". Pour convertir un nombre en notation scientifique, déplacez le séparateur décimal jusqu'à n'avoir qu'un seul chiffre (différent de zéro) à sa gauche. Le nombre résultant est appelé "mantisse" du nombre d'origine, le nombre de chiffres dont vous avez déplacé le séparateur décimal est appelé "exposant" du nombre d'origine. Si vous l'avez déplacé vers la gauche, l'exposant est positif ; si vous avez déplacé le point décimal vers la droite (pour les nombres inférieurs à un), l'exposant est négatif. Pour entrer le nombre à l'écran, il suffit d'entrer la mantisse, d'appuyer sur la touche EEX (entrée d'exposant), avant d'entrer l'exposant. Si l'exposant est négatif, appuyez sur CHS après l'appui sur EEX.

Pour entrer par exemple 1 781 400 000 000 \$, nous devons déplacer le séparateur décimal de 12 positions vers la gauche, ce qui donne une mantisse de 1,7814 et un exposant de 12 :

## Séquence de touches Affichage

1,7814 **EEX** 12 **1,7814 12** Le nombre 1 781 400 000 000 entré en notation scientifique.

Les nombres entrés en notation scientifique peuvent être utilisés dans les calculs comme tout autre nombre.

#### **Effacement**

Après avoir entré un nombre, appuyer sur 9 ← effacera le dernier chiffre affiché. Après avoir effectué une opération, appuyer sur 9 ← effacera le nombre affiché.

| (mode RPN)              | Affichage |   |
|-------------------------|-----------|---|
| 12345 9 ← 9 ← ,63 ENTER | 123,63    | La correction efface le 4 et le 5.  9 ← efface le dernier nombre entré. |
| 5 +                     | 128,63    |   |
| <b>g</b> •              | 0,00      | Efface la ligne affichée.   |

File name: hp 12c pt\_user's guide\_Canada French\_HDPMF123708 Page: 18 of 281
Printed Date: 2005/8/1 Dimension: 14.8 cm x 21 cm

| Séquence de touches<br>(mode ALG) | Affichage |  |
|-----------------------------------|-----------|--|
| 12345 g ← g ← ,63 +               | 123,63    | La correction efface le 4 et le 5. 9 ← efface le dernier nombre entré. |
| 5=                                | 128,63    | La touche = est aussi<br>étiquetée ENER.                               |
| 9 ←                               | 0,00      | Efface la ligne affichée.  |

#### Les touches CLEAR

L'effacement d'un registre ou de l'affichage remplace le nombre qu'il contient par zéro. L'effacement de la mémoire programme remplace les instructions qu'elle contient par 9 GTO 000. Il existe plusieurs opérations d'effacement sur la hp 12c platinum, elles sont indiquées dans le tableau ci-dessous :

| Touche(s)      | Efface :  |
|----------------|---|
| CLx            | Affichage et registre X.  |
| $fCLEAR\Sigma$ | Registres statistiques (R <sub>1</sub> à R <sub>6</sub> ), registres de pile et affichage.      |
| f CLEAR PRGM   | Mémoire programme (seulement en mode Programme).  |
| f CLEAR FIN    | Registres financiers.   |
| f CLEAR REG    | Registres de stockage de données, registres financiers, registres de pile et LAST X, affichage. |

Remarque: En mode ALG, il est préférable de commencer le calcul en appuyant sur CLX CLX. Ceci assurera qu'il n'y a pas de calculs arithmétiques en attente qui pourraient interférer avec la résolution du nouveau problème. Il faut appuyer sur la touche deux fois car la première fois efface l'affichage et le registre-X seulement, vous permettant ainsi de corriger une entrée erronée en entrant le montant correct. La deuxième pression de CLX effacera aussi tous les calculs en attente. Appuyer sur la touche = est une autre façon de s'assurer qu'il n'y a pas de calculs en attente avant de commencer un nouveau calcul, puisque la touche = résoudra tous les calculs en attente.

File name: hp 12c pt\_user's guide\_Canada French\_HDPMF123708 Page: 19 of 281
Printed Date: 2005/8/1 Dimension: 14.8 cm x 21 cm

# Annulation d'une opération

Chaque fois que vous appuyez sur les touches CLx, 9←, fCLEARREG, fCLEAR∑ ou fCLEARFIN pour effacer les données, l'indicateur d'annulation pour apparaît sur l'écran d'affichage. Ceci signifie que vous pouvez appuyer sur 9 pour annuler la dernière opération (i.e. pour récupérer les données).

**Remarque:** l'annulation d'une opération n'est possible qu'immédiatement après qu'une donnée ait été effacée. Si l'indicateur d'annulation n'est pas présent, l'opération ne peut être annulée.

#### Les touches RPN et ALG

La calculatrice peut effectuer les opérations arithmétiques soit en mode RPN (notation polonaise inverse), soit en mode ALG (algébrique).

En mode RPN ou notation polonaise inverse, les résultats intermédiaires des calculs sont enregistrés automatiquement, vous n'avez donc pas à utiliser de parenthèses.

En mode algébrique (ALG), vous effectuez les opérations d'addition, de soustraction, de multiplication et de division de la façon traditionnelle, en utilisant au besoin les parenthèses.

**Pour sélectionner le mode RPN :** appuyez sur f RPN pour passer la calculatrice en mode RPN. Quand la calculatrice est en mode RPN, le témoin d'état **RPN** est affiché.

**Pour sélectionner le mode ALG :** appuyez sur f ALG pour passer la calculatrice en mode ALG. Quand la calculatrice est en mode ALG, le témoin d'état **ALG** est affiché.

#### Exemple

Si vous voulez calculer 1 + 2 = 3.

En mode RPN, entrez le premier nombre, appuyez sur la touche  $\boxed{\mathbb{NIE}}$ , entrez le deuxième nombre et enfin appuyez sur la touche d'opérateur arithmétique :  $\boxed{\pm}$ .

En mode ALG, entrez le premier nombre, appuyez sur  $\pm$ , entrez le deuxième nombre et appuyez sur la touche égal :  $\equiv$ . N'oubliez pas d'appuyer sur CLX CLX avant d'effectuer le calcul.

| RPN, mode   | ALG, mode |
|-------------|-----------|
| 1 ENTER 2 + | 1 + 2 =   |

Vous pouvez choisir entre les modes ALG (algébrique) ou RPN (notation polonaise inverse) pour effectuer vos opérations. La plupart des exemples de ce manuel sont montrées dans les deux modes. La colonne de séquence des touches indiquera le mode RPN ou ALG là où les touches diffèrent. Lorsque les touches sont les mêmes, la colonne s'intitule simplement « Séquence des Touches ».

File name: hp 12c pt\_user's guide\_Canada French\_HDPMF123708 Page: 20 of 281
Printed Date: 2005/8/1 Dimension: 14.8 cm x 21 cm

# Calculs arithmétiques simples en mode RPN

En mode RPN, tout calcul arithmétique simple fait intervenir deux nombres et une opération – addition, soustraction, multiplication ou division. Pour effectuer un calcul de ce type sur votre hp 12c platinum, indiquez d'abord à la calculatrice les deux nombres, puis l'opération à effectuer. Le résultat est calculé dès que vous appuyez sur la touche d'opération (+, -,  $\times$  ou  $\div$ ).

Les deux nombres doivent être entrés dans la calculatrice dans l'ordre où ils apparaîtraient si le calcul était écrit sur papier de gauche à droite. Après entrée du premier nombre, appuyez sur la touche EMER pour indiquer à la calculatrice que vous avez terminé de l'entrer. L'appui sur EMER sépare l'entrée du deuxième nombre de celle du premier.

En résumé, pour effectuer une opération arithmétique :

- 1. Entrez le premier nombre.
- 2. Appuyez sur ENTER pour séparer le premier nombre du second.
- 3. Entrez le deuxième nombre.
- 4. Appuyez sur ⊕, □, X ou ÷ pour effectuer l'opération voulue.

Par exemple, pour calculer 13 ÷ 2, procédez comme suit :

| Séquence de touches<br>(mode RPN) | Affichage |   |
|-----------------------------------|-----------|---|
| 13                                | 13,       | Entrez le premier nombre dans la calculatrice.                |
| ENTER                             | 13,00     | Appuyez sur ENTER pour séparer le deuxième nombre du premier. |
| 2                                 | 2,        | Entrez le deuxième nombre dans la calculatrice.               |
| ÷                                 | 6,50      | L'appui sur la touche d'opération calcule le résultat.        |

Remarquez qu'après l'appui sur MB, deux zéros apparaissent après le séparateur décimal. Cela n'a rien de magique : l'affichage de la calculatrice est réglé pour afficher deux décimales de chaque nombre entré ou calculé. Avant l'appui sur la touche MB, la calculatrice n'avait aucun moyen de savoir que vous aviez terminé d'entrer le nombre, elle n'affichait donc que les chiffres que vous aviez entrés. L'appui sur MB indique à la calculatrice que vous avez terminé d'entrer le nombre : elle termine l'entrée des chiffres. Vous n'avez pas besoin d'appuyer sur MB après l'entrée du deuxième nombre parce que les touches  $\pm$ , -,  $\times$  et  $\pm$  terminent aussi l'entrée de chiffres. (En fait, toutes les touches terminent l'entrée de chiffres sauf les touches d'entrée de chiffre elles-mêmes – touches de chiffre,  $\bullet$ , CHS et EEX – et les touches de préfixe – f, g, STO, RCL, et GTO.)

File name: hp 12c pt\_user's guide\_Canada French\_HDPMF123708 Page: 21 of 281
Printed Date: 2005/8/1 Dimension: 14.8 cm x 21 cm

# Calculs simples en mode ALG

En mode ALG, tout calcul simple implique deux numéros et une opération (addition, soustraction, multiplication ou division). Pour réaliser un tel calcul sur votre hp 12c platinum, dites à la calculatrice le premier chiffre, puis l'opération à réaliser, et enfin le deuxième chiffre. La réponse est donnée lorsque vous appuyez sur la touche égale .

Pour calculer 21,1 + 23,8, faites ce qui suit :

| Séquence de touches (mode ALG) | Affichage |  |
|--------------------------------|-----------|--|
| CLXCLX                         | 0.00      | Efface les calculs en attente.                               |
| 21,1+                          | 21,10     | Entre le premier numéro et se prépare à ajouter le deuxième. |
| 23,8                           | 23,8      | Entre le deuxième numéro.                                    |
|                                | 44,90     | = termine le calcul.   |

Après l'achèvement d'un calcul :

- l'appui sur une autre touche de chiffre démarre un nouveau calcul, ou
- l'appui sur une touche d'opérateur continue le calcul.

| (mode ALG)   | Affichage |  |
|--------------|-----------|--|
| CLx CLx      | 0,00      | Efface toutes les calculs en attente.  |
| 77,35 🗀      | 77,35     |  |
| 90,89=       | -13,54    | = termine le calcul.                   |
| 65g (x X 12= | 96,75     | Nouveau calcul : $\sqrt{65} \times 12$ |
| ÷3,5=        | 27,64     | Calcule 96,75 ÷ 3,5                    |

Vous pouvez aussi effectuer des calculs longs sans appuyer sur = après chaque calcul intermédiaire : il suffit de l'utiliser à la fin du calcul. Les opérateurs sont évalués de gauche à droite, dans l'ordre d'entrée. Veuillez noter que si vous venez d'appuyer sur =, vous n'avez pas besoin d'appuyer CLX CLX avant de commencer un nouveau calcul – la touche = aura complété tous les calculs en attente.

File name: hp 12c pt\_user's guide\_Canada French\_HDPMF123708 Page: 22 of 281
Printed Date: 2005/8/1 Dimension: 14.8 cm x 21 cm

# Calculs en chaîne en mode RPN

Quand le résultat vient d'être calculé et donc à l'écran, vous pouvez effectuer une autre opération sur ce nombre simplement en entrant le deuxième nombre et en appuyant sur la touche d'opération : il *n'est pas* nécessaire d'appuyer sur me pour séparer le deuxième nombre du premier. En effet, quand un nombre est entré après une touche de fonction (par exemple  $+,-,\times$ , +, etc) le résultat du calcul précédent est enregistré dans la calculatrice – tout comme en appuyant sur la touche me. Le seul cas où vous devez appuyer sur la touche me pour séparer deux nombres est lors de l'entrée des deux l'un derrière l'autre.

La hp 12c platinum est conçue de façon telle que chaque fois que vous appuyez sur une touche de fonction en mode RPN, la calculatrice effectue l'opération immédiatement – en non pas plus tard – vous pouvez donc voir le résultat de tous les calculs intermédiaires, ainsi que le "résultat final".

**Exemple :** vous avez émis trois chèques sans recalculer le solde sur votre carnet de chèques, et vous venez de déposer votre salaire de 1 053 \$ sur votre compte chèque. Si le solde précédent était de 58,33 \$ et les montants des chèques émis de 22,95 \$, 13,70 \$, et 10,14 \$, quel est le nouveau solde ?

Solution : sur papier, ce problème se présenterait sous la forme :


| Séquence de touches<br>(mode RPN) | Affichage |   |
|-----------------------------------|-----------|---|
| 58,33                             | 58,33     | Entre le premier nombre.  |
| ENTER                             | 58,33     | L'appui sur ENTER sépare le deuxième nombre du premier.   |
| 22,95                             | 22,95     | Entre le deuxième nombre.   |
| -                                 | 35,38     | L'appui sur — soustrait le<br>deuxième nombre du premier. La<br>calculatrice affiche le résultat de ce<br>calcul, solde après soustraction du<br>montant du premier chèque.   |
| 13,7                              | 13,7      | Entre le nombre suivant. Comme un calcul vient d'être effectué, il n'est pas nécessaire d'appuyer sur [NTE]; le nombre entré suivant (13,7) est séparé automatiquement de celui qui était affiché précédemment (35,38). |

File name: hp 12c pt\_user's guide\_Canada French\_HDPMF123708 Page: 23 of 281
Printed Date: 2005/8/1 Dimension: 14.8 cm x 21 cm

#### 24 Section 1: Prise en main


| Séquence de touches<br>(mode RPN) | Affichage |  |
|-----------------------------------|-----------|--|
|                                   | 21,68     | L'appui sur — soustrait le nombre<br>que vous venez d'entrer du nombre<br>affiché précédemment. La<br>calculatrice affiche le résultat de ce<br>calcul, solde après soustraction du<br>montant du deuxième chèque. |
| 10,14 —                           | 11,54     | Entre le nombre suivant et le<br>soustrait du solde précédent. Le<br>nouveau solde apparaît à l'écran.<br>(Il commence à être faible !)  |
| 1053 🛨                            | 1.064,54  | Entre le nombre suivant – dépôt du<br>chèque de salaire – et l'ajoute au<br>solde précédent. Le nouveau solde<br>à jour apparaît à l'écran.  |

L'exemple précédent montre que la calculatrice hp 12c platinum calcule exactement comme vous le feriez avec un crayon et un papier (mais



Voyons comment se passe un type de calcul différent – faisant appel à la multiplication de groupes de deux nombres avant ajout des résultats. (C'est le type de calcul nécessaire pour obtenir le montant total d'une facture constituée de plusieurs articles de quantité et de prix différents).

Prenons par exemple le calcul  $(3 \times 4) + (5 \times 6)$ . Sur papier, vous devez d'abord effectuer la multiplication dans le premier groupe de parenthèses, puis la multiplication dans le deuxième groupe de parenthèses, pour ensuite additionner les résultats de ces deux multiplications :



Votre hp 12c platinum calcule la réponse exactement de la même façon en mode RPN:

File name: hp 12c pt\_user's guide\_Canada French\_HDPMF123708 Page: 24 of 281
Printed Date: 2005/8/1 Dimension: 14.8 cm x 21 cm

| Séquence de touches<br>(mode RPN) | Affichage |   |
|-----------------------------------|-----------|---|
| 3ENTER4X                          | 12,00     | Étape 1 : multiplier les nombres inclus dans le premier groupe de parenthèses.  |
| 5EMER6X                           | 30,00     | Étape 2 : multiplier les nombres inclus dans le deuxième groupe de parenthèses. |
| +                                 | 42,00     | Étape 3 : ajouter les résultats des deux multiplications.                       |

Remarquez qu'avant d'effectuer l'étape 2, vous n'avez pas eu à enregistrer ni à noter le résultat de l'étape 1 : il a été enregistré automatiquement dans la calculatrice. Après l'entrée du 5 et du 6 dans l'étape 2, la calculatrice contenait deux nombres (12 et 5) pour votre compte, en plus du 6 à l'affichage. (La hp 12c platinum peut contenir en tout trois nombres en interne, en plus du nombre à l'affichage). Après l'étape 2, la calculatrice contenait toujours le 12 pour votre compte, en plus du 30 affiché à l'écran. Vous voyez donc que la calculatrice conserve le nombre pour vous, comme si vous l'aviez écrit sur papier, et effectue les calculs avec ces nombres en temps voulu, comme vous le feriez vous-même.\* Mais avec la hp 12c platinum, vous n'avez pas besoin de noter les résultats d'un calcul intermédiaire, ni même de les enregistrer manuellement pour les rappeler plus tard.

Au fait, remarquez que dans l'étape 2 vous avez dû appuyer à nouveau sur la touche [NTE]. C'est tout simplement parce que vous deviez à nouveau entrer deux nombres l'un derrière l'autre, sans effectuer de calcul entre les deux.

Pour vérifier votre compréhension de la méthode de calcul avec la hp 12c platinum, essayez de résoudre vous-même les problèmes ci-dessous. Ces problèmes sont relativement simples, mais il est possible de résoudre des problèmes beaucoup plus complexes par les mêmes méthodes de base. En cas de difficulté à obtenir les résultats indiqués, relisez les quelques pages précédentes.

$$(3+4)\times(5+6) = 77,00$$
  
$$\frac{(27-14)}{(14+38)} = 0,25$$

File name: hp 12c pt\_user's guide\_Canada French\_HDPMF123708 Page: 25 of 281
Printed Date: 2005/8/1 Dimension: 14.8 cm x 21 cm

<sup>\*</sup> Bien qu'il ne soit pas nécessaire de savoir comment ces nombres sont enregistrés et ramenés en temps voulu, si cela vous intéresse, vous pourrez tout savoir à ce sujet en lisant l'Annexe A. Une compréhension plus complète du fonctionnement de la calculatrice vous permettra de l'utiliser plus efficacement et en toute confiance, pour utiliser au mieux votre investissement dans la hp 12c platinum.

$$\frac{5}{3+16+21} = 0.13$$

# Calculs en Chaîne en mode ALG

Pour effectuer un calcul en chaîne, il n'est pas nécessaire d'appuyer sur = après chaque opération, mais seulement à la toute fin.

Par exemple, pour calcular  $\frac{750x12}{360}$  vous pouvez entrer soit :

- 750 X 12 = ÷ 360 = ou
- 750 × 12 ÷ 360 =

Dans le deuxième cas, la touche  $\stackrel{...}{=}$  se comporte comme la touche  $\stackrel{...}{=}$  en affichant le résultat de 750  $\times$  12.

Voici un calcul en chaîne plus long :  $\frac{456-75}{18,5} \times \frac{68}{1,9}$ 

Ce calcul peut être écrit sous la forme :  $456 - 75 \div 18,5 \times 68 \div 1,9$ . Remarquez ce qui se passe à l'affichage lors de son entrée :

| (mode ALG) | Affichage |  |
|------------|-----------|--|
| CLx CLx    | 0,00      | Efface tous les calculs en attente.    |
| 456-75÷    | 381,00    | Soustrait 75 de 456.                   |
| 18,5×      | 20,59     | Divise 381 par 18,5.                   |
| 68÷        | 1.400,43  | Multiplie par 68.                      |
| 1.9=       | 737,07    | Divise par 1.9 et affiche le résultat. |

# Calcul entre parenthèses

En mode ALG, la parenthèse peuvent être utilisées dans des calculs pour modifier l'ordre des opérations à réaliser. Lorsqu'il y a des parenthèses ouvertes, l'indicateur () sera affiché. Au fur et à mesure que les parenthèses sont fermées, l'expression dans la parenthèse sera calculée, de gauche à droite. Le résultat final du calcul sera affiché lorsque vous appuyez sur la touche =, et toutes les parenthèses ouvertes seront fermées. Vous ne pouvez pas utiliser plus de 13 parenthèses ouvertes à la fois.

Par exemple, admettons que vous voulez calculer :

Taper  $8 \div 5 - 1$  calculera  $8 \div 5$  d'abord puis le résultat (1,6) se verra soustraire 1 (donnant 0,6) ce qui n'était pas voulu.

File name: hp 12c pt\_user's guide\_Canada French\_HDPMF123708 Page: 26 of 281
Printed Date: 2005/8/1 Dimension: 14.8 cm x 21 cm

Si vous voulez calculer  $\frac{8}{(5-1)}$ , utilisez la séquence de touches suivante:

| (mode ALG) | Affichage |                                     |
|------------|-----------|-------------------------------------|
| CLx CLx    | 0,00      | Efface tous les calculs en attente. |
| 8÷g(5-     | 5,00      | Aucun calcul n'est fait.            |
| 19)        | 4,00      | Calcule 5 – 1.                      |
|            | 2,00      | Calcule $\frac{8}{(5-1)}$ .         |

# Registres de stockage

Les nombres (données) contenus dans la hp 12c platinum sont enregistrés dans des mémoires appelées "registres de stockage" ou simplement "registres". (Le terme collectif "mémoire" est parfois utilisé dans ce manuel pour désigner l'ensemble des registres de stockage). Il existe quatre registres spéciaux pour le stockage des nombres pendant les calculs (ces "registres de pile" sont décrits dans l'Annexe A) et un autre (appelé registre "LAST X") permettant d'enregistrer le dernier nombre à l'affichage avant le calcul d'une opération en mode RPN. En plus de ces registres qui stockent automatiquement des nombres, jusqu'à 20 registres de "stockage de données" sont disponibles pour l'enregistrement manuel de nombres. Ces registres de stockage de données sont dénommés  $R_{\rm Q}$  à  $R_{\rm Q}$  et  $R_{\rm Q}$  à  $R_{\rm Q}$ . D'autres registres de stockage – appelés "registres financiers" – sont réservés pour les nombres utilisés dans les calculs financiers.

#### Stockage et rappel de nombres

Pour stocker le nombre à l'affichage dans un registre de données :

- 1. Appuyez sur STO (stockage).
- 2. Entrez le numéro de registre : 0 à 9 pour les registres  $R_0$  à  $R_9$ , ou  $\bullet$ 0 à  $\bullet$ 9 pour les registres  $R_0$  à  $R_9$ .

De même, pour rappeler un nombre à l'affichage depuis un registre de stockage, appuyez sur RCL (rappel), puis entrez le numéro du registre. Cette opération copie le nombre du registre de stockage à l'affichage ; le nombre reste intact dans le registre de stockage. De plus, lors de cette opération, le nombre affiché précédemment est conservé automatiquement dans la calculatrice pour calcul ultérieur, tout comme le nombre à l'affichage est conservé lors de l'entrée d'un autre nombre.

File name: hp 12c pt\_user's guide\_Canada French\_HDPMF123708 Page: 27 of 281
Printed Date: 2005/8/1 Dimension: 14.8 cm x 21 cm

# 28 Section 1: Prise en main

**Exemple :** avant d'appeler un client intéressé par votre ordinateur, vous stockez le prix de l'ordinateur (1 250 \$) ainsi que celui d'un lecteur de disquette (500 \$) dans des registres de stockage de données. Le client décide ensuite d'acheter six ordinateurs et un lecteur. Vous rappelez le prix d'un ordinateur, le multipliez par la quantité commandée, puis rappelez le prix du lecteur pour l'ajouter et obtenir le montant total de la facture.

| Séquence de touches<br>(mode RPN) | Affichage |   |
|-----------------------------------|-----------|---|
| 1250 <u>STO</u> 0                 | 1.250,00  | Enregistre le prix de l'ordinateur dans le registre $R_0$ .                 |
| 500STO 2                          | 500,00    | Enregistre le prix du lecteur dans le registre $R_2$ .                      |
| ON                                |           | Éteint la calculatrice.   |
| Plus tard                         |           |   |
| Séquence de touches<br>(mode RPN) | Affichage |   |
| ON                                | 500,00    | Rallume la calculatrice.  |
| RCL 0                             | 1.250,00  | Rappelle le prix de l'ordinateur à l'affichage.                             |
| 6X                                | 7.500,00  | Multiplie la quantité commandée<br>pour obtenir le prix des<br>ordinateurs. |
| RCL 2                             | 500,00    | Rappelle le prix du lecteur à<br>l'affichage.                               |
| +                                 | 8.000,00  | Total de la facture.  |
|                                   |           |   |
| Séquence de touches<br>(mode ALG) | Affichage |   |
| ON                                | 500,00    | Rallume la calculatrice.  |
| RCL 0                             | 1.250,00  | Rappelle le prix de l'ordinateur à l'affichage.                             |
| <b>X</b> 6                        | 6,        | Multiplie la quantité commandée<br>pour obtenir le prix des<br>ordinateurs. |
| +RCL2                             | 500,00    | Rappelle le prix du lecteur à<br>l'affichage.                               |
| =                                 | 8.000,00  | Total de la facture.  |

File name: hp 12c pt\_user's guide\_Canada French\_HDPMF123708 Page: 28 of 281
Printed Date: 2005/8/1 Dimension: 14.8 cm x 21 cm

# Effacement des registres de stockage

Pour effacer un seul registre de stockage – c'est-à-dire pour remplacer le nombre qu'il contient par zéro – il suffit de stocker la valeur zéro. Il n'est pas nécessaire d'effacer un registre de stockage avant d'y enregistrer des données ; l'opération de stockage efface automatiquement le registre avant le stockage.

Pour effacer tous les registres de stockage d'un seul coup – y compris les registres financiers, les registres de pile et le registre LAST X – appuyez sur fCLEARREG.\* Ceci efface aussi l'affichage.

Tous les registres de stockage sont aussi effacés lors d'une réinitialisation de la mémoire permanente (décrite en page 85).

# Opérations arithmétiques sur les registres de stockage

Vous souhaitez effectuer une opération arithmétique sur le nombre affiché et le nombre contenu dans un registre de stockage, puis enregistrer le résultat dans le même registre sans modifier le nombre affiché. La hp 12c platinum permet d'effectuer tout cela en une seule opération.

- 1. Appuyez sur STO.
- 2. Appuyez sur 🛨, 🖃, 🗶 ou Ė pour indiquer l'opération voulue.
- 3. Entrez le numéro du registre.

Lors d'une opération arithmétique sur un registre de stockage, le nouveau nombre dans le registre est déterminé par la règle suivante :

L'opération arithmétique sur registre de stockage n'est possible qu'avec les registres  $R_{\rm o}$  à  $R_{\rm a}$ .

File name: hp 12c pt\_user's guide\_Canada French\_HDPMF123708 Page: 29 of 281
Printed Date: 2005/8/1 Dimension: 14.8 cm x 21 cm

<sup>\*</sup> f CLEAR REG n'est pas programmable.

# 30 Section 1: Prise en main

**Exemple :** dans l'exemple de la page 23, nous avons recalculé le solde de votre compte chèque. Du fait que les données sont stockées sans limitation de temps dans la mémoire permanente de votre calculatrice, supposons que vous conserviez le solde de votre compte chèque dans cette calculatrice. Vous pourriez alors utiliser les opérations arithmétiques sur registre de stockage pour mettre à jour rapidement le solde après un dépôt ou l'émission d'un chèque.

| Séquence de touches  | Affichage |   |
|----------------------|-----------|---|
| 58,33 <u>STO</u> 0   | 58,33     | Stocke le solde en cours dans le registre $R_{\scriptscriptstyle 0}$ .  |
| 22,95STO - 0         | 22,95     | Soustrait le montant du premier chèque du solde dans $R_{\rm o}$ . Remarquez que l'affichage indique toujours le montant soustrait ; le résultat n'est placé que dans $R_{\rm o}$ . |
| 13,7STO - 0          | 13,70     | Soustrait le montant du deuxième chèque.  |
| 10,14 <u>STO</u> — 0 | 10,14     | Soustrait le montant du troisième chèque.   |
| 1053STO +0           | 1.053,00  | Ajoute le dépôt.  |
| RCL 0                | 1.064,54  | Rappelle le nombre contenu dans ${\rm R}_{\rm o}$ pour consulter le nouveau solde.  |

File name: hp 12c pt\_user's guide\_Canada French\_HDPMF123708 Page: 30 of 281 Printed Date: 2005/8/1 Dimension: 14.8 cm x 21 cm

# Section 2

# Fonctions pourcentage et calendrier

# Fonctions pourcentage

La hp 12c platinum comprend trois touches permettant de calculer des pourcentages : %,  $\triangle\%$  et %T. Vous n'avez pas besoin de convertir les pourcentages en leurs équivalents décimaux ; cette opération est effectuée automatiquement en appuyant sur une de ces touches. Donc, vous n'avez pas à transformer 4% en 0,04 ; il suffit de l'entrer comme vous le voyez et le prononcez : 4%.

# Pourcentages en mode RPN

En mode RPN, pour trouver le montant correspondant à un pourcentage d'un nombre :

- 1. Entrez le nombre de base.
- 2. Appuyez sur ENTER.
- 3. Entrez le pourcentage.
- 4. Appuyez sur \%.

Par exemple, pour trouver 14% de 300 \$:

| Séquence de touches<br>(mode RPN) | Affichage |   |
|-----------------------------------|-----------|---|
| 300                               | 300,      | Entre le nombre de base.  |
| ENTER                             | 300,00    | L'appui sur ENTE sépare le nombre à<br>entrer du nombre précédent, comme<br>pour un calcul arithmétique<br>ordinaire. |
| 14                                | 14,       | Entre le pourcentage.   |
| %                                 | 42,00     | Calcule le montant.   |

Si le nombre de base est déjà à l'affichage en tant que résultat d'un calcul précédent, il n'est pas nécessaire d'appuyer sur ENTER avant d'entrer le pourcentage – tout comme dans un calcul arithmétique en chaîne.

# 32 Section 2: Fonctions pourcentage et calendrier

## Pourcentages en mode ALG

Pour trouver le montant correspondant au pourcentage d'un nombre en mode ALG :

- 1. Tapez le numéro de base.
- 2. Appuyez sur X.
- 3. Tapez le pourcentage.
- 4. Appuyez sur \%.
- 5. Appuyez sur =.

Par exemple, pour trouver 14% de 300 \$:

| Séquence de touches<br>(mode RPN) | Affichage |  |
|-----------------------------------|-----------|--|
| CLx CLx                           | 0,00      | Efface tous les calculs en attente.  |
| 300                               | 300,      | Entre le nombre de base.   |
| X                                 | 300,00    | Dit à la calculatrice de multiplier 300 par le pourcentage entré à la suite. |
| 14                                | 14,       | Entre le pourcentage.  |
| <b>%</b>                          | 0,14      | Divise le pourcentage par 100.   |
|                                   | 42,00     | Calcule le montant.  |

Dans la plupart des cas, % divise le numéro par 100. La seule exception est lorsqu'un symbole plus ou moins précède le numéro. Par exemple, 25 % donne 0,25. Pour trouver 25% de 200, appuyez : 200  $\times$  25 % =. (Le résultat est 50)

**Remarque:** C'est la dernière fois que le <u>CLx CLx</u> initial sera montré dans ces exemples. N'oubliez pas de tout effacer en mode ALG avant de commencer un nouveau calcul.

#### Montant net en mode RPN

Votre hp 12c platinum permet de calculer facilement un montant net – c'est-à-dire un montant de base plus ou moins un pourcentage, puisque la calculatrice conserve le montant de base après calcul du montant du pourcentage. Pour calculer un montant net, il suffit de calculer le montant du pourcentage, puis d'appuyer sur + ou -.

**Exemple :** vous achetez une voiture au prix de 23 250 \$. Le concessionnaire vous accorde une remise de 8%, et les taxes d'immatriculation sont de 6%. Trouvez le montant facturé par le concessionnaire, puis le coût total pour vous, avec la taxe.

File name: hp 12c pt\_user's guide\_Canada French\_HDPMF123708 Page: 32 of 281
Printed Date: 2005/8/1 Dimension: 14.8 cm x 21 cm

| Séquence de touches<br>(mode RPN) | Affichage |  |
|-----------------------------------|-----------|--|
| 23250 ENTER                       | 23.250,00 | Entre le montant de base et le<br>sépare du pourcentage. |
| 8 [%]                             | 1.860,00  | Montant de la remise.                                    |
| _                                 | 21.390,00 | Montant de base moins la remise.                         |
| 6 1 1 1                           | 1.283,40  | Montant des taxes (sur 21 390).                          |
| +                                 | 22.673,40 | Coût total : montant de base moins remise plus taxes.    |

# Montant Net en mode ALG

En mode ALG, vous pouvez calculer le montant net en un seul calcul :

Par exemple, pour réduire 200 de 25%, entrez tout simplement 200-25%=. (Le résultat est 150.)

**Exemple :** Vous empruntez 1 250 \$ d'un parent, et vous convenez de rembourser le prêt à raison de 7% d'intérêt simple par an. Combien d'argent aurez vous à rembourser?

| Séquence de touches (mode ALG) | Affichage |  |
|--------------------------------|-----------|--|
| 1250 + 7 1%                    | 87,50     | L'intérêt sur le prêt est de 87,50 \$. |
|                                | 1.337,50  | Voici le total à rembourser au bout    |

**Exemple :** vous achetez une voiture au prix de 23 250 \$. Le concessionnaire vous accorde une remise de 8%, et les taxes d'immatriculation sont de 6%. Trouvez le montant facturé par le concessionnaire, puis le coût total pour vous, avec la taxe.

| Séquence de touches<br>(mode ALG) | Affichage |   |
|-----------------------------------|-----------|---|
| 23250                             | 23.250,00 | Tapez le montant de base pour soustraire de pourcentage de réduction. |
| 8 %                               | 1.860,00  | Montant de la remise.   |
| +                                 | 21.390,00 | Montant de base moins la remise.                                      |
| 6 %                               | 1.283,40  | Montant des taxes (sur 21 390).                                       |
| =                                 | 22.673,40 | Coût total : montant de base moins remise plus taxes.                 |

File name: hp 12c pt\_user's guide\_Canada French\_HDPMF123708 Page: 33 of 281
Printed Date: 2005/8/1 Dimension: 14.8 cm x 21 cm

#### 34 Section 2: Fonctions pourcentage et calendrier

## Différence en pourcentage

En mode RPN ou ALG, pour trouver la différence en pourcentage entre deux nombres :

- 1. Entrez le nombre de base.
- 2. Appuyez sur ENTER pour séparer l'autre nombre du nombre de base.
- 3. Entrez l'autre nombre.
- 4. Appuyez sur Δ%.

Si l'autre nombre est supérieur au nombre de base, la différence en pourcentage est positive. Si l'autre nombre est inférieur au nombre de base, la différence en pourcentage est négative. Donc un résultat positif correspond à une augmentation et un résultat négatif à une réduction.

Si vous calculez une différence en pourcentage au cours du temps, le nombre de base est le plus souvent celui apparu le premier.

**Exemple :** hier, le cours de vos actions a chuté de 58,50 \$ à 53,25 \$. Qu'elle est la variation en pourcentage? Veuillez noter que la touche est la même que la touche en mode ALG.

| Séquence de touches | Attichage |  |
|---------------------|-----------|--|
| 58,5 ENTER          | 58,50     | Entre le nombre de base et le<br>sépare de l'autre nombre. |
| 53,25               | 53,25     | Entre l'autre nombre.                                      |
| Δ%                  | -8,97     | Une chute de presque 9%.                                   |

La touche AM permet d'effectuer des calculs de différence en pourcentage entre un prix de gros et un prix de détail. Si le nombre de base entré est le prix de gros, la différence en pourcentage est appelée *multiplicateur*; si le nombre de base entré est le prix de détail, la différence en pourcentage est appelée *marge*. Vous trouverez des exemples de calculs de multiplicateur et de marge dans le hp 12c platinum Solutions Handbook.

#### Pourcentage du tota en mode RPN

En mode RPN, pour calculer le pourcentage d'un nombre représenté par un autre :

- 1. Calculez le montant total en ajoutant les montants individuels, comme dans un calcul arithmétique en chaîne.
- 2. Entrez le nombre dont vous souhaitez trouver l'équivalent en pourcentage.
- 3. Appuyez sur %T.

File name: hp 12c pt\_user's guide\_Canada French\_HDPMF123708 Page: 34 of 281
Printed Date: 2005/8/1 Dimension: 14.8 cm x 21 cm

**Exemple :** le mois dernier, votre société a vendu pour 3,92 millions de dollars aux États-Unis, 2,36 millions de dollars en Europe et 1,67 million dans le reste du monde. Quel est le pourcentage des ventes totales correspondant à l'Europe ?

| Séquence de touches<br>(mode RPN) | Affichage |  |
|-----------------------------------|-----------|--|
| 3,92 ENTER                        | 3,92      | Entre le premier nombre et le sépare du deuxième.                                |
| 2,36 +                            | 6,28      | Ajoute le deuxième nombre.   |
| 1,67 (+)                          | 7,95      | Ajoute le troisième nombre au total.   |
| 2,36                              | 2,36      | Entre 2,36 pour trouver le pourcentage qu'il représente du nombre à l'affichage. |
| %T                                | 29,69     | L'Europe représente presque 30% des ventes totales.                              |

En mode RPN, la hp 12c platinum contient le montant total après le calcul du pourcentage du total. Donc, pour calculer le pourcentage d'un *autre* montant :

- 1. Effacez l'affichage en appuyant sur CLx.
- 2. Entrez le montant.
- 3. Appuyez à nouveau sur %T.

Par exemple, pour calculer le pourcentage des ventes totales représentées par les États-Unis et le reste du monde dans l'exemple précédent :

| Séquence de touches<br>(mode RPN) | Affichage |  |
|-----------------------------------|-----------|--|
| CLx 3,92[%T]                      | 49,31     | Les États-Unis représentent environ 49% du total des ventes.     |
| CLx 1,67%T                        | 21,01     | Le reste du monde représente<br>environ 21% du total des ventes. |

Pour trouver le pourcentage d'un nombre par rapport à un total, quand vous connaissez déjà le nombre total

- 1. Entrez le nombre total.
- 2. Appuyez sur ENTER pour séparer l'autre nombre du nombre total.
- 3. Entrez le nombre dont vous souhaitez trouver l'équivalent en pourcentage.
- 4. Appuyez sur %T.

Si par exemple vous savez déjà dans l'exemple précédent que le total des ventes est de 7,95 millions de dollars, pour trouver le pourcentage de ce total correspondant à l'Europe :

File name: hp 12c pt\_user's guide\_Canada French\_HDPMF123708 Page: 35 of 281
Printed Date: 2005/8/1 Dimension: 14.8 cm x 21 cm

# 36 Section 2: Fonctions pourcentage et calendrier

| Séquence de touches<br>(mode RPN) | Affichage |  |
|-----------------------------------|-----------|--|
| 7,95 ENTER                        | 7,95      | Entre le montant total et le sépare du nombre suivant. |
| 2,36                              | 2,36      | Entre 2,36 pour trouver le % du nombre à l'affichage.  |
| %T                                | 29,69     | L'Europe représente presque 30% des ventes totales.    |

# Pourcentage du Total en Mode ALG

En mode ALG, pour calculer le pourcentage d'un nombre représenté par un autre :

- 1. Calculez le montant total en ajoutant les montants individuels, comme dans un calcul arithmétique en chaîne.
- 2. Entrez le nombre dont vous souhaitez trouver l'équivalent en pourcentage.
- 3. Appuyez sur %T.

**Exemple :** le mois dernier, votre société a vendu pour 3,92 millions de dollars aux États-Unis, 2,36 millions de dollars en Europe et 1,67 million dans le reste du monde. Quel est le pourcentage des ventes totales correspondant à l'Europe ?

| Séquence de touches<br>(mode ALG) | Affichage |   |
|-----------------------------------|-----------|---|
| 3,92 ENTER                        | 3,92      | Entre le premier numéro et le sépare du deuxième.     |
| 2,36+                             | 6,28      | Ajoute le deuxième nombre.                            |
| 1,67=                             | 7,95      | Ajoute le troisième nombre au total.                  |
| 2,36                              | 2,36      | Entre 2,36 pour trouver le % du nombre à l'affichage. |
| [%T]                              | 29,69     | L'Europe représente presque 30% des ventes totales.   |

Pour trouver le pourcentage d'un nombre par rapport à un total, quand vous connaissez déjà le nombre total

- 1. Entrez le nombre total.
- 2. Appuyez sur 🖃 pour séparer l'autre nombre du nombre total.
- 3. Entrez le nombre dont vous souhaitez trouver l'équivalent en pourcentage.
- 4. Appuyez sur %T.

Si par exemple vous savez déjà dans l'exemple précédent que le total des ventes est de 7,95 millions de dollars, pour trouver le pourcentage de ce total correspondant à l'Europe :

File name: hp 12c pt\_user's guide\_Canada French\_HDPMF123708 Page: 36 of 281
Printed Date: 2005/8/1 Dimension: 14.8 cm x 21 cm

| Séquence de touches (mode ALG) | Affichage |  |
|--------------------------------|-----------|--|
| 7,95=                          | 7,95      | Entre le montant total et le sépare du nombre suivant. |
| 2,36                           | 2,36      | Entre 2,36 pour trouver le % du nombre à l'affichage.  |
| %T                             | 29,69     | L'Europe représente presque 30% des ventes totales.    |

## Fonctions de calendrier

Les fonctions de calendrier proposées par la hp 12c platinum – 9 DATE et 9 ADYS – peuvent gérer des dates comprises entre le 15 octobre 1582 et le 25 novembre 4046. Ces fonctions fonctionne de la même façon dans les modes RPN et ALG.

## Format des dates

Pour chacune des fonctions de calendrier – comme pour les calculs d'obligations (f PRICE et f YTM) – la calculatrice utilise un des deux formats de date disponibles. Le format de date est utilisé pour interpréter les dates entrées comme pour les afficher.

**Mois-Jour-Année.** Pour régler le format de date en mois-jour-année, appuyez sur 9 MDY. Pour entrer une date quand ce format est actif :

- 1. Entrez un ou deux chiffres pour le mois.
- 2. Appuyez sur la touche de séparateur décimal (1).
- 3. Entrez les deux chiffres du jour.
- 4. Entrez les quatre chiffres de l'année.

Les dates sont affichées sous le même format.

Par exemple pour entrer avril, 7, 2004:

## Séquence de touches Affichage 4,072004 4,072004

**Jour-Mois-Année.** Pour régler le format de date en jour-mois-année, appuyez sur 9 DMY. Pour entrer une date quand ce format est actif :

- 1. Entrez un ou deux chiffres pour le jour.
- 2. Appuyez sur la touche de séparateur décimal (•).
- 3. Entrez les deux chiffres du mois.
- 4. Entrez les quatre chiffres de l'année.

Par exemple pour entrer 7 avril 2004 :

File name: hp 12c pt\_user's guide\_Canada French\_HDPMF123708 Page: 37 of 281
Printed Date: 2005/8/1 Dimension: 14.8 cm x 21 cm

## 38 Section 2: Fonctions pourcentage et calendrier

## Séquence de touches Affichage

7,042004 7,042004

Quand le format de date est jour-mois-année, l'indicateur d'état **D.MY** est affiché. Si l'indicateur **D.MY** n'est pas affiché, le format de date est mois-jour-année.

Le format de date reste en vigueur jusqu'à ce que vous le changiez ; il n'est pas réinitialisé à chaque allumage de la calculatrice. Mais la réinitialisation de la mémoire permanente de la calculatrice ramène le format de date à mois-jour-année.

## Dates à venir ou passées

Pour déterminer la date et le jour correspondant à un certain nombre de jours après ou avant une date donnée :

- 1. Entrez la date donnée et appuyez sur ENTER.
- 2. Entrez le nombre de jours.
- 3. Si la date précédente est passée, appuyez sur CHS.
- 4. Appuyez sur 9 DATE.

Le résultat calculé par la fonction 9 DATE est affiché sous un format spécial. Les nombres correspondant au mois, au jour et à l'année (ou au jour, au mois et à l'année) sont séparés par des séparateurs décimaux, le chiffre à droite du résultat affiché indique le jour de la semaine : 1 pour lundi jusqu'à 7 pour dimanche.\*

**Exemple :** vous avez acheté une option à 120 jours sur un terrain le 14 mai 2004, quelle est la date d'expiration? Nous supposons que vous exprimez normalement les dates au format jour-mois-année.

## Séquence de touches Affichage

| •               | •     |   |
|-----------------|-------|---|
| g D.MY          | 7,04  | Règle le format de date en jour-mois-année. (L'affichage indiqué suppose que la date est conservée de l'exemple précédent. La date complète n'est pas affichée parce que le format d'affichage est réglé pour deux décimales seulement, comme indiqué dans la Section 5.) |
| 14,052004 ENTER | 14,05 | Entre la date et la sépare du<br>nombre de jours à entrer.  |

<sup>\*</sup> Le jour de la semaine indiqué par la fonction DATE peut être différent de celui enregistré dans l'histoire pour les dates qui utilisaient le calendrier julien. Le calendrier julien est resté en vigueur en Angleterre et dans ses colonies jusqu'au 14 septembre 1752, date de passage au calendrier grégorien. Les autres pays ont adopté le calendrier grégorien à des dates variables.

File name: hp 12c pt\_user's guide\_Canada French\_HDPMF123708 Page: 38 of 281
Printed Date: 2005/8/1 Dimension: 14.8 cm x 21 cm

## Séquence de touches Affichage

120 g DATE 11,09,2004 6 La date d'expiration est le 11 septembre 2004, qui est un samedi.

Quand la fonction 9 DATE est exécutée comme instruction à l'intérieur d'un programme, la calculatrice s'arrête environ 1 seconde pour afficher les résultats, avant de reprendre l'exécution du programme.

## Nombre de jours entre dates

Pour calculer le nombre de jours entre deux dates données :

- 1. Entrez la première date et appuyez sur ENTER.
- 2. Entrez la deuxième date et appuyez sur 9 ADYS.

Le résultat affiché est le nombre total de jours entre les deux dates, y compris les jours supplémentaires (ajoutés aux années bissextiles) le cas échéant. De plus, la hp 12c platinum calcule aussi le nombre de jours entre les deux dates sur la base d'un mois de 30 jours. Ce résultat est conservé dans la calculatrice ; pour l'afficher, appuyez sur xxy. Un nouvel appui sur xxy ramène le résultat d'origine à l'affichage.

**Exemple :** il est possible d'effectuer des calculs d'intérêts simples soit à partir du nombre de jours réel, soit à partir du nombre de jours décompté sur la base d'un mois de 30 jours. Quel serait le nombre de jours décompté par chaque méthode pour calculer un intérêt simple entre le 3 juin 2004 et le 14 octobre 2005 ? Nous supposons que vous exprimez normalement les dates au format mois-jour-année.

| Séquence de touches | Affichage |   |
|---------------------|-----------|---|
| g M.DY              | 11,09     | Règle le format de date en<br>mois-jour-année.<br>(L'affichage indiqué suppose que la<br>date est conservée de l'exemple<br>précédent). |
| 6,032004ENTER       | 6,03      | Entre la première date et la sépare de la deuxième.   |
| 10,142005 g ADYS    | 498,00    | Entre la deuxième date. L'écran affiche le nombre de jours réel.  |
| x ≷ À               | 491,00    | Nombre de jours calculé sur la base d'un mois de 30 jours.  |

File name: hp 12c pt\_user's guide\_Canada French\_HDPMF123708 Page: 39 of 281
Printed Date: 2005/8/1 Dimension: 14.8 cm x 21 cm

## Section 3

## Fonctions financières de base

## Les registres financiers

En plus des registres de stockage de données mentionnés en page 27, la hp 12c platinum dispose de cinq registres spéciaux permettant de stocker des nombres pour des calculs financiers. Ces registres sont appelés n, i, PV, PMT et FV. Les cinq premières touches de la première ligne de la calculatrice permettent de stocker un nombre à l'affichage dans le registre correspondant, de calculer la valeur financière et de stocker le résultat dans le registre correspondant ou d'afficher le nombre stocké dans le registre correspondant.\*

## Stockage de nombres dans les registres financiers

Pour stocker un nombre dans un registre financier, entrez le nombre à l'écran, puis appuyez sur la touche correspondante (n, i, PV, PMT, ou FV).

## Affichage de nombres dans les registres financiers

Pour afficher un nombre enregistré dans un registre financier, appuyez sur RCL puis sur la touche correspondante.+

40

File name: hp 12c pt\_user's guide\_Canada French\_HDPMF123708 Page: 40 of 281
Printed Date: 2005/8/1 Dimension: 14.8 cm x 21 cm

<sup>\*</sup> L'opération effectuée en appuyant sur une des ces touches dépend de la dernière opération effectuée : Si un nombre vient d'être entré dans un registre financier (à l'aide de \( \bar{n} \), \( \bar{i} \), \( \bar{PV} \), \( \bar{PMT} \), \( \bar{Y} \), \( \bar

<sup>†</sup> Il est recommandé d'appuyer sur la touche correspondante deux fois après RCL, puisque vous souhaitez souvent calculer une valeur financière juste après l'affichage d'une autre valeur financière. Comme indiqué dans la note de bas de page précédente, si vous souhaitez afficher FV puis calculer PV, vous devez par exemple appuyer sur RCL FV FV PV. Si vous n'aviez pas appuyé une deuxième fois sur FV, l'appui sur PV stockerait FV dans le registre PV plutôt que de calculer PV, et pour calculer PV vous auriez à appuyer à nouveau sur PV.

## Effacement des registres financiers

Chaque fonction financière utilise les nombres stockés dans plusieurs registres financiers. Avant de commencer un nouveau calcul financier, il est recommandé d'effacer tous les registres financiers en appuyant sur fCLEARFIN. Mais souvent, vous souhaitez répéter un calcul après modification d'un seul nombre des registres financiers. Pour cela, n'appuyez pas sur fCLEARFIN; il suffit de stocker le nouveau nombre dans le registre. Les nombres des autres registres financiers ne sont pas modifiés.

Les registres financiers sont aussi effacés en appuyant sur fCLEARREG et lors de la réinitialisation de la mémoire permanente (comme indiqué en page 85).

## Calculs d'intérêt simple

La hp 12c platinum calcule simultanément les intérêts simples sur la base de 360 et 365 jours. Vous pouvez afficher l'un ou l'autre résultat, comme indiqué ci-dessous. De plus, quand les intérêts sont affichés, vous pouvez calculer le montant total (principal plus intérêts) en appuyant sur + en mode RPN ou +  $\times Y$  = en mode ALG.

- 1. Entrez ou calculez le nombre de jours, puis appuyez sur n.
- 2. Entrez le taux d'intérêt annuel, puis appuyez sur i.
- 3. Entrez le montant principal, puis appuyez sur CHS PV.\*
- Appuyez sur fint pour calculer et afficher les intérêts acquis sur la base de 360 jours.
- 5. Pour afficher les intérêts acquis sur la base de 365 jours, appuyez sur
- 6. Appuyez sur + en mode RPN ou +  $\times$  = en mode ALG pour calculer le total du principal et des intérêts acquis affichés.

Les quantités n, i et PV peuvent être entrées dans un ordre quelconque.

**Exemple 1 :** votre meilleur ami a besoin d'un prêt pour démarrer son entreprise et vous demande de lui prêter 450 \$ sur 60 jours. Vous lui consentez ce prêt au taux de 7% d'intérêts simples, calculés sur la base de 360 jours. Quel est le montant d'intérêts qu'il vous devra dans 60 jours, et quel est le montant total à rembourser?

File name: hp 12c pt\_user's guide\_Canada French\_HDPMF123708 Page: 41 of 281 Printed Date: 2005/8/1 Dimension: 14.8 cm x 21 cm

<sup>\*</sup> L'appui sur la touche PV enregistre le montant principal dans le registre PV, qui contient ensuite la valeur actuelle du montant sur lequel les intérêts sont calculés. La touche CHS est utilisée d'abord pour changer le signe du montant principal avant de le stocker dans le registre PV. C'est obligatoire pour la convention de signe des flux financiers (comme indiqué en page 45), utilisée essentiellement pour les calculs d'intérêts composés.

| Séquence de touches<br>(mode RPN) | Affichage |   |
|-----------------------------------|-----------|---|
| 60n                               | 60,00     | Stocke le nombre de jours.                        |
| 7 i                               | 7,00      | Stocke le taux d'intérêt annuel.                  |
| 450 CHS PV                        | -450,00   | Stocke le principal.                              |
| f INT                             | 5,25      | Intérêts calculés sur la base de 360 jours.       |
| +                                 | 455,25    | Montant total : principal plus intérêts calculés. |

En mode ALG, suivez les étapes détaillées ci-dessus pour le mode RPN, mais remplacez la dernière séquence de touches avec celle ci-dessous.

| chage |   |
|-------|---|
|       | Montant total : principal plus intérêts calculés. |
|       | ,25   |

**Exemple 2 :** votre ami est d'accord sur le taux d'intérêt de 7% de l'exemple précédent, mais il vous demande de le calculer sur la base de 365 jours plutôt que sur 360 jours. Quel est le montant d'intérêts qu'il vous devra dans 60 jours, et quel est le montant total à rembourser ?

| Séquence de touches<br>(mode RPN) | Affichage                         |   |
|-----------------------------------|-----------------------------------|---|
| 60 n<br>7 i<br>450 CHS PV         | 60,00<br>7,00<br>- <b>4</b> 50,00 | Si vous n'avez pas modifié les<br>nombres des registres n, i et PV<br>depuis l'exemple précédent, vous<br>pouvez ignorer ces entrées. |
| f INT R↓ X ≥ Y                    | 5,18                              | Intérêts calculés sur la base de 365 jours.   |
| +                                 | 455,18                            | Montant total : principal plus intérêts calculés.   |

En mode ALG, suivez les étapes détaillées ci-dessus pour le mode RPN, mais remplacez la dernière séquence de touches avec celle ci-dessous.

| Séquence de touches<br>(mode ALG) | Affichage |                                |
|-----------------------------------|-----------|--------------------------------|
| + [x ≥ y] =                       | 455,18    | Montant total : principal plus |
|                                   |           | intérêts calculés.             |

File name: hp 12c pt\_user's guide\_Canada French\_HDPMF123708 Page: 42 of 281
Printed Date: 2005/8/1 Dimension: 14.8 cm x 21 cm

## Calculs financiers et schéma de flux financiers


Les notions et exemples de cette section sont représentatifs d'un grand nombre de calculs financiers. Si votre problème n'apparaît pas dans les pages suivantes, ne supposez pas que la calculatrice n'est pas capable de le résoudre. Chaque calcul financier fait appel à certains éléments de base, mais la terminologie de désignation de ces éléments peut varier selon les segments d'activité ou les communautés financières. Il vous suffit d'identifier les éléments de base de votre problème pour le structurer de façon à bien identifier les quantités à entrer comme données dans la calculatrice et les quantités à rechercher.

Il existe une aide inappréciable pour l'utilisation d'une calculatrice pour des problèmes financiers, c'est le *schéma de flux financiers*. Il s'agit simplement d'une représentation graphique de l'ordonnancement dans le temps et du sens des transactions financières, désignés de façon correspondant aux touches de la calculatrice.

Le schéma commence par une ligne horizontale, appelée axe des temps. Elle représente la durée d'un problème financier, et se divise en périodes de composition. Un problème financier sur 6 mois avec composition mensuelle peut par exemple se schématiser comme suit :




Les échanges d'argent dans un problème sont représentés par des flèches verticales. Les montants reçus sont représentés par une flèche vers le haut à partir du point sur l'axe des temps où se produit la transaction; les paiements sont représentés par une flèche vers le bas.



Supposons que vous avez déposé (remboursé) 1 000 \$ sur un compte rémunéré à 6% d'intérêts annuels composés mensuellement, et que vous déposez 50 \$ supplémentaires à la fin de chaque mois pendant les 2 années suivantes. Le schéma de flux financiers qui décrit le problème se présente comme suit :

File name: hp 12c pt\_user's guide\_Canada French\_HDPMF123708 Page: 43 of 281
Printed Date: 2005/8/1 Dimension: 14.8 cm x 21 cm



La flèche vers le haut à la droite du schéma indique le montant reçu à la fin de la transaction. Chaque schéma de flux financiers terminé doit inclure au moins un flux financier dans chaque sens. Remarquez que les flux financiers correspondant à l'accumulation d'intérêts ne sont pas représentés par des flèches sur le schéma de flux financiers.

Les quantités du problème correspondant aux cinq premières touches de la ligne supérieure du clavier apparaissent maintenant sur le schéma de flux financiers.

- n est le nombre de périodes de composition. Cette quantité peut être exprimée en années, en mois, en jours ou en toute autre unité de temps, à condition que le taux d'intérêt soit exprimé sur la même période de composition de base.
   Dans le problème illustré sur le schéma de flux financiers ci-dessus, n = 2 x 12.
  - La forme d'entrée de *n* détermine la possibilité d'effectuer pour la calculatrice les calculs financiers en mode de période impaire (comme indiqué sur les pages 62 à 66). Si *n* n'est pas entier (c'est-à-dire s'il y a au moins un chiffre différent de zéro à droite du séparateur décimal), les calculs de *i*, *PV*, *PMT* et *FV* sont effectués en mode de période incomplète.
- i est le taux d'intérêt par période de composition. Le taux d'intérêt présenté sur le schéma de flux financier et entré dans la calculatrice est obtenu par division du taux d'intérêt annuel par le nombre de périodes de composition. Dans le problème illustré ci-dessus, i = 6% ÷ 12.
- PV lavaleur actuelle est le flux financier initial ou la valeur actuelle d'une série de flux financiers à venir. Dans le problème présenté ci-dessus, PV est le montant du dépôt initial de 1 000 \$.

File name: hp 12c pt\_user's guide\_Canada French\_HDPMF123708 Page: 44 of 281
Printed Date: 2005/8/1 Dimension: 14.8 cm x 21 cm

- PMT est le paiement périodique. Dans le problème présenté ci-dessus, PMT est le montant de 50 \$ déposé chaque mois. Quand tous les paiements sont égaux, ils sont souvent appelés annuités ou mensualités. (Les problèmes concernant des paiement égaux sont décrits dans cette section à la rubrique Calculs d'intérêts composés; les problèmes de paiements inégaux peuvent être traités comme indiqué dans la Section 4 sous la rubrique Analyse de la valeur actualisée des flux de trésorerie: NPV et IRR. Les procédures de calcul du solde d'un compte d'épargne après une série de dépôts irréguliers ou différents sont inclus dans le Guide des solutions hp 12c platinum.)
- FV la valeur future est le flux financier final des valeurs composées d'une série de flux financiers précédents. Dans le problème présenté ci-dessus, FV est inconnu (mais peut être calculé).

La résolution du problème se résume maintenant à l'entrée des quantités identifiées dans le schéma de flux financiers à l'aide des touches correspondantes, pour calculer la quantité inconnue en appuyant sur la touche correspondante. Dans le problème présenté sur le schéma de flux financiers présenté ci-dessus, FV est la quantité inconnue; mais dans les autres problèmes, comme nous le verrons ultérieurement, la quantité inconnue peut être n, i, PV ou PMT. De même, dans le problème présenté ci-dessus il existe quatre quantités connues à entrer dans la calculatrice avant de calculer la quantité inconnue; mais dans d'autres problèmes il peut n'y avoir que trois quantités connues – qui doivent toujours inclure n ou i.

## La convention de signe de flux financiers

Pour l'entrée des flux financiers PV, PMT et FV, les quantités doivent être entrées dans la calculatrice avec le signe approprié, + (plus) ou – (moins), selon la ...

**Convention de signe de flux financiers :** les montants reçus (flèche vers le haut) sont entrés ou affichés comme valeurs positives (+). Les montants sortant (flèche vers le bas) sont entrés ou affichés comme valeurs négatives (+).

## Le mode de paiement

Il faut préciser une information supplémentaire pour résoudre un problème de paiements périodiques. Ces paiements peuvent être effectués au début de la période de composition (paiements anticipés ou mensualités à échoir) ou à la fin de la période (paiements à terme échu ou mensualités ordinaires). Les calculs avec des paiements anticipés conduisent à des résultats différents des calculs effectués avec des paiements à terme échu. L'illustration ci-dessous démontre des portions des schémas de flux financiers présentant des paiements anticipés (début) ou à terme échu (fin). Dans le problème illustré sur le schéma de flux financiers ci-dessus, les paiements sont à terme échu.



File name: hp 12c pt\_user's guide\_Canada French\_HDPMF123708 Page: 45 of 281
Printed Date: 2005/8/1 Dimension: 14.8 cm x 21 cm

Quel que soit le terme des paiements, le nombre de paiements doit être identique au nombre de périodes de composition.

Pour indiquer le mode de paiement :

- Appuyez sur 9 BEG si les paiements sont effectués au début des périodes.
- Appuyez sur 9 END si les paiements sont effectués à la fin des périodes de composition.

L'indicateur d'état **BEGIN** apparaît quand le mode de paiement est anticipé. Si l'indicateur **BEGIN** n'est pas affiché, le mode de paiement est à terme échu.


Le mode de paiement reste en vigueur jusqu'à ce que vous le changiez ; il n'est pas réinitialisé à chaque allumage de la calculatrice. Mais le mode de paiement revient à terme échu en cas de réinitialisation de la mémoire permanente.

## Schémas généralisés de flux financiers

Vous trouverez des exemples de différents types de calculs financiers, ainsi que les schémas de flux financiers correspondants, sous le titre Calculs d'intérêts composés plus loin dans cette section. Si votre problème ne correspond pas à un de ceux présentés, vous pouvez néanmoins le résoudre en commençant par tracer un schéma de flux financiers avant d'entrer les quantités désignées dans le schéma dans les registres correspondants. N'oubliez pas de toujours respecter la convention de signe pour l'entrée des valeurs PV, PMT et FV.

La terminologie de description des problèmes financiers dépend des segments d'activité et des communautés financières. Néanmoins, la plupart des problèmes de taux d'intérêt composés peuvent être résolus par tracé d'un schéma de flux financiers sous une des formes de base ci-dessous. Vous trouverez sous chaque forme quelques problèmes auxquels le schéma s'applique.

File name: hp 12c pt\_user's guide\_Canada French\_HDPMF123708 Page: 46 of 281
Printed Date: 2005/8/1 Dimension: 14.8 cm x 21 cm



## Calculs d'intérêts composés

## Comment indiquer le nombre de périodes de composition et le taux d'intérêt composé

Les taux d'intérêt sont le plus souvent exprimés sous forme de *taux annuel* (aussi appelé *taux nominal*) : c'est le taux d'intérêt par an. Mais dans les problèmes d'intérêts composés, le taux d'intérêt entré dans i doit toujours être exprimé en fonction de la période de composition de base, qui peut être en années, en mois, en jours ou toute autre unité de temps. Si par exemple un problème concerne un taux d'intérêt annuel de 6% à composition trimestrielle pendant 5 ans, n – nombre de trimestres – doit être égal à  $5 \times 4 = 20$  et i – taux d'intérêt par trimestre – doit être de  $6\% \div 4 = 1,5\%$ . Si les intérêts étaient capitalisés tous les mois, n serait égal à  $5 \times 12 = 60$  et i à  $6\% \div 12 = 0,5\%$ .

File name: hp 12c pt\_user's guide\_Canada French\_HDPMF123708 Page: 47 of 281
Printed Date: 2005/8/1 Dimension: 14.8 cm x 21 cm

Si vous utilisez la calculatrice pour multiplier le nombre d'années par le nombre de périodes de composition par an, l'appui sur  $\boxed{\textbf{n}}$  enregistre les résultats dans n. Le principe est le même pour i. Les valeurs de n et i sont calculées et enregistrées comme dans l'Exemple 2 en page 58.

Si l'intérêt est composé tous les mois, vous pouvez utiliser un raccourci fourni par la calculatrice pour calculer et enregistrer n et i:

- Pour calculer et enregistrer *n*, entrez le nombre d'années à l'affichage, puis appuyez sur 9 12X.
- Pour calculer et enregistrer i, entrez le taux annuel à l'affichage, puis appuyez sur 9 12÷.

Remarquez que ces touches ne se contentent pas de multiplier ou de diviser le nombre affiché par 12 ; elles enregistrent aussi automatiquement le résultat dans le registre correspondant, vous n'avez donc pas besoin d'appuyer ensuite sur n ou i. Les touches 9 12x et 9 12÷ sont utilisées dans l'Exemple 1 en page 57.

## Calcul du nombre de paiements ou de périodes de composition

- 1. Appuyez sur fCLEAR FIN pour effacer les registres financiers.
- 2. Entrez le taux d'intérêt par période, à l'aide de i ou 9 12÷.
- 3. Entrez au moins deux des valeurs suivantes :
  - Valeur actuelle, à l'aide de PV.
  - Montant du paiement, à l'aide de PMT.
  - Valeur future, à l'aide de FV.

Remarque: n'oubliez pas de respecter la convention de signe de flux financiers.

- 4. Si vous avez entré une valeur pour *PMT*, appuyez sur <code>9BEG</code> ou <code>9END</code> pour définir le mode de paiement.
- 5. Appuyez sur n pour calculer le nombre de paiements ou de périodes.

Si la réponse calculée n'est pas entière (c'est-à-dire s'il y a des chiffres différents de zéro à droite du séparateur décimal), la calculatrice arrondit la réponse à l'entier le plus proche avant de l'enregistrer dans le registre **n** pour l'afficher.\* Si par exemple la valeur calculée pour *n* est 318,15, le résultat affiché est **319,00**.

n est arrondi par la calculatrice pour présenter le nombre total de paiements nécessaires : n-1 paiements complets de valeur égale et un dernier paiement moins important. La calculatrice ne modifie pas automatiquement les valeurs des autres registres financiers pour obtenir n paiements égaux ; elle vous permet de choisir la ou les valeurs à modifier si nécessaire. + Donc, pour connaître la valeur du paiement final (qui permet par exemple de faire des calculs de paiement


File name: hp 12c pt\_user's guide\_Canada French\_HDPMF123708 Page: 48 of 281
Printed Date: 2005/8/1 Dimension: 14.8 cm x 21 cm

<sup>\*</sup> La calculatrice arrondit n à l'entier le plus proche par défaut si la partie fractionnaire de n est inférieure à 0,005.

<sup>†</sup> Après calcul de *n*, l'appui sur i, PV, PMT ou FV recalcule la valeur du registre financier correspondant.

libératoire) ou si vous souhaitez connaître la valeur de paiement pour *n paiements* égaux, vous devez appuyer sur une des autres touches financières, comme indiqué dans les deux exemples ci-dessous.

**Exemple 1 :** vous prévoyez de construire une cabane en rondins sur votre terrain de vacances. Votre riche oncle vous propose un prêt de 35 000 \$ à 10,5% d'intérêt. Si vous pouvez rembourser 325 \$ à la fin de chaque mois, combien de mois faudra-t-il pour rembourser le prêt, et combien d'années cela prendra-t-il ?



| Séquence de fouches (mode RPN) | Affichage |   |
|--------------------------------|-----------|---|
| f CLEAR FIN<br>10,5 g 12÷      | 0,88      | Calcule et enregistre i.  |
| 35000 PV                       | 35.000,00 | Enregistre PV.  |
| 325 CHS PMT                    | -325,00   | Enregistre <i>PMT</i> (avec le signe moins pour un montant payé). |
| g END                          | -325,00   | Définit le mode de paiement à terme échu.                         |
| n                              | 328,00    | Nombre de paiements nécessaires.                                  |
| 12÷                            | 27,33     | Vingt-sept ans et quatre mois.                                    |

En mode ALG, suivez les étapes pour le mode RPN mais remplacez la dernière étape par celle ci-dessous.

| Séquence de touches<br>(mode ALG) | Affichage |                                |
|-----------------------------------|-----------|--------------------------------|
| ÷12=                              | 27,33     | Vinat-sept ans et auatre mois. |

La calculatrice arrondit la valeur calculée de n à l'entier le plus proche par excès, donc il est probable que dans l'exemple précédent – même s'il faut 328 paiements pour amortir complètement le prêt – il suffira de 327 paiements *complets* de 325 \$, le dernier paiement étant inférieur à 325 \$. Vous pouvez calculer le montant du 328° paiement incomplet comme suit :

File name: hp 12c pt\_user's guide\_Canada French\_HDPMF123708 Page: 49 of 281
Printed Date: 2005/8/1 Dimension: 14.8 cm x 21 cm

| Séquence de touches<br>(mode RPN) | Affichage        |   |
|-----------------------------------|------------------|---|
| 328 n                             | 328,00           | Enregistre le nombre total de paiements.*                           |
| FV                                | 181,89           | CalculeFV – montant payé en excédent avec 328 paiements complets.   |
| RCL PMT                           | -325,00          | Rappelle le montant du paiement.                                    |
| +                                 | -143,11          | Dernier paiement partiel.   |
|                                   |                  |   |
| Séquence de touches (mode ALG)    | Affichage        |   |
|                                   |                  |   |
| 328 n                             | 328,00           | Enregistre le nombre total de paiements.                            |
| 328 n                             | 328,00<br>181,89 | •   |
|                                   | ,                | paiements.  CalculeFV – montant payé en excédent avec 328 paiements |

Il est aussi possible d'effectuer le dernier paiement partiel avec le 327° paiement. (Ceci donne un total général des paiements légèrement inférieur, puisqu'il n'est pas nécessaire de payer les intérêts sur la 328° période). Pour calculer ce dernier et 327° paiement plus important (en fait identique à un paiement libératoire), procédez comme suit :

| Séquence de touches<br>(mode RPN) | Affichage |  |
|-----------------------------------|-----------|--|
| 327 n                             | 327,00    | Enregistre le nombre de <i>paiements</i> complets.           |
| FV                                | -141,87   | Calcule FV – solde restant après les 327 paiements complets. |

<sup>\*</sup> Vous pourriez éviter cette étape, puisque 328 est déjà enregistré dans le registre n. Mais dans ce cas, vous devrez appuyer deux fois sur FV dans l'étape suivante (pour la raison mentionnée dans la première note de base de page de la page 40 ; il n'est pas nécessaire d'appuyer deux fois sur FV si vous n'avez pas appuyé sur 12 = en mode RPN ou ÷ 12 = en mode ALG après n dans l'exemple ci-dessus). Nous avons choisi de présenter cet exemple parallèlement avec le suivant pour faciliter la mémorisation : le nombre entré est le numéro du dernier paiement – paiement partiel ou paiement libératoire – dont vous calculez le montant.


File name: hp 12c pt\_user's guide\_Canada French\_HDPMF123708 Page: 50 of 281
Printed Date: 2005/8/1 Dimension: 14.8 cm x 21 cm

| Séquence de touches<br>(mode RPN) | Affichage |                                  |
|-----------------------------------|-----------|----------------------------------|
| RCL PMT                           | -325,00   | Rappelle le montant du paiement. |
| +                                 | -466,87   | Paiement libératoire final.      |
|                                   |           |                                  |

| Séquence de touches<br>(mode ALG) | Affichage |  |
|-----------------------------------|-----------|--|
| 327 n                             | 327,00    | Enregistre le nombre de <i>paiements</i> complets.           |
| FV                                | -141,87   | Calcule FV – solde restant après les 327 paiements complets. |
| + RCL PMT                         | -325,00   | Rappelle le montant du paiement.                             |
|                                   | -466,87   | Paiement libératoire final.                                  |

Plutôt que d'avoir un paiement partiel (ou libératoire) à la fin du prêt, vous pouvez souhaiter obtenir 327 ou 328 paiements *égaux*. Consultez la section "Calcul du montant du paiement" en page 57 pour une description complète de cette procédure.

**Exemple 2 :** vous ouvrez aujourd'hui un compte épargne (en milieu de mois) avec un dépôt de 775 \$. Ce compte rémunère votre épargne à 6,25% capitalisés deux fois par mois. Si vous effectuez des dépôts bimensuels de 50 \$ au début de chaque période, combien de temps faudra-t-il pour que votre compte atteigne les 4 000 \$ ?



## Séquence de touches (mode RPN) Affichage

| f CLEAR FIN  6,25 ENTER 24 ÷ i | 0,26    | Calcule et enregistre i.           |
|--------------------------------|---------|------------------------------------|
| 775 CHS PV                     | -775,00 | Enregistre PV (avec le signe moins |
|                                |         | pour un montant payé).             |

File name: hp 12c pt\_user's guide\_Canada French\_HDPMF123708 Page: 51 of 281
Printed Date: 2005/8/1 Dimension: 14.8 cm x 21 cm

| Séquence de touches<br>(mode RPN) | Affichage |   |
|-----------------------------------|-----------|---|
| 50[CHS][PMT]                      | -50,00    | Enregistre <i>PMT</i> (avec le signe moins pour un montant payé). |
| 4000 FV                           | 4.000,00  | Enregistre FV.  |
| g END                             | 4.000,00  | Définit le mode de paiement à terme échu.                         |
| n                                 | 58,00     | Nombre de dépôts bimensuels.                                      |
| 2 ÷                               | 29,00     | Nombre de mois.   |

| Séquence de touches<br>(mode ALG) | Affichage |   |
|-----------------------------------|-----------|---|
| f CLEAR FIN<br>6,25 ÷ 24 i        | 0,26      | Calcule et enregistre i.  |
| 775 CHS PV                        | -775,00   | Enregistre PV (avec le signe moins pour un montant payé).         |
| 50 CHS PMT                        | -50,00    | Enregistre <i>PMT</i> (avec le signe moins pour un montant payé). |
| 4000 FV                           | 4.000,00  | Enregistre FV.  |
| g END                             | 4.000,00  | Définit le mode de paiement à terme échu.                         |
| n                                 | 58,00     | Nombre de dépôts bimensuels.                                      |
| ÷2=                               | 29,00     | Nombre de mois.   |

Comme dans l'Exemple 1, il est probable que 57 dépôts complets suffiront, le dernier paiement étant inférieur à 50 \$. Pour calculer ce 58ième et dernier dépôt partiel, procédez comme dans l'Exemple 1, mais dans cet exemple vous devez soustraire la valeur d'origine de FV. (Dans l'Exemple 1, la valeur d'origine de FV était de zéro). La procédure est la suivante :

File name: hp 12c pt\_user's guide\_Canada French\_HDPMF123708 Page: 52 of 281
Printed Date: 2005/8/1 Dimension: 14.8 cm x 21 cm

| Séquence de touches<br>(mode RPN) | Affichage                 |  |
|-----------------------------------|---------------------------|--|
| FVFV                              | 4.027,27                  | Calcule FV – égal au solde du compte après 58 dépôts complets.*  |
| RCL PMT                           | -50,00                    | Rappelle le montant des dépôts.  |
| +                                 | 3.977,27                  | Calcule le solde du compte après<br>57 dépôts complets et capitalisation<br>des intérêts de la 58° période.† |
| 4000                              | -22,73                    | Calcule le 58° et dernier paiement<br>partiel nécessaire pour atteindre les<br>4 000 \$.                     |
|                                   |                           |  |
| Séquence de touches<br>(mode ALG) | Affichage                 |  |
|                                   | <b>Affichage</b> 4.027,27 | Calcule FV – égal au solde du<br>compte après 58 dépôts complets.  |
| (mode ALG)                        | _                         |  |
| (mode ALG)                        | 4.027,27                  | compte après 58 dépôts complets.   |

File name: hp 12c pt\_user's guide\_Canada French\_HDPMF123708 Page: 53 of 281
Printed Date: 2005/8/1 Dimension: 14.8 cm x 21 cm

<sup>\*</sup> Dans cet exemple, il faut appuyer deux fois sur FV, parce que la dernière touche enfoncée était  $\div$  en mode RPN et  $\equiv$  en mode ALG. Si nous avions enregistré le nombre de dépôts dans n (comme nous l'avons fait après l'Exemple 1), il suffirait d'appuyer une seule fois sur FV, parce que la dernière touche enfoncée aurait été  $\boxed{1}$  (comme après l'Exemple 1). N'oubliez pas qu'il n'est pas nécessaire d'enregistrer le nombre de paiements dans n avant de calculer le montant du dernier paiement partiel. (Consultez la note de bas de page précédente).

<sup>†</sup> Vous pourriez penser à calculer le solde du compte après 57 dépôts *complets* en enregistrant simplement ce nombre dans *n* pour calculer *FV*, comme nous l'avons fait avec la deuxième méthode suivant l'Exemple 1. Mais ce solde *n'inclurait pas* les intérêts acquis pendant la 58° période.

## Calcul de taux d'intérêt périodique et annuel


- 1. Appuyez sur f CLEAR FIN pour effacer les registres financiers.
- 3. Entrez au moins deux des valeurs suivantes :
  - Valeur actuelle, à l'aide de PV.
  - Montant du paiement, à l'aide de PMT.
  - Valeur future, à l'aide de FV.

Cámusanas da taurahasa

**Remarque:** N'oubliez pas de respecter la convention de signe de flux financiers.

- 4. Si un montant a été entré pour *PMT*, appuyez sur <code>9BEG</code> ou <code>9END</code> pour définir le mode de paiement.
- 5. Appuyez sur ii pour calculer le taux d'intérêt périodique.
- 6. Pour calculer le taux d'intérêt annuel en mode RPN, entrez le nombre de périodes par an, puis appuyez sur X. Pour calculer le taux d'intérêt annuel en mode ALG, appuyez sur X, entrez le nombre de périodes par année, puis appuyez sur =.

**Exemple :** quel taux d'intérêt faut-il obtenir pour atteindre 10 000 \$ en 8 ans à partir d'un investissement de 6 000 \$ avec composition trimestrielle des intérêts ?



| (mode RPN)                   | Affichage |  |
|------------------------------|-----------|--|
| f CLEAR FIN<br>8 ENTER 4 X n | 32,00     | Calcule et enregistre <i>n</i> .                                 |
| 6000 CHS PV                  | -6.000,00 | Enregistre <i>PV</i> (avec le signe moins pour un montant payé). |
| 10000 FV                     | 10.000,00 | Enregistre FV.   |
| i                            | 1,61      | Taux d'intérêt périodique<br>(trimestriel).                      |
| 4 X                          | 6,44      | Taux d'intérêt annuel.   |

File name: hp 12c pt\_user's guide\_Canada French\_HDPMF123708 Page: 54 of 281
Printed Date: 2005/8/1 Dimension: 14.8 cm x 21 cm

| Séquence de touches<br>(mode ALG) | Affichage |  |
|-----------------------------------|-----------|--|
| f CLEAR FIN<br>8 X 4 n            | 32,00     | Calcule et enregistre <i>n</i> .                                 |
| 6000 CHS PV                       | -6.000,00 | Enregistre <i>PV</i> (avec le signe moins pour un montant payé). |
| 10000 FV                          | 10.000,00 | Enregistre FV.   |
| i                                 | 1,61      | Taux d'intérêt périodique (trimestriel).                         |
| X4=                               | 6,44      | Taux d'intérêt annuel.   |


## Calcul de valeur actuelle

- 1. Appuyez sur f CLEAR FIN pour effacer les registres financiers.
- 2. Entrez le nombre de paiements ou de périodes, à l'aide de 🔳 ou de
- 3. Entrez le taux d'intérêt par période, à l'aide de i ou 9 12÷.
- 4. Entrez l'une, l'autre ou les deux valeurs suivantes :
  - Montant du paiement, à l'aide de PMT.

Valeur future, à l'aide de FV.

- Remarque: N'oubliez pas de respecter la convention de signe de flux financiers.
- 5. Si un montant a été entré pour PMT, appuyez sur 9 BEG ou 9 END pour définir le mode de paiement.
- 6. Appuyez sur PV pour calculer la valeur actuelle.

Exemple 1 : vous financez l'achat d'une voiture neuve avec un prêt d'un organisme proposé à 5,9% d'intérêts et composition mensuelle sur les 4 ans du prêt. Si vous pouvez payer 450 \$ à chaque fin de mois et faire un versement comptant de 1 500 \$, quel est le prix maximal possible pour le véhicule ? (Nous supposons que la date d'achat est un mois avant la date du premier paiement).




File name: hp 12c pt\_user's guide\_Canada French\_HDPMF123708 Page: 55 of 281 Printed Date: 2005/8/1 Dimension: 14.8 cm x 21 cm

| Séquence de touches<br>(mode RPN) | Affichage |   |
|-----------------------------------|-----------|---|
| f CLEAR FIN<br>4 9 12x            | 48,00     | Calcule et enregistre <i>n.</i>                                   |
| 5,9g12÷                           | 0,49      | Calcule et enregistre i.  |
| 450 CHS PMT                       | -450,00   | Enregistre <i>PMT</i> (avec le signe moins pour un montant payé). |
| 9 END                             | -450,00   | Définit le mode de paiement en fin de période.                    |
| PV                                | 19,198.60 | Montant maximal du prêt.  |
| 1500 +                            | 20,698.60 | Prix d'achat maximal.   |

En mode ALG, suivez les étapes pour le mode RPN mais remplacez la dernière étape par celle ci-dessous.

| Séquence de touches (mode ALG) | Affichage |                      |
|--------------------------------|-----------|----------------------|
| +1500=                         | 20,698.60 | Prix d'achat maximal |

**Exemple 2 :** une société d'investissement souhaite acheter un groupe de condominiums dont la rentabilité nette annuelle est de 17 500 \$. La période de détention prévue est de 5 ans, et le prix de vente estimé à ce moment est de 540 000 \$. Calculer le montant maximal que la société peut payer pour ces appartements de façon à obtenir un rendement annuel minimal de 12%



## Séquence de touches Affichage

| f CLEAR FIN |       |               |
|-------------|-------|---------------|
| 5 n         | 5,00  | Enregistre n. |
| 12 i        | 12,00 | Enregistre i. |

File name: hp 12c pt\_user's guide\_Canada French\_HDPMF123708 Page: 56 of 281
Printed Date: 2005/8/1 Dimension: 14.8 cm x 21 cm


| Séquence de touches | Affichage   |   |
|---------------------|-------------|---|
| 17500 PMT           | 17.500,00   | Enregistre <i>PMT</i> . Contrairement au problème précédent, la valeur de <i>PMT</i> est ici positive, puisque c'est un montant reçu.                         |
| 540000 FV           | 540.000,00  | Enregistre FV.  |
| g END               | 540.000,00  | Définit le mode de paiement en fin de période.  |
| PV                  | -369.494,09 | Le prix d'achat maximal permettant<br>d'obtenir un rendement annuel de<br>12%. PV est affiché avec un signe<br>moins puisqu'il représente un<br>montant payé. |

## Calcul du montant du paiement

- 1. Appuyez sur fCLEARFIN pour effacer les registres financiers.
- 2. Entrez le nombre de paiements ou de périodes, à l'aide de  $\boxed{n}$  ou de  $\boxed{g}$   $\boxed{12X}$ .
- 3. Entrez le taux d'intérêt par période, à l'aide de i ou 9 12÷.
- 4. Entrez l'une, l'autre ou les deux valeurs suivantes :
  - Valeur actuelle, à l'aide de PV.
     Valeur future, à l'aide de FV.

    Remarque: N'oubliez pas de respecter la convention de signe de flux financiers.
- 5. Appuyez sur 9 BEG ou 9 END pour définir le mode de paiement.
- 6. Appuyez sur PMT pour calculer le montant du paiement.


**Exemple 1 :** calculez le montant du paiement correspondant à un prêt immobiliser de 243 400 \$ sur 29 ans à un taux d'intérêt annuel de 5,25%, composé mensuellement.



File name: hp 12c pt\_user's guide\_Canada French\_HDPMF123708 Page: 57 of 281
Printed Date: 2005/8/1 Dimension: 14.8 cm x 21 cm

| Séquence de touches     | Affichage  |  |
|-------------------------|------------|--|
| f CLEAR FIN<br>29 g 12x | 348,00     | Calcule et enregistre <i>n</i> .                             |
| 5,25 g 12÷              | 0,44       | Calcule et enregistre i.                                     |
| 243400 PV               | 243.400,00 | Enregistre PV.   |
| g END                   | 243.400,00 | Définit le mode de paiement en fin<br>de période.            |
| PMT                     | -1.363,29  | Paiement mensuel (avec un signe moins pour un montant payé). |

**Exemple 2 :** En prévision de votre retraite, vous souhaitez accumuler 60 000 \$ au bout de 15 ans par des dépôts sur un compte rémunéré à 9,75% avec composition semestrielle des intérêts. Vous ouvrez ce compte par un dépôt de 3 200 \$ et souhaitez effectuer des dépôts semestriels, commençant six mois plus tard, prélevés sur votre compte de participation aux bénéfices de l'entreprise. Calculez le montant nécessaire pour ces dépôts.



| Séquence de touches<br>(mode RPN) | Affichage |  |
|-----------------------------------|-----------|--|
| f CLEAR FIN<br>15 ENTER 2 X N     | 30,00     | Calcule et enregistre n.   |
| 9,75ENTER2÷i                      | 4,88      | Calcule et enregistre i.   |
| 3200 CHS PV                       | -3.200,00 | Enregistre <i>PV</i> (avec le signe moins pour un montant payé). |
| 60000 FV                          | 60.000,00 | Enregistre FV.   |
| g END                             | 60.000,00 | Définit le mode de paiement en fin<br>de période.                |
| PMT                               | -717,44   | Paiement semestriel (avec un signe moins pour un montant payé).  |

File name: hp 12c pt\_user's guide\_Canada French\_HDPMF123708 Page: 58 of 281
Printed Date: 2005/8/1 Dimension: 14.8 cm x 21 cm

| Séquence de touches<br>(mode ALG) | Affichage |  |
|-----------------------------------|-----------|--|
| f CLEAR FIN                       |           |  |
| 15×2n                             | 30,00     | Calcule et enregistre <i>n.</i>                                  |
| 9,75 ÷ 2 i                        | 4,88      | Calcule et enregistre i.   |
| 3200 CHS PV                       | -3.200,00 | Enregistre <i>PV</i> (avec le signe moins pour un montant payé). |
| 60000 FV                          | 60.000,00 | Enregistre FV.   |
| g END                             | 60.000,00 | Définit le mode de paiement en fin de période.                   |
| PMT                               | -717,44   | Paiement semestriel (avec un signe moins pour un montant payé).  |

## Calcul de la valeur future


- 1. Appuyez sur f CLEAR FIN pour effacer les registres financiers.
- 2. Entrez le nombre de paiements ou de périodes, à l'aide de 🔳 ou de 🔞 12x .
- 3. Entrez le taux d'intérêt par période, à l'aide de 📋 ou 🤋 12÷.
- 4. Entrez l'une, l'autre ou les deux valeurs suivantes :
  - Valeur actuelle, à l'aide de PV.
  - Montant du paiement, à l'aide de PMT.

Remarque: N'oubliez pas de respecter la convention de signe de flux financiers

- 5. Si un montant a été entré pour *PMT*, appuyez sur <code>9BEG</code> ou <code>9END</code> pour définir le mode de paiement.
- 6. Appuyez sur FV pour calculer la valeur future.

**Exemple 1 :** dans l'Exemple 1 de la page 57, nous avons calculé le montant du paiement correspondant à un prêt hypothécaire de 243 400 \$ sur 29 ans au taux de 5,25% composé mensuellement, soit 1 363,29 \$. Si le vendeur demande un paiement libératoire après 5 ans, quel serait le montant de ce paiement libératoire?


File name: hp 12c pt\_user's guide\_Canada French\_HDPMF123708 Page: 59 of 281
Printed Date: 2005/8/1 Dimension: 14.8 cm x 21 cm



## Séquence de touches Affichage

| f CLEAR FIN     |             |   |
|-----------------|-------------|---|
| 5 g 12x         | 60,00       | Calcule et enregistre n.  |
| 5,25 g 12÷      | 0,44        | Calcule et enregistre i.  |
| 243400 PV       | 243.400,00  | Enregistre PV.  |
| 1363,29 CHS PMT | -1.363,29   | Enregistre <i>PMT</i> (avec le signe moins pour un montant payé). |
| g END           | -1.363,29   | Définit le mode de paiement en fin de période.                    |
| FV              | -222.975,98 | Montant du paiement libératoire.                                  |

**Exemple 2 :** si vous déposez 50 \$ par mois (au début du mois) sur un nouveau compte rémunéré à un taux d'intérêt annuel de 6,25% composé mensuellement, quel sera le solde de ce compte au bout de 2 ans ?




## Séquence de touches Affichage

| f CLEAR FIN |       |                          |
|-------------|-------|--------------------------|
| 2 g 12x     | 24,00 | Calcule et enregistre n. |
| 6,25 g 12÷  | 0,52  | Calcule et enregistre i. |

File name: hp 12c pt\_user's guide\_Canada French\_HDPMF123708 Page: 60 of 281 Printed Date: 2005/8/1 Dimension: 14.8 cm x 21 cm

| Séquence de touches | Affichage |   |
|---------------------|-----------|---|
| 50 CHS PMT          | -50,00    | Enregistre <i>PMT</i> (avec le signe moins pour un montant payé). |
| 9 BEG               | -50,00    | Définit le mode de paiement en début de période.                  |
| FV                  | 1.281,34  | Solde après 2 ans.  |

**Exemple 3 :** les valeurs des propriétés d'une zone peu réputée se déprécient au taux de 2% par an. En supposant que cette tendance se poursuive, calculez la valeur dans 6 ans d'un bien estimé pour l'instant à 32 000 \$.




## Séquence de touches Affichage

| f CLEAR FIN  |            |   |
|--------------|------------|---|
| 6 n          | 6,00       | Enregistre n.   |
| 2CHS[i]      | -2,00      | Enregistre <i>i</i> (avec un signe moins pour un "taux d'intérêt négatif"). |
| 32000 CHS PV | -32.000,00 | Enregistre <i>PV</i> (avec le signe moins pour un montant payé).            |
| FV           | 28.346,96  | Valeur du bien après 6 ans.   |

File name: hp 12c pt\_user's guide\_Canada French\_HDPMF123708 Page: 61 of 281
Printed Date: 2005/8/1 Dimension: 14.8 cm x 21 cm

## Calcul sur des périodes incomplètes

Les schémas de flux financiers et exemples présentés jusqu'à présent traitaient de transactions financières pour lesquels les intérêts commençaient à courir au début de la première période de paiement normale. Mais les intérêts peuvent commencer à courir avant le début de la première période de paiement normale. Dans ce cas la période comprise entre la date de départ du calcul des intérêts et la date du premier paiement n'est pas égale aux périodes comprises entre les paiements normaux, elle est parfois appelée "première période spéciale". Pour des raisons de simplicité, dans le cadre de l'utilisation de la hp 12c platinum nous considérerons toujours la première période comme égale aux périodes suivantes, et nous appellerons la période comprise entre la date de départ du calcul des intérêts et le début de la première période de paiement "période spéciale" ou "nombre de jours spéciaux". (Remarquez que la période spéciale pour la calculatrice est toujours supposée être avant la première période de paiement complète). Les schémas de flux financiers suivants représentent des transactions incluant une période spéciale de paiement anticipé (début) ou de paiement échu (fin).



File name: hp 12c pt\_user's guide\_Canada French\_HDPMF123708 Page: 62 of 281
Printed Date: 2005/8/1 Dimension: 14.8 cm x 21 cm

Vous pouvez calculer *i, PV, PMT* et *FV* pour des transactions contenant une période spéciale en entrant simplement une valeur *non entière de n.* (Une valeur non entière est un nombre comportant au moins un chiffre différent de zéro à droite du point décimal). Ceci met la calculatrice en mode de calcul avec période incomplète.\* La partie entière de *n* (partie à gauche du séparateur décimal) indique le nombre de périodes complètes de paiement, la partie fractionnaire (partie à droite du séparateur décimal) indique la longueur de la période spéciale en fraction de période complète. La période spéciale ne peut donc pas être supérieure à une période complète.

La partie fractionnaire de n peut être déterminée soit à partir du nombre réel de jours spéciaux, soit à partir du nombre de jours spéciaux calculés sur la base d'un mois de 30 jours.† La fonction  $\cent{9}$   $\cent{MDYS}$  permet de calculer le nombre de jours spéciaux de l'une ou l'autre façon. La partie fractionnaire de n est une fraction d'une période de paiement, donc le nombre de jours spéciaux doit être divisé par le nombre de jours d'une période. Si les intérêts sont calculés mensuellement, vous pouvez utiliser pour ce nombre soit 30, soit 365/12, soit (si la période spéciale est entièrement comprise dans un même mois) le nombre réel de jours de ce mois. Le plus souvent, une période mensuelle est considérée comme étant égale à 30 jours.

À votre choix, les calculs de *i*, *PV*, *PMT* et *FV* peuvent être effectués en intérêts simples ou en intérêts composés pendant la période spéciale. Si l'indicateur d'état **C** sur l'écran n'est pas affiché, c'est le mode de calcul d'intérêts simples qui est utilisé. Pour demander des intérêts composés, activez l'indicateur **C** en appuyant sur STO [EEX]. † Une nouvelle pression sur la touche STO [EEX] éteint l'indicateur **C**, les calculs sont alors effectués avec des intérêts simples pour la période spéciale.

File name: hp 12c pt\_user's guide\_Canada French\_HDPMF123708 Page: 63 of 281
Printed Date: 2005/8/1 Dimension: 14.8 cm x 21 cm

<sup>\*</sup> Les calculs de *i, PMT* et *FV* sont effectués à partir de la valeur actuelle à la fin de la période spéciale. Cette valeur est égale au nombre contenu dans le registre PV *plus* les intérêts calculés pendant la période spéciale. Pour le calcul de *PV* en mode de période incomplète, la calculatrice renvoie une valeur égale à la valeur actuelle au *début* de la période spéciale et l'enregistre dans le registre *PV*.

Après calcul de *i, PV, PMT* ou *FV* en mode de période incomplète, vous ne devez pas tenter de calculer *n*. Dans ce cas, la calculatrice sortirait du mode de période incomplète pour calculer *n* sans prendre en compte la période spéciale. Les valeurs des autres registres financiers correspondraient à la nouvelle valeur de *n*, mais les hypothèses d'origine du problème seraient modifiées.

<sup>†</sup> Les deux méthodes de comptage des jours spéciaux conduisent à des résultats légèrement différents. Si vous calculez i pour déterminer le taux annuel en pourcentage (APR) d'une transaction à période incomplète, la valeur APR la plus faible sera obtenue avec les calculs qui prennent en compte le plus grand nombre de jours spéciaux des deux méthodes.

<sup>‡</sup> STO EEX n'est pas programmable.

**Exemple 1 :** un prêt de 4 500 \$ sur 36 mois est consenti à un taux équivalent annuel de 5%, avec paiement à la fin de chaque mois. Si les intérêts commencent à courir sur ce prêt le 15 février 2004 (avec une première période commençant le 1er mars 2004), calculez le montant du paiement mensuel, en comptant les jours spéciaux sur la base d'un mois de 30 jours avec composition des intérêts sur la période spéciale.

| periode speciale.                 |           |   |
|-----------------------------------|-----------|---|
| Séquence de touches<br>(mode RPN) | Affichage |   |
| f CLEAR FIN                       |           | Efface les registres financiers.  |
| g M.DY                            |           | Règle le format de date en<br>mois-jour-année.  |
| 9 END                             |           | Définit le mode de paiement en fin<br>de période.   |
| STO EEX                           |           | Active l'indicateur <b>C</b> à l'écran pour utiliser le calcul d'intérêts composés sur la période spéciale.                       |
| 2,152004 ENTER                    | 2,15      | Entre la date de départ du calcul<br>des intérêts, la sépare de l'entrée<br>de la date suivante.                                  |
| 3,012004                          | 3,012004  | Entre la date du début de la première période.  |
| g addys                           | 15,00     | Nombre réel de jours spéciaux.  |
| X ≷ Y                             | 16,00     | Nombre de jours spéciaux calculés<br>sur la base d'un mois de 30 jours.   |
| 30 ÷                              | 0,53      | Divise par la durée d'une période<br>mensuelle pour obtenir la partie<br>fractionnaire de <i>n</i> .                              |
| 36+n                              | 36,53     | Ajoute la partie fractionnaire de <i>n</i> au nombre de périodes de paiements complètes et enregistre le résultat dans <i>n</i> . |
| 5 g 12÷                           | 0,42      | Calcule et enregistre i.  |
| 4500PV                            | 4.500,00  | Enregistre PV.  |
| PMT                               | -135,17   | Paiement mensuel.   |

File name: hp 12c pt\_user's guide\_Canada French\_HDPMF123708 Page: 64 of 281 Printed Date: 2005/8/1 Dimension: 14.8 cm x 21 cm

| Séquence de touches<br>(mode ALG) | Affichage |   |
|-----------------------------------|-----------|---|
| STOEEX                            |           | Active l'indicateur <b>C</b> à l'écran pour utiliser le calcul d'intérêts composés sur la période spéciale.                       |
| 2,152004 ENTER                    | 2,15      | Entre la date de départ du calcul<br>des intérêts, la sépare de l'entrée<br>de la date suivante.                                  |
| 3,012004                          | 3,012004  | Entre la date du début de la première période.  |
| g Addys                           | 15,00     | Nombre réel de jours spéciaux.  |
| X≶À                               | 16,00     | Nombre de jours spéciaux calculés<br>sur la base d'un mois de 30 jours.   |
| ÷30+                              | 0,53      | Divise par la durée d'une période<br>mensuelle pour obtenir la partie<br>fractionnaire de <i>n</i> .                              |
| 36 n                              | 36,53     | Ajoute la partie fractionnaire de <i>n</i> au nombre de périodes de paiements complètes et enregistre le résultat dans <i>n</i> . |
| 5 g 12÷                           | 0,42      | Calcule et enregistre i.  |
| 4500 PV                           | 4.500,00  | Enregistre PV.  |
| PMT                               | -135,17   | Paiement mensuel.   |

**Exemple 2 :** un prêt automobile de 3 950 \$ sur 42 mois pour une voiture usagée a une date de départ des intérêts au 19 juillet 2004, la première période de paiement commence le 1er août 2004. Les paiements de 120 \$ sont effectués à la fin de chaque mois. Calculez le taux équivalent annuel à l'aide du nombre réel de jours spéciaux avec intérêts simples sur la période spéciale.

| Séquence de touches<br>(mode RPN) | Affichage | ·   |
|-----------------------------------|-----------|---|
| f CLEAR FIN                       |           | Efface les registres financiers.  |
| STO EEX                           |           | Désactive l'indicateur <b>C</b> à l'écran<br>pour utiliser le calcul d'intérêts<br>simples sur la période spéciale. |
| 7,192004ENTER                     | 7,19      | Entre la date de départ du calcul<br>des intérêts, la sépare de l'entrée de<br>la date suivante.                    |

File name: hp 12c pt\_user's guide\_Canada French\_HDPMF123708 Page: 65 of 281
Printed Date: 2005/8/1 Dimension: 14.8 cm x 21 cm

| Séquence de touches<br>(mode RPN) | Affichage |   |
|-----------------------------------|-----------|---|
| 8,012004                          | 8,012004  | Entre la date du début de la première période.  |
| g Addys                           | 13,00     | Nombre réel de jours spéciaux.  |
| 30÷                               | 0,43      | Divise par la durée d'une période<br>mensuelle pour obtenir la partie<br>fractionnaire de <i>n</i> .  |
| 42+n                              | 42,43     | Ajoute la partie fractionnaire de <i>n</i> au nombre de périodes de paiement complètes et enregistre le résultat dans <i>n</i> .                |
| 3950 PV                           | 3.950,00  | Enregistre PV.  |
| 120CHS PMT                        | -120,00   | Enregistre <i>PMT</i> (avec le signe moins pour un montant payé).   |
| i                                 | 1,16      | Taux d'intérêt périodique (mensuel).  |
| 12×                               | 13,95     | Taux équivalent annuel.   |
| Séquence de touches<br>(mode ALG) | Affichage |   |
| f CLEAR FIN STO (EEX)             |           | Efface les registres financiers.  Désactive l'indicateur <b>C</b> à l'écran pour utiliser le calcul d'intérêts simples sur la période spéciale. |
| 7,192004 ENTER                    | 7,19      | Entre la date de départ du calcul<br>des intérêts, la sépare de l'entrée de<br>la date suivante.  |
| 8,012004                          | 8,012004  | Entre la date du début de la première période.  |
| g addys                           | 13,00     | Nombre réel de jours spéciaux.  |
| ÷30+                              | 0,43      | Divise par la durée d'une période<br>mensuelle pour obtenir la partie<br>fractionnaire de <i>n</i> .  |
| 42n                               | 42,43     | Ajoute la partie fractionnaire de <i>n</i> au nombre de périodes de paiement  |
|                                   |           | complètes et enregistre le résultat<br>dans <i>n</i> .  |

File name: hp 12c pt\_user's guide\_Canada French\_HDPMF123708 Page: 66 of 281
Printed Date: 2005/8/1 Dimension: 14.8 cm x 21 cm

| Séquence de touches<br>(mode ALG) | Affichage |   |
|-----------------------------------|-----------|---|
| 120 CHS PMT                       | -120,00   | Enregistre <i>PMT</i> (avec le signe moins pour un montant payé). |
| i                                 | 1,16      | Taux d'intérêt périodique (mensuel).                              |
| X 12 =                            | 13,95     | Taux équivalent annuel.   |

Avant de quitter cet exemple de période impaire, vous pouvez appuyer sur STO EEX pour étaindre la fonction d'annonce **C** au besoin. Veuillez noter que lorsque la calculatrice n'est pas en mode de période impaire, l'état de la fonction **C** n'a aucun effet sur le fonctionnement de la calculatrice. Vous trouverez une autre utilisation du mode de période impaire et STO EEX dans la section 16 de ce manuel où vous définir **C** avant que le logiciel d'obligations fonctionne correctement.

## **Amortissement**

La hp 12c platinum permet de calculer les montants de principal et d'intérêts d'un ou plusieurs remboursements de prêt et indique aussi le solde du prêt restant après les paiements.\*

Pour obtenir un tableau d'amortissement :

- 1. Appuyez sur fCLEAR FIN pour effacer les registres financiers.
- 2. Entrez le taux d'intérêt par période, à l'aide de i ou 9 12÷.
- 3. Entrez le montant du prêt (principal), à l'aide de PV.
- Entrez le montant du paiement périodique, puis appuyez sur CHS PMT (le signe de PMT doit être négatif, conformément à la convention de signe de flux financiers).
- 5. Appuyez sur <code>G BEG</code> ou (pour la plupart des prêts à remboursement direct) <code>g END</code> pour définir le mode de paiement.
- 6. Entrez le nombre de paiements à amortir.
- 7. Appuyez sur f AMORT pour afficher le montant des paiements correspondant aux intérêts.
- 8. Appuyez sur [XRY] pour afficher le montant des paiements correspondant au remboursement du principal.

File name: hp 12c pt\_user's guide\_Canada French\_HDPMF123708 Page: 67 of 281
Printed Date: 2005/8/1 Dimension: 14.8 cm x 21 cm

<sup>\*</sup> Tous les montants calculés en appuyant sur la touche f MANORT sont automatiquement arrondis au nombre de décimales indiqué par le format d'affichage. (Le format d'affichage est détaillé dans la Section 5.) Cet arrondi affecte le nombre contenu à l'intérieur de la calculatrice ainsi que celui qui apparaît à l'affichage. Les montants calculés sur votre hp 12c platinum peuvent différer de quelques cents de ceux indiqués sur les relevés des organismes de prêts, parce que les techniques d'arrondi peuvent être différentes. Pour calculer les résultats arrondis à un nombre de décimales différent, appuyez sur f puis sur le nombre de décimales voulu avant d'appuyer sur f MANORT.

- 9. Pour afficher le nombre de paiements qui viennent d'être amortis, appuyez sur Ri Ri.
- 10. Pour afficher le solde restant du prêt, appuyez sur RCL PV.
- 11. Pour afficher le nombre total de paiements amortis, appuyez sur RCL n.

**Exemple :** pour une maison que vous souhaitez acheter, vous pouvez obtenir un prêt hypothécaire de 250 000 \$ sur 25 ans au taux d'intérêt annuel de 5,25%. Ceci implique des remboursements de 1.498,12 \$ (à la fin de chaque mois). Trouvez les montants correspondant aux intérêts et au remboursement du principal pour les paiements de la première année.

### Séquence de touches **Affichage** f CLEAR FIN 0,44 5,25 g 12÷ Entre i. 250000 PV 250.000,00 Entre PV -1.498,12 1498,12 CHS PMT Entre PMT (avec un signe moins pour un montant payé). g END -1.498,12 Définit le mode de paiement en fin de période. 12 f AMORT -13.006,53 Partie des paiements de la première année (12 mois) correspondant aux intérêts. X≷Y -4.970,91 Partie des paiements de la première année correspondant au remboursement du principal. RCL PV 245.029,09 Solde restant après 1 an. 12,00 RCL n Nombre total de paiements amortis.

Le nombre de paiements entrés juste avant l'appui sur f MORT est considéré être le nombre de paiements suivant ceux qui ont déjà été amortis. Donc, si vous appuyez maintenant sur 12 f MORT, votre hp 12c platinum calcule les montants correspondant aux intérêts et au principal pour les paiements de la deuxième année (c'est-à-dire le deuxième ensemble de 12 mois):

| Séquence de touches | Affichage  |  |
|---------------------|------------|--|
| 12 f AMORT          | -12.739,18 | Partie des paiements de la deuxième année correspondant aux intérêts.                        |
| x ≥ y               | -5.238,26  | Partie des paiements de la<br>deuxième année correspondant au<br>remboursement du principal. |

File name: hp 12c pt\_user's guide\_Canada French\_HDPMF123708 Page: 68 of 281
Printed Date: 2005/8/1 Dimension: 14.8 cm x 21 cm

| Séquence de touches                        | Affichage  |  |
|--|------------|--|
| $\mathbb{R}\downarrow\mathbb{R}\downarrow$ | 12,00      | Nombre de paiements qui viennent d'être amortis. |
| RCL PV                                     | 239.790,83 | Solde restant après 2 ans.                       |
| RCL n                                      | 24,00      | Nombre total de paiements amortis.               |

L'appui sur RCL PV ou RCL  $\square$  affiche le nombre contenu dans le registre PV ou n. Quand vous l'avez fait après les deux derniers calculs, vous avez pu remarquer que PV et n ont eu une valeur modifiée par rapport à leurs valeurs d'origine. La calculatrice le fait pour vous permettre de vérifier le solde restant et le nombre total de paiements amortis. Mais de ce fait, pour générer un nouveau tableau d'amortissement à partir du début, vous devez réinitialiser PV à sa valeur d'origine et n à 0

Si, par exemple, vous souhaitez générer un tableau d'amortissement pour les deux premiers mois :

| Séquence de touches | Affichage  |  |
|---------------------|------------|--|
| 250000 PV           | 250.000,00 | Réinitialise <i>PV</i> à sa valeur d'origine.                                  |
| 0 n                 | 0,00       | Réinitialise <i>n</i> à zéro.  |
| 1 f AMORT           | -1.093,75  | Partie du premier paiement correspondant aux intérêts.                         |
| x s À               | -404,37    | Partie du premier paiement correspondant au remboursement du principal.        |
| 1 f AMORT           | -1.091,98  | Partie du deuxième paiement correspondant aux intérêts.                        |
| [X ≤ ]              | -406,14    | Partie du deuxième paiement<br>correspondant au remboursement du<br>principal. |
| RCL n               | 2,00       | Nombre total de paiements amortis.   |

Pour générer un tableau d'amortissement sans connaître le paiement mensuel :

- 1. Calculez PMT comme indiqué en page 57.
- 2. Appuyez sur 0 n pour réinitialiser n à zéro.
- 3. Procédez comme dans la procédure de calcul d'amortissement de la page 67 en commençant à l'étape 6.

File name: hp 12c pt\_user's guide\_Canada French\_HDPMF123708 Page: 69 of 281
Printed Date: 2005/8/1 Dimension: 14.8 cm x 21 cm

**Exemple :** vous avez obtenu un prêt sur 30 ans plutôt que sur 25 ans pour le même principal (250 000 \$) et le même taux d'intérêt (5,25%) que dans l'exemple précédent. Calculez le paiement mensuel, puis les montants correspondant aux intérêts et au remboursement du principal pour le paiement du premier mois. Le taux d'intérêt n'est pas modifié, vous n'avez donc pas besoin d'appuyer sur fCLEARFIN; pour calculer *PMT*, il suffit d'entrer la nouvelle valeur de *n*, de réinitialiser *PV*, puis d'appuyer sur PMT.

| Séquence de touches   | Affichage  |   |
|-----------------------|------------|---|
| 30 g 12x              | 360,00     | Entre n.  |
| 250000 PV             | 250.000,00 | Entre PV.   |
| PMT                   | -1.380,51  | Paiement mensuel.   |
| 0 n                   | 0,00       | Réinitialise <i>n</i> à zéro.   |
| 1 f AMORT             | -1.093,75  | Partie du premier paiement correspondant aux intérêts.                  |
| [X \in \bar{\lambda}] | -286,76    | Partie du premier paiement correspondant au remboursement du principal. |
| RCL PV                | 249.713,24 | Solde restant.  |

File name: hp 12c pt\_user's guide\_Canada French\_HDPMF123708 Page: 70 of 281
Printed Date: 2005/8/1 Dimension: 14.8 cm x 21 cm


## Section 4

# Fonctions financières supplémentaires

## Analyse de la valeur actualisée des flux de trésorerie : NPV et IRR

La hp 12c platinum dispose de fonctions pour les analyses de la valeur actualisée des flux de trésorerie par les deux méthodes les plus couramment utilisées : fnpv (valeur actualisée nette) et firm (taux de rentabilité interne). Ces fonctions permettent d'étudier des problèmes financiers comportant des flux (montants payés ou reçus) à intervalles réguliers. Comme dans les calculs d'intérêts composés, l'intervalle entre les flux financiers peut être quelconque ; toutefois, les montants de ces flux n'ont pas à être égaux.

Pour comprendre l'utilisation de f NPV et f IRR, considérons le schéma de flux financiers correspondant à un investissement nécessitant une sortie initiale de liquidités ( $CF_0$ ) qui génère un flux financier ( $CF_1$ ) à la fin de la première année, et ainsi de suite jusqu'au dernier flux financier ( $CF_0$ ) à la fin de la sixième année. Sur le schéma ci-dessous, l'investissement initial est noté  $CF_0$ , schématisé par une flèche vers le bas sur l'axe des temps puisqu'il s'agit d'un montant payé. Les flux financiers  $CF_1$  et  $CF_4$  sont aussi dirigés vers le bas, parce qu'ils représentent des pertes prévisionnelles.



File name: hp 12c pt\_user's guide\_Canada French\_HDPMF123708 Page: 71 of 281
Printed Date: 2005/8/1 Dimension: 14.8 cm x 21 cm

## 72 Section 4: Fonctions financières supplémentaires

La valeur actuelle nette ou NPV est calculée par ajout de l'investissement initial (représenté sous forme d'un flux négatif) à la valeur actuelle des flux financiers à venir attendus. Le taux d'intérêt, i, sera désigné dans cette explication de NPV et IRR comme le taux de rentabilité.\* La valeur de NPV indique le résultat d'un investissement.

- Si la valeur NPV est positive, la valeur financière de l'actif de l'investisseur est augmentée : l'investissement est intéressant du point de vue financier.
- Si la valeur NPV est égale à zéro, la valeur financière de l'actif de l'investisseur n'est pas modifiée : l'investissement est indifférent pour l'investisseur
- Si la valeur NPV est négative, la valeur financière de l'actif de l'investisseur est diminuée : l'investissement n'est pas intéressant du point de vue financier.

La comparaison des valeurs *NPV* de diverses possibilités d'investissement permet de désigner le plus intéressant : plus la valeur *NPV* est élevée, plus la valeur financière des actifs de l'investisseur augmente.

*IRR* est le taux de rentabilité pour lequel les flux financiers à venir réévalués équivalent à la sortie initiale de trésorerie : *IRR* est le taux de réévaluation pour lequel la valeur *NPV* est égale à zéro. La valeur de *IRR* par rapport au taux d'actualisation de la valeur actuelle indique aussi le résultat d'un investissement :

- Si IRR est supérieur au taux de rentabilité voulu, l'investissement est intéressant du point de vue financier.
- Si IRR est égal au taux de rentabilité voulu, l'investissement est indifférent pour l'investisseur.
- Si IRR est inférieur au taux de rentabilité voulu, l'investissement n'est pas intéressant du point de vue financier.

## Calcul de la valeur actualisée nette (NPV)

Calcul de la valeur actualisée nette pour des flux financiers non groupés. Si les flux financiers consécutifs ne sont pas égaux, utilisez la procédure décrite (puis résumée) ci-dessous. Cette procédure permet de résoudre des problèmes concernant jusqu'à 80 flux financiers (en plus de l'investissement initial  $CF_0$ ) pour calculer les valeurs NPV (et IRR). Si deux ou plusieurs flux financiers consécutifs sont égaux – si par exemple les flux financiers des périodes trois et quatre sont tous les deux égaux à 8 500 -1 lest possible de résoudre des problèmes impliquant plus de 80 flux financiers ou de réduire le nombre de registres nécessaires pour les problèmes à moins de 80 flux financiers, par la procédure décrite ensuite (dans la section Calcul de NPV pour des flux financiers groupés, page 72).

File name: hp 12c pt\_user's guide\_Canada French\_HDPMF123708 Page: 72 of 281
Printed Date: 2005/8/1 Dimension: 14.8 cm x 21 cm

<sup>\*</sup> D'autres termes sont parfois utilisés pour désigner le taux de rentabilité. Ce peut être notamment : le taux de rentabilité nécessaire, le taux de rentabilité minimum acceptable ou le coût du capital.

Le montant de l'investissement initial ( $CF_0$ ) est entré dans la calculatrice par la touche 9  $CF_0$ .

Chacun de ces flux financiers ( $CF_1$ ,  $CF_2$ , etc.) est désigné par  $CF_i$ , où j prend des valeurs comprises entre 1 et le numéro du dernier flux financier. Les montants de ces flux financiers sont tous entrés par la touche  $CF_1$ . À chaque pression sur la touche  $CF_1$ , le montant affiché est enregistré dans le prochain registre de stockage disponible, le nombre contenu dans le registre n est augmenté de 1. Ce registre compte donc le nombre de montants de flux financiers (en plus de l'investissement initial  $CF_0$ ) entrés.

**Remarque :** pour l'entrée des montants de flux financiers – y compris l'investissement initial  $CF_0$  – n'oubliez pas de respecter la convention de signe des flux financiers en appuyant sur CHS après l'entrée d'un flux financier négatif.

En résumé, pour entrer les montants des flux financiers :

- Appuyez sur fCLEARREG pour effacer les registres financiers et de stockage.
- 2. Entrez le montant de l'investissement initial, appuyez sur CHS si ce flux financier est négatif, puis appuyez sur GFO.
- 3. Entrez le montant du flux financier suivant, appuyez sur CHS s'il est négatif, puis appuyez sur g CFi. Si le montant du flux financier est égal à zéro pour la période suivante, appuyez sur 0 g CFi.
- 4. Répétez l'étape 3 pour chaque flux financier jusqu'à ce qu'ils soient tous entrés

Après enregistrement des flux financiers dans les registres de la calculatrice, vous pouvez calculer NPV comme suit :


- 1. Entrez le taux d'intérêt, à l'aide de 📋 ou 🖫 12÷.
- 2. Appuyez sur f NPV.

La valeur calculée de *NPV* apparaît à l'affichage, elle est aussi enregistrée automatiquement dans le registre PV.

File name: hp 12c pt\_user's guide\_Canada French\_HDPMF123708 Page: 73 of 281
Printed Date: 2005/8/1 Dimension: 14.8 cm x 21 cm

#### 74 Section 4: Fonctions financières supplémentaires

**Exemple :** un investisseur a l'opportunité d'acheter un duplex pour 80 000 \$ et souhaite obtenir une rentabilité d'au moins 13%. Il prévoit de conserver le duplex 5 ans et de le vendre 130 000 \$ ; les flux financiers projetés sont présentés dans le schéma ci-dessous. Calculez *NPV* pour savoir si l'investissement se traduit par un bénéfice ou une perte.



Remarquez qu'un montant de flux financiers (4 500 \$) apparaît deux fois de suite, mais ces flux *ne sont pas* consécutifs. Les flux financiers doivent donc être entrés par la méthode décrite ci-dessus.

| Séquence de touches | Affichage  |  |
|---------------------|------------|--|
| f CLEAR REG         | 0,00       | Efface les registres financiers et de stockage.                              |
| 80000 CHS 9 CFo     | -80.000,00 | Enregistre $CF_0$ (avec un signe moins pour un flux financier négatif).      |
| 500 CHS g CFi       | -500,00    | Enregistre $CF_1$ (avec un signe moins pour un flux financier négatif).      |
| 4500 g CFi          | 4.500,00   | Enregistre $CF_2$ .  |
| 5500 g CFi          | 5.500,00   | Enregistre $CF_3$ .  |
| 4500 g CFi          | 4.500,00   | Enregistre $CF_4$ .  |
| 130000 g CFi        | 130.000,00 | Enregistre $CF_5$ .  |
| RCL n               | 5,00       | Vérifie le nombre de montants de flux financiers entrés (en plus de $CF_0$ . |
| 13 i                | 13,00      | Enregistre i.  |
| f NPV               | 212,18     | NPV.   |

Puisque *NPV* est positive, l'investissement augmente la valeur financière des actifs de l'investisseur.

File name: hp 12c pt\_user's guide\_Canada French\_HDPMF123708 Page: 74 of 281
Printed Date: 2005/8/1 Dimension: 14.8 cm x 21 cm

**Calcul de NPV pour des fluxs financiers groupés.** Il est possible d'entrer au maximum 80 *montants* de flux financiers (en plus de l'investissement initial  $CF_0$ ) dans la hp 12c platinum. \* Mais les problèmes comportant plus de 80 flux financiers peuvent être gérés si parmi ces flux financiers il existe des montants *égaux consécutifs*. Pour ces problèmes, il suffit d'entrer avec les montants des flux le nombre d'occurrences – jusqu'à 99 – consécutives de chaque montant. Ce nombre est désigné par  $N_i$ , correspondant au *montant de CF<sub>i</sub>*, il est entré par la touche  $N_i$ . Chaque couple  $N_i$  est enregistré dans un registre spécial de la calculatrice.

Cette méthode est bien sûr utilisable pour les problèmes comportant moins de 80 flux financiers – elle nécessite moins de registres de stockage que la méthode décrite ci-dessus dans la section Calcul de NPV pour des flux financiers non groupés. Les flux financiers consécutifs égaux peuvent bien sûr être entrés par cette méthode – à condition qu'il y ait suffisamment de registres de stockage pour le nombre total de flux financiers individuels. La possibilité de regroupement de flux financiers consécutifs égaux permet de réduire le nombre de registres de stockage nécessaire.

**Remarque:** pour l'entrée des montants des flux financiers – y compris l'investissement initial  $CF_0$  – n'oubliez pas de respecter la convention de signe de flux financiers en appuyant sur CHS après l'entrée d'un montant correspondant à un flux financier négatif.

En résumé, pour entrer les montants des flux financiers et le nombre d'occurrences consécutives correspondant :

- 1. Appuyez sur fCLEARREG pour effacer les registres financiers et de stockage.
- 2. Entrez le montant de l'investissement initial, appuyez sur CHS si ce flux financier est négatif, puis appuyez sur g CFo.
- Si l'investissement initial est constitué de plus d'un flux financier du montant entré à l'étape 2, entrez le nombre de ces flux, puis appuyez sur g Ni. Si vous n'appuyez pas sur g Ni, la calculatrice suppose que N<sub>0</sub> est égal à 1.
- 4. Entrez le montant du flux financier suivant, appuyez sur CHS si ce flux financier est négatif, puis appuyez sur <code>9CFi</code>. Si le montant du flux financier est égal à zéro pour la période suivante, appuyez sur 0 <code>9CFi</code>.
- 5. Si le montant entré à l'étape 4 apparaît plus d'une fois consécutive, entrez le nombre d'occurrences consécutives de ce montant de flux financier, puis appuyez sur g Ni. Si vous n'appuyez pas sur g Ni, la calculatrice suppose que Ni est égal à 1 pour le montant CFi que vous venez d'entrer.
- Répétez les étapes 4 et 5 pour chaque CF<sub>i</sub> et N<sub>i</sub> pour entrer tous les flux financiers.

File name: hp 12c pt\_user's guide\_Canada French\_HDPMF123708 Page: 75 of 281
Printed Date: 2005/8/1 Dimension: 14.8 cm x 21 cm

<sup>\*</sup> Si vous avez enregistré un programme dans la calculatrice, le nombre de registres disponible pour l'enregistrement de montants de flux financiers peut être inférieur à 81.

#### 76 Section 4: Fonctions financières supplémentaires

Après l'entrée des montants de flux financiers et du nombre d'occurrences consécutives dans la calculatrice, il est possible de calculer *NPV* en entrant le taux d'intérêt et en appuyant sur <u>f NPV</u>, comme indiqué ci-dessus.

**Exemple :** un investisseur a l'opportunité d'acheter une propriété pour 79 000 \$ ; il souhaite obtenir un rendement de 13,5%. Il prévoit de la revendre après 10 ans pour 100 000 \$ et escompte les flux financiers annuels mentionnés dans le tableau ci-dessous :

| Année | Flux financier | Année | Flux financier |
|-------|----------------|-------|----------------|
| 1     | 14 000 \$      | 6     | 9 100 \$       |
| 2     | 11 000 \$      | 7     | 9 000 \$       |
| 3     | 10 000 \$      | 8     | 9 000 \$       |
| 4     | 10 000 \$      | 9     | 4 500 \$       |
| 5     | 10 000 \$      | 10    | 100 000 \$     |

Du fait que deux montants de flux financiers (10 000 \$ et 9 000 \$) sont répétés de façon consécutive, nous pouvons réduire le nombre de registres de stockage nécessaire par la méthode qui vient d'être décrite.

| Séquence de touches | Affichage  |   |
|---------------------|------------|---|
| f CLEAR REG         | 0,00       | Efface les registres financiers et de stockage.   |
| 79000CHS g CFo      | -79.000,00 | Investissement initial (avec un signe<br>moins correspondant à un flux<br>financier négatif). |
| 14000 g CFi         | 14.000,00  | Montant du premier flux financier   |
| 11000 g CFi         | 11.000,00  | Montant du flux financier suivant   |
| 10000 g CFi         | 10.000,00  | Montant du flux financier suivant   |
| 3 9 Nj              | 3,00       | Nombre d'occurrences consécutives de ce flux financier.                                       |
| 9100 g CF;          | 9.100,00   | Montant du flux financier suivant   |
| 9000 g CFi          | 9.000,00   | Montant du flux financier suivant   |
| $2gN_i$             | 2,00       | Nombre d'occurrences consécutives de ce flux financier.                                       |
| 4500 g CFi          | 4.500,00   | Montant du flux financier suivant   |
| 100000 g CFi        | 100.000,00 | Montant du dernier flux financier   |
| RCL n               | 7,00       | Sept montants différents de flux financiers ont été entrés.                                   |
| 13,5 i              | 13,50      | Enregistre i.   |
| f NPV               | 907,77     | NPV   |

File name: hp 12c pt\_user's guide\_Canada French\_HDPMF123708 Page: 76 of 281
Printed Date: 2005/8/1 Dimension: 14.8 cm x 21 cm

Puisque *NPV* est positive, l'investissement augmente la valeur financière des actifs de l'investisseur de 907,77 \$.

#### Calcul du taux de rentabilité interne (IRR)

- 1. Entrez les flux financiers par l'une des méthodes décrites ci-dessus dans la section Calcul de la valeur actualisée nette.
- 2. Appuyez sur f IRR

La valeur calculée de *IRR* apparaît à l'affichage, elle est aussi enregistrée automatiquement dans le registre i.

**Remarque:** n'oubliez pas que la fonction <u>f IRR</u> peut prendre un certain temps pour donner un résultat, pendant ce temps la calculatrice affiche **running**.

**Exemple :** la valeur NPV calculée dans l'exemple précédent était positive, ce qui indique que la rentabilité réelle (c'est-à-dire *IRR*) était supérieure au 13,5% utilisé dans le calcul. Trouvez la valeur *IRR*.

Si nous supposons que les flux financiers sont toujours enregistrés dans la calculatrice, il suffit d'appuyer sur fire:

#### Séquence de touches Affichage

f IRR 13,72 IRR est égal à 13,72%.

Remarquez que la valeur calculée par fir est le taux de rentabilité périodique. Si les périodes de flux financiers ne sont pas en années (par exemple, mois ou trimestres), vous pouvez calculer le taux de rentabilité annuel nominal en multipliant le taux périodique IRR calculé par le nombre de périodes par an.

Comme indiqué ci-dessus, la calculatrice peut prendre quelques secondes ou même quelques minutes pour produire un résultat pour IRR. Les calculs mathématiques permettant de déterminer IRR sont extrêmement complexes et nécessitent une série d'itérations – c'est-à-dire une série de calculs successifs. À chaque itération, la calculatrice utilise une estimation de IRR pour calculer NPV avec le taux d'intérêt correspondant. Les itérations sont répétées jusqu'à ce que la valeur calculée pour NPV soit proche de zéro.\*

File name: hp 12c pt\_user's guide\_Canada French\_HDPMF123708 Page: 77 of 281
Printed Date: 2005/8/1 Dimension: 14.8 cm x 21 cm

<sup>\*</sup> En pratique, et parce que les calculs mathématiques complexes internes dans la calculatrice sont effectués sur des nombres arrondis à 10 chiffres, la valeur de *NPV* peut ne jamais atteindre exactement zéro. Néanmoins, le taux d'intérêt conduisant à une valeur très petite de *NPV* est très proche de la valeur *IRR* réelle.

#### 78 Section 4: Fonctions financières supplémentaires

Les caractéristiques mathématiques complexes du calcul de *IRR* ont une conséquence supplémentaire : selon les grandeurs et les signes des flux financiers, le calcul de *IRR* peut conduire à un résultat unique, à plusieurs résultats, à un résultat négatif ou à aucun résultat.\*

Pour plus d'informations sur f IRR, consultez l'Annexe C. Pour une autre méthode de calcul de IRR, consultez la Section 13.

#### Consultation des entrées de flux financiers

- Pour afficher un seul montant de flux financier, appuyez sur RCL, puis entrez le numéro du registre qui contient le montant du flux financier à afficher. Il est aussi possible d'enregistrer le numéro de ce montant de flux financier (c'est-à-dire la valeur de j pour le flux CF<sub>i</sub> voulu) dans le registre n, puis d'appuyer sur RCL 9 CFi.
- Pour consulter tous les montants de flux financiers, appuyez de façon répétitive sur RCL (9 CF). Ceci fait afficher les montants de flux financiers en ordre inverse – c'est-à-dire en commençant par le dernier flux entré pour revenir à CF<sub>0</sub>.
- Pour afficher le nombre d'occurrences consécutives d'un montant de flux financier – c'est-à-dire pour afficher la valeur N<sub>i</sub> correspondant à un CF<sub>i</sub> – enregistrez le numéro de ce montant de flux financier (c'est-à-dire la valeur de j) dans le registre n, puis appuyez sur RCL 9 Ni.
- Pour consulter tous les montants de flux financiers avec le nombre d'occurrences consécutives de chaque flux (c'est-à-dire pour consulter les couples CF<sub>i</sub> et N<sub>i</sub>), appuyez de façon répétitive sur RCL 9 Ni RCL 9 CFi. Ceci fait afficher N<sub>i</sub> suivi de CF<sub>i</sub>, en commençant par le dernier flux financier pour revenir à N<sub>0</sub> et CF<sub>0</sub>.

**Remarque :** ni f IRR ni f NPV ne modifie le nombre contenu dans le registre n. Donc, à chaque pression sur RCL g CF, le nombre du registre n diminue de 1. Dans ce cas, ou si vous modifiez manuellement le nombre dans le registre n pour afficher une seule valeur  $N_i$  et/ou  $CF_i$ , n'oubliez pas de réinitialiser le nombre dans le registre n au nombre de montants de flux financiers entré à l'origine (sans compter le montant de l'investissement initial  $CF_0$ ). Sinon, les calculs de NPV et IRR donnent des résultats incorrects ; une consultation des entrées de flux financiers doit aussi commencer par  $N_n$  et  $CF_n$ , où n est le nombre enregistré dans le registre n.

File name: hp 12c pt\_user's guide\_Canada French\_HDPMF123708 Page: 78 of 281
Printed Date: 2005/8/1 Dimension: 14.8 cm x 21 cm

<sup>\*</sup> Dans le cas où il existe plusieurs résultats pour *IRR*, les critères de choix de la page 71 doivent être modifiés en conséquence.

Pour afficher par exemple le montant du cinquième flux financier et le nombre d'occurrences consécutives de ce montant :

| Séquence de touches | Affichage |   |
|---------------------|-----------|---|
| RCL 5               | 9.000,00  | CF <sub>5</sub>   |
| 5 <b>n</b>          | 5,00      | Enregistre la valeur de <i>j dans le registre</i> n.                        |
| RCL g Ni            | 2,00      | $N_{5}$   |
| 7 <b>n</b>          | 7,00      | Réinitialise le nombre contenu dans<br>le registre n à sa valeur d'origine. |

Pour afficher tous les montants de flux financiers et le nombre d'occurrences consécutives correspondantes :

| Séquence de touches  | Affichage  |   |
|----------------------|------------|---|
| RCL 9 Nj             | 1,00       | N <sub>7</sub>  |
| RCL 9 CFi            | 100.000,00 | CF <sub>7</sub>   |
| RCL g N <sub>i</sub> | 1,00       | $N_6$   |
| RCL 9 CFi            | 4.500,00   | CF <sub>6</sub>   |
| RCL 9 Ni             | 2,00       | $N_5$   |
| RCL 9 CFi            | 9.000,00   | CF <sub>5</sub>   |
| •                    | •          | •   |
| •                    | •          | •   |
| •                    | •          | •   |
| RCL 9 Ni             | 1,00       | $N_1$   |
| RCL 9 CFi            | 14.000,00  | CF <sub>1</sub>   |
| RCL g N <sub>i</sub> | 1,00       | $N_0$   |
| RCL 9 CFi            | -79.000,00 | CF <sub>0</sub>   |
| 7 <b>n</b>           | 7,00       | Réinitialise le nombre contenu dans<br>le registre n à sa valeur d'origine. |

File name: hp 12c pt\_user's guide\_Canada French\_HDPMF123708 Page: 79 of 281
Printed Date: 2005/8/1 Dimension: 14.8 cm x 21 cm

#### Modification d'entrées de flux financiers

- Pour modifier un montant de flux financier :
  - 1. Entrez le montant à l'affichage.
  - 2. Appuyez sur STO.
  - Entrez le numéro du registre contenant le montant du flux financier à modifier.
- Pour modifier le nombre d'occurrences consécutives d'un montant de flux financier – c'est-à-dire pour modifier le N<sub>i</sub> pour un CF<sub>i</sub>:
  - Enregistrez le numéro de chaque montant de flux financier (c'est-à-dire la valeur de j) dans le registre n.
  - 2. Entrez le nombre d'occurrences consécutives du montant du flux financier à l'affichage.
  - 3. Appuyez sur 9 Ni.

**Remarque :** si vous modifiez le nombre dans le registre n pour modifier une valeur  $N_{\rm p}$ , n'oubliez pas de réinitialiser le nombre dans le registre n au nombre total de montants de flux financiers entrés à l'origine (sans compter le montant de l'investissement initial  $CF_0$ ). Sinon, les calculs des valeurs NPV et IRR donneront des résultats incorrects.

**Exemple 1 :** après l'entrée des flux financiers dans la calculatrice, modifiez  $CF_2$  de 11 000 \$ à 9 000 \$, puis calculez la nouvelle valeur *NPV* pour une rentabilité de 13,5%.

| Sequence de touches | Affichage |   |
|---------------------|-----------|---|
| 9000 <u>sto</u> 2   | 9.000,00  | Enregistre la nouvelle valeur $CF_2$ dans $R_2$ . |
| 13,5 i              | 13,50     | Enregistre i.*                                    |
| f NPV               | -644,75   | La nouvelle valeur de NPV.                        |

Cette valeur NPV est négative, donc l'investissement diminue la valeur financière des actifs de l'investisseur.

File name: hp 12c pt\_user's guide\_Canada French\_HDPMF123708 Page: 80 of 281
Printed Date: 2005/8/1 Dimension: 14.8 cm x 21 cm

<sup>\*</sup> Cette étape est nécessaire dans cet exemple parce que nous avons calculé *IRR* depuis le premier calcul de *NPV*. La valeur calculée pour *IRR* a remplacé la valeur 13,5 que nous avions entrée dans i avant le calcul de *NPV* par la valeur trouvée pour *IRR* – 13,72.

**Exemple 2 :** modifiez  $N_5$  de 2 à 4, puis calculez la nouvelle valeur de *NPV*.

| Séquence de touches | Affichage |   |
|---------------------|-----------|---|
| 5 <b>n</b>          | 5,00      | Enregistre i dans le registre n.  |
| $4gN_{j}$           | 4,00      | Enregistre la nouvelle valeur de $N_{\scriptscriptstyle 5}$ .               |
| 7 <u>n</u>          | 7,00      | Réinitialise le nombre contenu dans<br>le registre n à sa valeur d'origine. |
| f NPV               | -1.857,21 | La nouvelle valeur de NPV.  |

#### Calculs d'obligations

La hp 12c platinum permet de calculer le prix d'une obligation (et les intérêts accumulés depuis la dernière date d'intérêts) ainsi que le rendement à l'échéance.\* Les calculs de frace et fram sont effectués en supposant un paiement semestriel des coupons et une base de calcul réel/réel (comme c'est le cas pour les bons et obligations du Trésor américain). Conformément aux conventions du marché, les prix sont basés sur une valeur de remboursement de 100.

Pour calculer le prix et le rendement d'une obligation 30/360 (c'est-à-dire en basant les calculs sur un mois de 30 jours et une année de 360 jours – tel que les obligations municipales, les obligations de sociétés, et pour calculer le prix d'obligations à paiement annuel de coupons), consultez la Section 16 : Obligations.

#### Prix de l'obligation

- 1. Entrez le rendement à l'échéance voulu (en pourcentage) à l'aide de 📋.
- 2. Entrez le taux annuel du coupon (en pourcentage) à l'aide de PMT.
- 3. Entrez la date de règlement (achat) (comme indiqué à la page 37), puis appuyez sur ENTE.
- 4. Entrez la date d'échéance (rachat).
- 5. Appuyez sur f PRICE.

Le prix affiché est aussi enregistré dans le registre PV. Les intérêts acquis depuis la dernière date d'intérêts sont conservés dans la calculatrice : pour afficher ces intérêts, appuyez sur [#] en mode RPN et [#] supply et appuyez sur [#] en mode RPN et appuyez sur

File name: hp 12c pt\_user's guide\_Canada French\_HDPMF123708 Page: 81 of 281
Printed Date: 2005/8/1 Dimension: 14.8 cm x 21 cm

<sup>\*</sup> Tous les calculs d'obligations sont effectués conformément aux recommandations de la SIA (Securities Industry Association) dans Jan MAYLE, TIPS Inc. Standard Securities Calculation Methods, Vol. 1, Troisième edition, Securities Industry Association Inc., New York, 1993.

#### 82 Section 4: Fonctions financières supplémentaires

**Exemple :** quel prix devrais-je payer le 28 avril 2004 pour une obligation du Trésor américain à 6,75% avec échéance le 4 juin 2018 afin d'obtenir un rendement de 4,75%. Nous supposons que vous exprimez normalement les dates au format moisjourannée.

| Séquence de touches<br>(mode RPN) | Affichage |  |
|-----------------------------------|-----------|--|
| 4,75 i                            | 4,75      | Entre le rendement à l'échéance.                             |
| 6,75 PMT                          | 6,75      | Entre le taux du coupon.                                     |
| g M.DY                            | 6,75      | Définit le format de date<br>moisjourannée.                  |
| 4,282004 ENTER                    | 4,28      | Entre le date de règlement (achat).                          |
| 6,042018                          | 6,042018  | Entre la date d'échéance (rachat).                           |
| f PRICE                           | 120,38    | Prix de l'obligation (en pourcentage de la valeur nominale). |
| +                                 | 123,07    | Prix total, incluant les intérêts acquis.                    |

En mode ALG, suivez les étapes su détaillées pour le mode RPN, mais remplacez la dernière étape par celle ci-dessous.

| Séquence de touches<br>(mode ALG) | Affichage |                                   |
|-----------------------------------|-----------|-----------------------------------|
| + x≥y =                           | 123,07    | Prix total, incluant les intérêts |
|                                   |           | acquis.                           |

#### Rendement d'obligations

- 1. Entrez le prix de marché (en pourcentage du nominal) à l'aide de PV.
- 2. Entrez le taux annuel du coupon (en pourcentage) à l'aide de PMT.
- 3. Entrez la date de règlement (achat), puis appuyez sur ENTER.
- 4. Entrez la date d'échéance (rachat).
- 5. Appuyez sur f YTM.

Le rendement à échéance est affiché et enregistré dans le registre i.

**Remarque:** n'oubliez pas que la fonction f YTM peut prendre un certain temps pour donner un résultat, pendant ce temps la calculatrice affiche **running**.

File name: hp 12c pt\_user's guide\_Canada French\_HDPMF123708 Page: 82 of 281
Printed Date: 2005/8/1 Dimension: 14.8 cm x 21 cm

**Exemple :** le marché cote à 122,125% l'obligation décrite dans l'exemple précédent. Quel rendement donnera cette obligation ?

| Séquence de touches (mode RPN) | Affichage |                                     |
|--------------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 122,125 PV                     | 122,13    | Entre le prix de la cote.           |
| 6,75 PMT                       | 6,75      | Entre le taux du coupon.            |
| 4,282004 ENTER                 | 4,28      | Entre le date de règlement (achat). |
| 6,042018                       | 6,042018  | Entre la date d'échéance (rachat).  |
| f YTM                          | 4,60      | Rendement d'obligation.             |

Après avoir résolu un problème d'obligation, le registre FV contient la valeur de rédemption en plus du taux de coupon annuel divisé par deux. Le registre n contient les jours de la date du règlement à la date du prochain coupon divisé par le nombre de jours dans la période du coupon au cours de laquelle le règlement a lieu.

#### Calcul d'amortissement

La hp 12c platinum permet de calculer des amortissements et la valeur restant à amortir (valeur comptable moins valeur résiduelle) par les méthodes linéaire, proportionnelle à ordre numérique inversé des années (sumoftheyearsdigits) et dégressive. Pour utiliser une des ces méthodes :

- 1. Entrez le coût de départ de l'actif, à l'aide de PV.
- 2. Entrez la valeur résiduelle de l'actif, à l'aide de FV. Si la valeur résiduelle est égale à zéro, appuyez sur 0FV.
- 3. Entrez la durée de vie attendue de l'actif (en années), à l'aide de 🔳.
- 4. Si vous utilisez la méthode d'amortissement dégressif, entrez le facteur d'amortissement dégressif (en pourcentage) à l'aide de i. Pour utiliser par exemple 1,25 fois le taux d'amortissement linéaire amortissement dégressif à 125% entrez 125 i.
- 5. Entrez le numéro de l'année dont vous souhaitez calculer l'amortissement.
- 6. Appuyez sur :
  - f SL pour calculer l'amortissement par la méthode linéaire.
  - f SOYD pour calculer l'amortissement par la méthode proportionnelle à l'ordre numérique inversé des années.
  - f DB pour calculer l'amortissement par la méthode dégressive.

f SL, f SOYD et f DB placent chacun le montant de l'amortissement à l'affichage. Pour afficher la valeur amortissable restante (valeur comptable moins valeur résiduelle) après calcul de la dépréciation, appuyez sur X2Y.

File name: hp 12c pt\_user's guide\_Canada French\_HDPMF123708 Page: 83 of 281
Printed Date: 2005/8/1 Dimension: 14.8 cm x 21 cm

#### 84 Section 4: Fonctions financières supplémentaires

**Exemple :** une machine d'usinage, achetée 10 000 \$, s'amortit sur 5 ans. Sa valeur résiduelle est estimée à 500 \$. Trouvez la valeur d'amortissement et la valeur restant à amortir pour les 3 premières années de la durée de vie de la machine par la méthode d'amortissement dégressive à un taux double du pourcentage d'amortissement linéaire (amortissement dégressif à 200%).

| Séquence de touches | Affichage |  |
|---------------------|-----------|--|
| 10000 PV            | 10.000,00 | Entre le coût d'origine.                           |
| 500 FV              | 500,00    | Entre la valeur résiduelle.                        |
| 5 n                 | 5,00      | Entre la durée de vie attendue.                    |
| 200 i               | 200,00    | Entre le facteur d'amortissement dégressif.        |
| 1 f DB              | 4.000,00  | Amortissement pour la première année.              |
| [X § Y]             | 5.500,00  | Valeur restant à amortir après la première année.  |
| 2 f DB              | 2.400,00  | Amortissement de la deuxième année.                |
| [X ≶ Ŋ]             | 3.100,00  | Valeur restant à amortir après la deuxième année.  |
| 3 f DB              | 1.440,00  | Amortissement de la troisième année.               |
| [X ≥ Y]             | 1.660,00  | Valeur restant à amortir après la troisième année. |

Pour calculer l'amortissement et la valeur restant à amortir quand la date d'acquisition de l'actif ne coïncide pas avec la date de début de l'exercice fiscal, consultez les procédures de la Section 13. Cette section inclut aussi une procédure de calcul d'amortissement lors du passage de la méthode d'amortissement dégressif à la méthode d'amortissement linéaire, ainsi qu'une procédure de calcul d'amortissement exceptionnel.

File name: hp 12c pt\_user's guide\_Canada French\_HDPMF123708 Page: 84 of 281
Printed Date: 2005/8/1 Dimension: 14.8 cm x 21 cm

#### Section 5

## Fonctions supplémentaires

#### Mémoire permanente

La mémoire permanente de la calculatrice est constituée des registres de stockage des données, des registres financiers, des registres de pile et LAST X, de la mémoire programme et des informations d'état telles que le format d'affichage, le format de date et le mode de paiement. Toutes les informations de la mémoire permanente sont conservées même quand la calculatrice est éteinte. De plus, les informations de la mémoire permanente sont conservées pendant quelque temps après enlèvement de la pile, pour vous permettre de la changer sans perdre vos données et programmes.

La mémoire permanente peut être réinitialisée en cas de chute ou autre choc violent sur la calculatrice, ou d'interruption de l'alimentation. Il est aussi possible de réinitialiser manuellement la mémoire permanente comme suit :

- 1. Éteignez la calculatrice.
- 2. Maintenez enfoncée la touche et appuyez sur ON.

À la réinitialisation de la mémoire permanente :

- Tous les registres sont effacés.
- La mémoire programme est constituée de huit lignes de programme, chacune contenant l'instruction 9 GTO 000.
- Le format d'affichage revient au format standard avec deux décimales.
- Le format de date est moisjourannée.
- Le mode de paiement est en fin de période.
- Le Calcul arithmétiques est en mode RPN.

À chaque réinitialisation de la mémoire permanente, l'affichage indique **Pr Error**. Appuyez sur une touche pour effacer ce message de l'affichage.

#### L'affichage

#### Indicateurs d'état

Neuf indicateurs en bas de l'affichage indiquent l'état de la calculatrice pour certaines opérations. Ces indicateurs d'état sont décrits par ailleurs dans ce manuel dans la section couvrant l'opération correspondante.

RPN ALG ( ) f g BEGIN D.MY C PRGM

85

File name: hp 12c pt\_user's guide\_Canada French\_HDPMF123708 Page: 85 of 281
Printed Date: 2005/8/1 Dimension: 14.8 cm x 21 cm


#### Formats d'affichage des nombres

Au premier allumage de la calculatrice en sortie d'usine ou après réinitialisation de la mémoire permanente, les résultats sont *affichés* avec deux décimales.

| Séquence de touches (mode RPN) | Affichage |
|--------------------------------|-----------|
| 19,8745632 ENTER               | 19,87     |
| 5 –                            | 14,87     |

| Séquence de touches<br>(mode ALG) | Affichage |  |
|-----------------------------------|-----------|--|
| 19,8745632                        | 19,87     |  |
| 5=                                | 14,87     |  |

Même si vous ne voyez que deux décimales, tous les calculs à l'intérieur de votre hp 12c platinum sont effectués sur les 10 chiffres des nombres.



Quand l'affichage ne présente que deux décimales, les nombres sont *arrondis* à deux décimales : si le troisième chiffre est entre 5 et 9, le deuxième est augmenté d'une unité ; si le troisième chiffre est 0 à 4, le deuxième n'est pas modifié. L'arrondi est effectué quel que soit le nombre de décimales affichées.

Il existe plusieurs options pour définir la méthode d'affichage des nombres. Mais quel que soit le format ou le nombre de décimales affiché, le nombre à l'intérieur de la calculatrice – qui *est* modifié à l'affichage – n'est pas modifié tant que vous n'utilisez pas les fonctions RND, AMORT, SL, SOYD ou DB.

**Format d'affichage standard.** Le nombre 14,87 affiché sur votre calculatrice est dans le format d'affichage standard à deux décimales. Pour afficher un nombre de décimales différent, appuyez sur f puis sur une touche de chiffre (**0** à **9**) pour indiquer le nombre de décimales voulu. Dans les exemples ci-dessous, remarquez comment la forme affichée du nombre contenu à l'intérieur de la calculatrice – 14,87456320 – est arrondi au nombre de chiffres indiqué.

| Affichage |
|-----------|
| 14,8746   |
| 14,9      |
| 15,       |
|           |

File name: hp 12c pt\_user's guide\_Canada French\_HDPMF123708 Page: 86 of 281
Printed Date: 2005/8/1 Dimension: 14.8 cm x 21 cm

#### Séquence de touches Affichage

f 9


14,87456320

Bien que vous ayez demandé neuf décimales après f, la calculatrice n'en affiche que huit parce que l'affichage ne peut présenter que 10 chiffres au total.

Le format d'affichage standard, ainsi que le nombre de décimales indiqué, reste actif jusqu'à sa modification; ces paramètres ne sont pas réinitialisés à chaque allumage de la calculatrice. Mais en cas de réinitialisation de la mémoire permanente, au prochain allumage de la calculatrice, les nombres sont affichés en format standard avec deux décimales.

Si un résultat calculé est trop petit ou trop grand pour être affiché dans le format standard, ce format passe automatiquement en notation scientifique (décrit ci-dessous). L'affichage revient en format standard pour tous les nombres qui peuvent être affichés dans ce format.

#### Format d'affichage en notation scientifique



En notation scientifique, un nombre est représenté par sa mantisse à gauche et un exposant à deux chiffres à droite. La mantisse est constituée des sept premiers chiffres du nombre, avec un seul chiffre différent de zéro à gauche du séparateur décimal. L'exposant est le nombre de positions dont il faut déplacer le point décimal de la mantisse pour écrire le nombre en format standard. Si l'exposant est négatif (c'est-à-dire s'il y a un signe moins entre la mantisse et lui), il faut déplacer le séparateur décimal vers la gauche ; c'est le cas pour tous les nombres inférieurs à 1. Si l'exposant est positif (c'est-à-dire s'il y a un espace entre la mantisse et lui), il faut déplacer le séparateur décimal vers la droite ; c'est le cas pour tout nombre supérieur ou égal à 1.

Pour définir le format d'affichage en notation scientifique, appuyez sur f. Par exemple (en supposant que l'affichage contient encore 14,87456320 de l'exemple précédent):

#### Séquence de touches Affichage

f •

1,487456 01

File name: hp 12c pt\_user's guide\_Canada French\_HDPMF123708 Page: 87 of 281
Printed Date: 2005/8/1 Dimension: 14.8 cm x 21 cm

#### 88 Section 5: Fonctions supplémentaires

L'exposant dans cet exemple indique que le séparateur décimal doit être déplacé d'une position vers la droite pour donner le nombre 14,87456, soit les sept premiers chiffres du nombre précédemment affiché.

Pour ramener l'affichage au format standard, appuyez sur f suivi par le nombre de décimales voulu. Le format d'affichage en notation scientifique reste actif jusqu'au retour au format d'affichage standard; il n'est pas réinitialisé à chaque allumage de la calculatrice. Mais en cas de réinitialisation de la mémoire permanente, au prochain allumage de la calculatrice, le format d'affichage standard à deux décimales est rétabli.

Format d'affichage de la mantisse. Du fait que le format d'affichage standard comme le format en notation scientifique ne présente souvent que quelques chiffres d'un nombre, vous pouvez souhaiter voir la totalité des 10 chiffres – la mantisse complète – du nombre contenu à l'intérieur de la calculatrice. Pour cela, appuyez sur fCLEARPREFIX et maintenez enfoncée la touche PREFIX. L'affichage présente les 10 chiffres du nombre tant que vous maintenez enfoncée la touche centre que vous maintenez enfoncée la touche reapparaît dans le format d'affichage en cours. Si par exemple l'affichage contenait le résultat de l'exemple précédent :

| Séquence de touches | Affichage   |   |
|---------------------|-------------|---|
| f CLEAR PRGM        | 1487456320  | La totalité des 10 chiffres du nombre<br>contenu dans la calculatrice.          |
|                     | 1,487456 01 | L'affichage revient à son contenu<br>précédent en relâchant la touche<br>PREFIX |
| f 2                 | 14,87       | Ramène l'affichage en format<br>standard.                                       |

#### Affichages spéciaux

**Running.** Certaines fonctions et beaucoup de programmes peuvent prendre plusieurs secondes ou encore plus de temps pour donner un résultat. Pendant ces calculs, le mot running clignote sur l'affichage pour vous signaler que la calculatrice effectue un calcul.

Si un calcul donne un résultat inférieur à 10<sup>-99</sup>, le calcul n'est pas arrêté, mais c'est la valeur 0 qui est utilisée pour ce nombre dans les calculs suivants.

File name: hp 12c pt\_user's guide\_Canada French\_HDPMF123708 Page: 88 of 281
Printed Date: 2005/8/1 Dimension: 14.8 cm x 21 cm

**Erreurs.** Si vous tentez une opération incorrecte – par exemple une division par zéro – la calculatrice affiche le mot **Error** suivi d'un chiffre (**0** à **9**). Pour effacer l'affichage **Error**, appuyez sur une touche. Ceci n'exécute pas la fonction de la touche, mais ramène la calculatrice dans l'état précédent la tentative d'opération incorrecte. Consultez l'Annexe D qui contient une liste des conditions d'erreur.

**Pr Error.** Si l'alimentation de la calculatrice est interrompue, elle affiche **Pr Error** à l'allumage suivant. Ceci signale que la mémoire permanente – contenant les données, programmes et informations d'état – a été réinitialisée.

#### La touche 🔀 en mode RPN

Supposons que vous souhaitiez soustraire 25,83 \$ de 144,25 \$, et que vous ayez entré (par erreur)25,83 comme premier numéro et 144,25 comme deuxième numéro. Quand vous vous rendez compte que le calcul écrit sur papier serait 144,25 – 25,83, vous comprenez que vous avez malheureusement entré d'abord le deuxième nombre. Pour corriger cette erreur, il suffit d'échanger le premier et le deuxième nombre en appuyant sur XXY, la touche d'échange.

| Séquence de touches<br>(mode RPN) | Affichage |   |
|-----------------------------------|-----------|---|
| 25,83 ENTER 144,25                | 144,25    | Oups ! Vous avez entré par erreur le second nombre d'abord.                                     |
| [X § Y]                           | 25,83     | Échange le premier et le deuxième<br>nombre. Le premier nombre entré<br>est maintenant affiché. |
| -                                 | 118,42    | Le résultat est obtenu en appuyant sur la touche d'opération.                                   |

La touche [XRY] est aussi utile pour vérifier si vous avez entré correctement le premier nombre. Avant d'appuyer sur la touche d'opération ou la touche égale, appuyez à nouveau sur [XRY] pour ramener le deuxième nombre entré à l'affichage. Quel que soit le nombre de pressions sur la touche [XRY], la calculatrice considère que le nombre à l'affichage est le deuxième nombre entré.

File name: hp 12c pt\_user's guide\_Canada French\_HDPMF123708 Page: 89 of 281
Printed Date: 2005/8/1 Dimension: 14.8 cm x 21 cm

#### La touche LSTX en mode RPN

Il peut parfois être utile de rappeler à l'affichage le nombre qui s'y trouvait avant d'effectuer une opération. (C'est par exemple utile pour des calculs arithmétiques sur des constantes comme pour une reprise après erreur dans l'entrée de nombres). Pour cela, appuyez sur gust (last x). Cette section décrit comment utiliser gust en mode RPN.

#### Calculs arithmétiques sur des constantes

**Exemple:** chez Permex, un type de raccord pour tuyau se vend par lots de 15, 75 et 250. Si le prix de chaque raccord est de 4,38 \$, calculez le prix de chaque lot.

| Séquence de touches<br>(mode RPN) | Affichage |  |
|-----------------------------------|-----------|--|
| 15 ENTER                          | 15,00     | Entre la première quantité dans la calculatrice.   |
| 4,38                              | 4,38      | Entre le coût unitaire à l'affichage.  |
| X                                 | 65,70     | Prix d'un lot de 15.   |
| 75                                | 75,       | Entre la deuxième quantité à l'affichage.  |
| g (LSTx)                          | 4,38      | Rappelle le prix unitaire – le dernier<br>nombre affiché avant d'appuyer sur<br>X – à l'affichage. |
| X                                 | 328,50    | Prix d'un lot de 75.   |
| 250                               | 250,      | Entre la troisième quantité à l'affichage.   |
| g LSTx                            | 4,38      | Rappelle le prix unitaire à<br>l'affichage.  |
| X                                 | 1.095,00  | Prix d'un lot de 250.  |

Une autre méthode pour effectuer des calculs arithmétiques sur des constantes est décrite page 240.

File name: hp 12c pt\_user's guide\_Canada French\_HDPMF123708 Page: 90 of 281 Printed Date: 2005/8/1 Dimension: 14.8 cm x 21 cm

#### Reprise après erreur d'entrée de chiffre

**Exemple :** supposons que vous souhaitiez diviser la production totale annuelle d'un des produits de votre société (429 000) par le nombre de détaillants (987) pour calculer le nombre moyen distribué par chaque détaillant. Mais vous avez par inadvertance entré 9987 pour le nombre de détaillants plutôt que 987. La correction est facile :

| Séquence de touches<br>(mode RPN) | Affichage  |   |
|-----------------------------------|------------|---|
| 429000 ENTER                      | 429.000,00 |   |
| 9987                              | 9.987,     | Vous n'avez pas encore remarqué votre erreur.   |
| ÷                                 | 42,96      | Environ 43 produits par détaillant – cela semble bien bas !   |
| g (LSTx)                          | 9.987,00   | Rappelle à l'affichage le nombre qui<br>s'y trouvait avant d'appuyer sur ±.<br>Vous voyez que l'entrée était<br>incorrecte. |
| 429000 ENTER                      | 429.000,00 | Reprend le problème.  |
| 987÷                              | 434,65     | La réponse correcte.  |

File name: hp 12c pt\_user's guide\_Canada French\_HDPMF123708 Page: 91 of 281
Printed Date: 2005/8/1 Dimension: 14.8 cm x 21 cm

#### Section 6

### Fonctions statistiques

#### Cumul de statistiques

La hp 12c platinum peut effectuer des calculs statistiques sur une ou deux variables. Les données sont entrées dans la calculatrice par la touche  $\Sigma$ +, qui calcule et enregistre automatiquement des statistiques sur les données dans les registres de stockage  $R_1$  à  $R_6$ . (Ces registres sont donc appelés "registres statistiques").

Avant de commencer le cumul de statistiques pour un nouvel ensemble de données, vous devez effacer les registres statistiques en appuyant sur f CLEAR $\Sigma$ .\*

Dans des calculs statistiques sur une seule variable, pour entrer chaque point de données – considéré comme une "valeur x" – entrez la valeur x à l'affichage, puis appuyez sur  $[\Sigma +]$ .

Pour les calculs statistiques sur deux variables – désignées comme "valeurs x et y" :

- 1. Entrez la valeur y à l'affichage.
- 2. Appuyez sur ENTER.
- 3. Entrez la valeur x à l'affichage.
- 4. Appuyez sur Σ+.

À chaque pression sur  $\Sigma$ +, la calculatrice effectue les opérations suivantes :

- Le nombre dans le registre R<sub>1</sub> est augmenté de 1, le résultat est copié à l'affichage.
- La valeur x est ajoutée au nombre dans le registre R<sub>2</sub>.
- Le carré de la valeur de x est ajouté au nombre dans le registre R<sub>3</sub>.
- La valeur y est ajoutée au nombre dans le registre R<sub>4</sub>.
- Le carré de la valeur de y est ajouté au nombre dans le registre R<sub>5</sub>.
- Le produit des valeurs x et y est ajouté au nombre dans le registre R<sub>6</sub>.

Le tableau ci-dessous présente les registres de cumul des statistiques.

92

File name: hp 12c pt\_user's guide\_Canada French\_HDPMF123708 Page: 92 of 281
Printed Date: 2005/8/1 Dimension: 14.8 cm x 21 cm

<sup>\*</sup> Ceci efface aussi les registres de pile et l'affichage.

| Registre                        | Statistique   |
|---------------------------------|---|
| R <sub>1</sub> (et l'affichage) | n : nombre de paires de données cumulées.                 |
| $R_2$                           | $\Sigma x$ : somme des valeurs $x$ .                      |
| $R_3$                           | $\Sigma x^2$ : somme des carrés des valeurs $x$ .         |
| $R_{_4}$                        | $\Sigma y$ : somme des valeurs $y$ .                      |
| $R_5$                           | $\Sigma y^2$ : somme des carrés des valeurs y.            |
| R <sub>6</sub>                  | $\Sigma xy$ : somme des produits des valeurs $x$ et $y$ . |

#### Correction des statistiques cumulées

Si vous découvrez une erreur dans l'entrée de données, il est possible de corriger facilement les statistiques cumulées. Entrez tout simplement le point de données ou la paire de données à nouveau, comme s'ils étaient neufs, mais appuyez  $\mathfrak{g}[\Sigma^-]$  sur au lieu de  $[\Sigma^+]$ . Puis entrez le bon point ou paire de données et appuyez sur  $[\Sigma^+]$ .

#### Moyenne

L'appui sur  $\overline{9}\ \overline{x}$  calcule la moyenne (moyenne arithmétique) des valeurs x ( $\overline{x}$ ) et des valeurs y ( $\overline{y}$ ). La moyenne des valeurs x apparaît à l'affichage après appui sur  $\overline{9}\ \overline{x}$ ; pour afficher la moyenne des valeurs y, appuyez sur  $\overline{x \wr y}$ .

**Exemple:** une étude sur sept commis vendeurs de votre société démontre qu'ils travaillent le nombre d'heures ci-dessous par semaine pour le chiffre d'affaires suivant en dollars par mois. Quel est le nombre moyen d'heures par semaine des commis vendeurs? Quel est le montant moyen du chiffre d'affaires mensuel de chaque commis vendeur?

File name: hp 12c pt\_user's guide\_Canada French\_HDPMF123708 Page: 93 of 281
Printed Date: 2005/8/1 Dimension: 14.8 cm x 21 cm

#### 94 Section 6: Fonctions statistiques

| Commis vendeur | Heures/semaine | D'affaires/Mois |
|----------------|----------------|-----------------|
| 1              | 32             | 17 000 \$       |
| 2              | 40             | 25 000 \$       |
| 3              | 45             | 26 000 \$       |
| 4              | 40             | 20 000 \$       |
| 5              | 38             | 21 000 \$       |
| 6              | 50             | 28 000 \$       |
| 7              | 35             | 15 000 \$       |

Pour trouver l'horaire hebdomadaire et le chiffre d'affaires mensuel moyen de cet échantillon :

| Séquence de touches  | Affichage                     |   |
|----------------------|-------------------------------|---|
| $fCLEAR\Sigma$       | 0,00                          | Efface les registres statistiques                               |
| 32ENTER<br>17000 Σ+  | 32,00<br>1,00                 | Première entrée.  |
| 40 ENTER<br>25000 Σ+ | 40,00<br>2,00                 | Deuxième entrée.  |
| 45 ENTER 26000 Σ+    | <b>4</b> 5,00<br><b>3</b> ,00 | Troisième entrée.   |
| 40 ENTER<br>20000 Σ+ | 40,00<br>4,00                 | Quatrième entrée.   |
| 38 ENTER<br>21000 Σ+ | 38,00<br>5,00                 | Cinquième entrée.   |
| 50 ENTER 28000 Σ+    | 50,00<br>6,00                 | Sixième entrée.   |
| 35 ENTER<br>15000 Σ+ | 35,00<br>7,00                 | Nombre total d'entrées dans<br>l'échantillon.                   |
| $g\overline{x}$      | 21.714,29                     | Chiffre d'affaires moyen par mois en $\{(x)^{-1}\}$ .           |
| [X ≥ Y]              | 40,00                         | Nombre moyen d'heures de travail par semaine ( $\frac{1}{y}$ ). |

File name: hp 12c pt\_user's guide\_Canada French\_HDPMF123708 Page: 94 of 281
Printed Date: 2005/8/1 Dimension: 14.8 cm x 21 cm

#### Écart type

L'appui sur 9 S calcule l'écart type des valeurs x ( $s_x$ ) et celui des valeurs y ( $s_y$ ). (L'écart type d'un ensemble de données est une mesure de la dispersion de ces données autour de la moyenne). L'écart type des valeurs x apparaît à l'affichage après l'appui sur la touche 9 S; pour afficher l'écart type des valeurs y, appuyez sur  $x \ge y$ .

**Exemple :** pour calculer l'écart type des valeurs x et y de l'exemple précédent :

| sequence de toucnes | Amichage |                                   |
|---------------------|----------|-----------------------------------|
| 98                  | 4.820,59 | Écart type des ventes.            |
| X ≷ Ŋ               | 6,03     | Écart type des heures de travail. |

Les formules utilisées par la hp 12c platinum pour calculer  $s_x$  et  $s_y$  donnent les meilleures estimations de l'écart type de population basé sur un échantillon de cette population. La convention statistique la plus courante les appelle donc écart type d'échantillon. Nous avons donc supposé que les sept commis vendeurs sont un échantillon de la population de tous les commis vendeurs, et nos formules donnent les meilleures estimations pour la population à partir des données de l'échantillon.

Mais que se passe-t-il si les sept commis vendeurs constituent la totalité de la population de commis vendeurs. Dans ce cas, nous n'avons pas besoin d'estimer l'écart type de population. Nous pouvons trouver l'écart type réel de population ( $\sigma$ ) quand l'ensemble de données est égal à la totalité de la population, par les séquences de touches suivantes.\*

| Séquence de touches | Affichage |                          |
|---------------------|-----------|--------------------------|
| $g$ $\overline{X}$  | 21.714,29 | Moyenne (en \$)          |
| Σ+                  | 8,00      | Nombre d'entrées + 1.    |
| gs                  | 4.463,00  | $\sigma_{_{x}}$          |
| X≥Y                 | 5,58      | $\sigma_{_{\mathbf{v}}}$ |

Pour continuer à ajouter des paires de données, appuyez sur  $3 \ \Sigma$  avant d'entrer d'autres données.

File name: hp 12c pt\_user's guide\_Canada French\_HDPMF123708 Page: 95 of 281
Printed Date: 2005/8/1 Dimension: 14.8 cm x 21 cm

<sup>\*</sup> Il se trouve que si vous ajoutez la moyenne de la population à l'ensemble de données pour trouver le nouveau s, calculé à l'aide des formules données en page 261, ce s sera l'écart type de population, σ, de l'ensemble d'origine.

#### 96 Section 6: Fonctions statistiques

Remarque: Dans certains cas impliquant des valeurs de données qui diffèrent de peu, la calculatrice ne peut pas traiter l'écrat type ou l'estimation linéaire de façon précise parceque de tels calculs dépasseraient la précision de la calculatrice. Par exemple, alors que l'écart type des valeurs 1 999 999; 2 000 000 et 2 000 001 est 1; l'écart type rendu par le hp 12c platinum est 0 étant donné l'arrondissement. Par contre, ceci n'arrivera pas si vous normalisez les données en n'entrant que la différence entre les chaque valeur et la moyenne ou moyenne approximative des valeurs. Dans l'exemple précédent, le résultat correct peut être obtenu en utilisant les valeurs –1; 0 et 1. N'oubliez pas de rajouter la différence (2 000 000) au calcul de la moyenne.

#### Estimation linéaire

Quand des données statistiques sur deux variables sont cumulées dans les registres statistiques, vous pouvez estimer une nouvelle valeur y ( $\hat{y}$ ) à partir d'une nouvelle valeur x, et estimer une nouvelle valeur x ( $\hat{x}$ ) à partir d'une nouvelle valeur y.

Pour calculer  $\hat{y}$ :

- 1. Entrez une nouvelle valeur x.
- 2. Appuyez sur  $\widehat{g}$   $\widehat{y}$ ,r.

Pour calculer  $\hat{x}$ :

- 1. Entrez une nouvelle valeur y.
- 2. Appuyez sur  $9\hat{x}$ ,r.

**Exemple :** à l'aide des statistiques cumulées du problème précédent, estimez le montant des ventes d'un commis vendeur travaillant 48 heures par semaine.

#### Séquence de touches Affichage

48 g (x,r)

28.818,93

Ventes estimées pour une semaine de travail de 48 heures.

La fiabilité d'une estimation linéaire dépend de la proximité des paires de données tracées sur un graphique avec une ligne droite. La mesure habituelle de cette fiabilité est le coefficient de corrélation, r. Cette quantité est calculée automatiquement à chaque calcul de  $\hat{y}$  ou  $\hat{x}$ ; pour l'afficher, appuyez sur  $x \in Y$ . Un coefficient de corrélation proche de 1 ou -1 indique des paires de données très proches d'une ligne droite. Par contre, un coefficient de corrélation proche de 0 indique que les paires de données ne sont pas alignées; une estimation linéaire à partir de ces données n'est donc pas très fiable.

File name: hp 12c pt\_user's guide\_Canada French\_HDPMF123708 Page: 96 of 281
Printed Date: 2005/8/1 Dimension: 14.8 cm x 21 cm

**Exemple :** vérifiez la fiabilité de l'estimation linéaire dans l'exemple précédent en affichant le coefficient de corrélation.

#### Séquence de touches Affichage

Use y Use 1, 90 Le coefficient de corrélation est proche de 1, donc le montant des

proche de 1, donc le montant des ventes calculé dans l'exemple précédent est une bonne estimation.

Pour tracer le graphique de la droite de régression, calculez les coefficients de l'équation linéaire y = A + Bx.

- 1. Appuyez sur 0 9 ŷ,r pour calculer l'ordonnée à l'origine y (A).
- 2. Appuyez sur 1 9 ŷ,r x y R l x y pour calculer la pente de la droite (B) en mode RPN. Pour calculer la pente de la ligne (B) en mode ALG, appuyez sur les touches : 1 9 ŷ,r x y R l x y =.

**Exemple :** calculez la pente et l'ordonnée à l'origine de la droite de régression de l'exemple précédent.

| Séquence de touches<br>(mode RPN) | Affichage |   |
|-----------------------------------|-----------|---|
| Ogŷ,r                             | 15,55     | Ordonnée à l'origine y (A) ; valeur prévue pour X = 0.  |
| 1 g ŷ,r xey Ri xey —              | 0,001     | Pente de la droite (B) ; indique la<br>variation de la valeur prévue<br>causée par une modification<br>incrémentale de la valeur X. |

| Séquence de touches<br>(mode ALG) | Affichage |
|-----------------------------------|-----------|
|-----------------------------------|-----------|

0 g  $\hat{y}$ ,r Ordonnée à l'origine y (A) ; valeur

prévue pour X = 0.

1 9  $\hat{y}$ ,  $\hat{x} \in \hat{y}$   $\hat{x} \in \hat{y}$  Pente de la droite (B); indique la

variation de la valeur prévue causée par une modification incrémentale de la valeur X.

L'équation décrivant la droite de régression est :

$$y = 15,55 + 0,001x$$

File name: hp 12c pt\_user's guide\_Canada French\_HDPMF123708 Page: 97 of 281
Printed Date: 2005/8/1 Dimension: 14.8 cm x 21 cm

#### Moyenne pondérée

Vous pouvez calculer la moyenne pondérée d'un ensemble de nombres si vous connaissez les poids correspondants des éléments.

- 1. Appuyez sur f CLEAR  $\Sigma$ .
- 2. Entrez la valeur de l'élément et appuyez sur MB, puis entrez la pondération et appuyez sur S+. Entrez la valeur du deuxième élément, appuyez sur MB, entrez le deuxième coefficient de pondération et appuyez sur S+. Poursuivez l'opération jusqu'à ce que toutes les valeurs soient entrées avec leurs coefficients de pondération. La règle d'entrée des données est "élément MB poids S+".
- 3. Appuyez sur 9 xw pour calculer la moyenne pondérée des éléments.

**Exemple :** vos achats de carburant pendant vos vacances se répartissent comme suit : 15 litres à 1,16 \$ par litre, 7 litres à 1,24 \$ par litre, 10 litres à 1,20 \$ par litre et 17 litres à 1,18 \$ par litre. Vous souhaitez trouver le prix moyen par litre du carburant acheté. Si vous aviez acheté la même quantité à chaque station, vous pourriez trouver ce prix par simple moyenne arithmétique ou moyenne calculée par la touche  $\boxed{9}$   $\boxed{x}$ . Mais comme vous connaissez la valeur unitaire (litre de carburant) et la pondération correspondante (nombre de litres achetés), utilisez la touche  $\boxed{9}$   $\boxed{x}$  pour trouver la moyenne pondérée :

| Séquence de touches                               | Affichage |                                   |
|---|-----------|-----------------------------------|
| $fCLEAR\Sigma$                                    | 0,00      | Efface les registres statistiques |
| 1,16 ENTER 15 Σ+                                  | 1,00      | Premier élément et pondération.   |
| $1,24\overline{\text{ENTER}}7\overline{\Sigma}$ + | 2,00      | Deuxième élément et pondération.  |
| 1,2 ENTER 10 Σ+                                   | 3,00      | Troisième élément et pondération. |
| 1,18 ENTER 17 Σ+                                  | 4,00      | Quatrième élément et pondération. |
| $g$ $\overline{\chi}_w$                           | 1,19      | Prix moyen pondéré par litre.     |

Une procédure de calcul de l'écart type et de l'erreur standard (ainsi que de la moyenne) des données pondérées ou groupées se trouve dans le hp 12c platinum Solutions Handbook.

File name: hp 12c pt\_user's guide\_Canada French\_HDPMF123708 Page: 98 of 281
Printed Date: 2005/8/1 Dimension: 14.8 cm x 21 cm

#### Section 7

## Fonctions mathématiques et d'altération de nombres

La hp 12c platinum dispose de plusieurs touches pour des fonctions mathématiques comme pour la modification de nombres. Ces fonctions sont utiles pour des calculs financiers spécifiques comme pour des calculs mathématiques généraux.

#### Fonctions sur un nombre

La plupart des fonctions mathématiques nécessitent l'entrée d'un seul nombre dans la calculatrice (c'est-à-dire le nombre à l'affichage) avant appui sur la touche de fonction. L'appui sur la touche de fonction remplace le nombre à l'affichage par le résultat.

**Inverse.** L'appui sur 🗽 calcule l'inverse du nombre à l'affichage – c'est-à-dire divise 1 par le nombre à l'affichage.

**Carré.** L'appui sur  $9x^2$  calcule le carré du nombre à l'affichage.

Racine carrée. L'appui sur 9 🗷 calcule la racine carrée du nombre à l'affichage.

**Logarithme.** L'appui sur 9 LN calcule le logarithme naturel (c'est-à-dire le logarithme en base e) du nombre à l'affichage. Pour calculer le logarithme décimal (c'est-à-dire le logarithme en base 10) du nombre à l'affichage, calculez le logarithme naturel, puis appuyez sur 10 9 LN ÷ en mode RPN et ÷ 10 9 LN = en mode ALG.

**Exponentielle.** L'appui sur <code>gex</code> calcule l'exponentielle du nombre à l'affichage – c'est-à-dire élève la base e à la puissance du nombre à l'affichage.

**Factorielle.** L'appui sur 9 n! calcule la factorielle du nombre à l'affichage – c'est-à-dire calcule le produit des entiers de 1 jusqu'à n, où n est le nombre à l'affichage.

**Arrondi.** Le format d'affichage indique le nombre de décimales utilisées pour l'arrondi d'un nombre à l'intérieur de la calculatrice pour le faire apparaître à l'affichage; mais le format d'affichage ne modifie pas le nombre contenu par la calculatrice. L'appui sur friend modifie ce nombre contenu dans la calculatrice pour le faire correspondre à sa version affichée. Donc, pour arrondir un nombre à l'affichage à un nombre de décimales donné, définissez temporairement le format d'affichage (comme indiqué en page 86) pour afficher le nombre de décimales voulu, puis appuyez sur friend.

99

File name: hp 12c pt\_user's guide\_Canada French\_HDPMF123708 Page: 99 of 281
Printed Date: 2005/8/1 Dimension: 14.8 cm x 21 cm

#### 100 Section 7: Fonctions mathématiques et d'altération de nombres

Partie entière. L'appui sur g INTG remplace le nombre à l'affichage par sa partie entière – c'est-à-dire remplace chaque chiffre à droite du séparateur décimal par 0. En mode RPN, le nombre est modifié à l'intérieur de la calculatrice comme à l'affichage. Le nombre d'origine peut être rappelé à l'affichage en appuyant sur g LSTx.

Partie fractionnaire. L'appui sur g FRAC remplace le nombre à l'affichage par sa partie fractionnaire – c'est-à-dire remplace tous les chiffres à gauche du séparateur décimal par 0. Tout comme @ INTG, @ FRAC change le nombre à l'intérieur de la calculatrice comme dans sa version affichée. En mode RPN, le nombre d'origine peut être rappelé à l'affichage en appuyant sur <code>glestx</code>.

Toutes les fonctions ci-dessus s'utilisent essentiellement de la même façon. Par exemple, pour trouver l'inverse de 0,258 :

| Séquence de touches                  | Affichage |                                       |
|--------------------------------------|-----------|---------------------------------------|
| ,258                                 | 0,258     | Entre le nombre à l'affichage.        |
| <u>\( \frac{1}{3} \text{x} \) \)</u> | 3,88      | L'inverse de 0,258, nombre d'origine. |

Toutes les fonctions ci-dessus peuvent opérer sur un nombre à l'affichage résultat d'un calcul précédent, comme si le nombre venait d'être entré. L'exemple ci-dessous indique comment <code>glstx</code> peut rappeler le numéro original pour l'utilisation en mode RPN.

| Tomisanon on mode Kill            | •          |  |
|-----------------------------------|------------|--|
| Séquence de touches<br>(mode RPN) | Affichage  |  |
| f CLEAR PRGM                      | 3875968992 | Affiche les 10 chiffres du nombre contenu dans la calculatrice.  |
|                                   | 3,88       | L'affichage revient au format normal en relâchant la touche PREFIX.  |
| f RND                             | 3,88       | Le nombre à l'affichage se présente<br>comme précédemment, mais  |
| f CLEAR PREFIX                    | 388000000  | L'affichage des 10 chiffres du<br>nombre contenu dans la calculatrice<br>montre que fRND a modifié ce<br>nombre pour le faire correspondre à<br>sa version affichée. |
|                                   | 3,88       | L'affichage revient au format normal.  |
| g [INTG]                          | 3,00       | La partie entière du nombre affiché précédemment.  |
| 9 LSTx                            | 3,88       | Rappelle le nombre d'origine à<br>l'affichage en mode RPN seulement.   |

File name: hp 12c pt\_user's guide\_Canada French\_HDPMF123708 Page: 100 of 281 Printed Date: 2005/8/1 Dimension: 14.8 cm x 21 cm

| Séquence de touches<br>(mode RPN) | Affichage |   |
|-----------------------------------|-----------|---|
| g FRAC                            | 0,88      | La partie fractionnaire du nombre affiché précédemment. |

#### La fonction puissance en mode RPN

L'appui sur  $y^x$  calcule la puissance d'un nombre – c'est-à-dire,  $y^x$ . Tout comme la fonction arithmétique x,  $y^x$  nécessite deux nombres :

- 1. Entrez le nombre de base (désigné par y sur la touche).
- 2. Appuyez sur NER pour séparer le deuxième nombre (l'exposant) du premier (la base).
- 3. Entrez l'exposant (désigné par x sur la touche).
- 4. Appuyez sur  $y^x$  par calculer la puissance.

| Pour calculer              | Séquence de touches<br>(mode RPN)              | Affichage |
|----------------------------|--|-----------|
| $2^{1,4}$                  | $2 \overline{\text{ENTER}} 1,4 \overline{y^x}$ | 2,64      |
| $2^{-1,4}$                 | 2 ENTER 1,4 CHS $y^x$                          | 0,38      |
| $(-2)^3$                   | $2$ CHS ENTER $3$ $y^x$                        | -8,00     |
| $\sqrt[3]{2}$ ou $2^{1/3}$ | $2$ ENTER $3$ $yx$ $y^x$                       | 1,26      |

#### La fonction puissance en mode ALG

Pour calculer la puissance d'un numéro, c'est-à-dire, y<sup>x</sup>, en mode ALG, faites ceci :

- 1. Entrez le numéro de base (« y » sur la touche).
- 2. Appuyez sur la touche yx et entrez l'exposant (« x » sur la touche).
- 3. Appuyez sur = pour réaliser la puissance.

| Pour calculer              | Séquence de touches<br>(mode ALG) | Affichage |
|----------------------------|-----------------------------------|-----------|
| $2^{1,4}$                  | $2y^{x}1,4=$                      | 2,64      |
| $2^{-1,4}$                 | $2\overline{y^x}$ 1,4CHS=         | 0,38      |
| $(-2)^3$                   | $2 \text{CHS} y^x 3 =$            | -8,00     |
| $\sqrt[3]{2}$ ou $2^{1/3}$ | $2[y^x]3[y_x]$                    | 1,26      |

File name: hp 12c pt\_user's guide\_Canada French\_HDPMF123708 Page: 101 of 281 Printed Date: 2005/8/1 Dimension: 14.8 cm x 21 cm

# Partie II Programmation

File name: hp 12c pt\_user's guide\_Canada French\_HDPMF123708 Page: 103 of 281
Printed Date: 2005/8/1 Dimension: 14.8 cm x 21 cm

#### Section 8

# Les bases de la programmation

#### Pourquoi utiliser des programmes ?

Un programme est tout simplement une séquence de touches enregistrée dans la calculatrice. Chaque fois que vous devez effectuer plusieurs fois un calcul composé des mêmes séquences de touches, vous pouvez gagner beaucoup de temps en incluant ces séquences de touches dans un programme. Plutôt que d'appuyer à chaque fois sur toutes les touches, il suffira d'une seule pour lancer le programme : la calculatrice fera le reste automatiquement !

#### Création d'un programme

La création d'un programme consiste simplement à écrire ce programme, puis à l'enregistrer :

- Écrivez la séquence de touches à utiliser pour calculer la ou les quantités voulues.
- 2. Sélectionnez le mode à utiliser (en appuyant sur fRPN ou fALG).
  - Remarque: Les programmes ou pas de programme créés et enregistrés en mode RPN ne peuvent être exécutés qu'en mode RPN, les programmes ou pas de programme créés en mode ALG ne peuvent être exécutés qu'en mode ALG. (Vous pouvez aussi ajouter à votre programme des pas qui passent dans le mode approprié).
- 3. Appuyez sur f P/R pour passer la calculatrice en mode programme. Quand la calculatrice est en mode programme, les fonctions ne sont pas exécutées à l'enfoncement de la touche, mais enregistrées dans la calculatrice. L'indicateur d'état PRGM apparaît à l'affichage quand la calculatrice est en mode programme.
- 4. Appuyez sur f CLEAR PROM pour effacer tous les programmes précédents éventuellement enregistrés dans la calculatrice. Pour créer un nouveau programme sans effacer un programme déjà enregistré, ignorez cette étape et procédez comme indiqué dans la Section 11, Programmes multiples.
- Entrez la séquence de touches écrite à l'étape 1. Ignorez les séquences de touches de début permettant l'entrée des données, qui seront différentes pour chaque utilisation du programme.

104

File name: hp 12c pt\_user's guide\_Canada French\_HDPMF123708 Page: 104 of 281 Printed Date: 2005/8/1 Dimension: 14.8 cm x 21 cm **Exemple :** votre détaillant en fournitures de bureau offre une remise de 25% sur certains articles. Créez un programme calculant le prix net d'un article après remise et ajout des frais de port de 5 \$.

Calculons d'abord manuellement le prix net d'un article tarifié à 200 \$ :

| Séquence de touches<br>(mode RPN) | Affichage |  |
|-----------------------------------|-----------|--|
| 200                               | 200,      | Entre le prix de l'article.                                  |
| ENTER                             | 200,00    | Sépare le prix de l'article du pourcentage à entrer ensuite. |
| 25 %                              | 50,00     | Montant de la remise.  |
| _                                 | 150,00    | Prix après remise.   |
| 5                                 | 5,        | Frais de port.   |
| +                                 | 155,00    | Prix net (prix après remise plus frais de port).             |

| Séquence de touches<br>(mode ALG) | Affichage |  |
|-----------------------------------|-----------|--|
| 200                               | 200,      | Entre le prix de l'article.                                  |
| _                                 | 200,00    | Sépare le prix de l'article du pourcentage à entrer ensuite. |
| 25 [%]                            | 50,00     | Montant de la remise.  |
| +                                 | 150,00    | Prix après remise.   |
| 5                                 | 5,        | Frais de port.   |
| =                                 | 155,00    | Prix net (prix après remise plus frais de port).             |

Passons ensuite la calculatrice en mode programme pour effacer les programmes déjà enregistrés :

| Séquence de touches | Affichage |                               |  |
|---------------------|-----------|-------------------------------|--|
| f P/R               |           | Passe la calculatrice en mode |  |
|                     |           | programme.                    |  |
| f CLEAR PRGM        | 000,      | Efface le ou les programmes.  |  |

Enfin, appuyez sur les touches que nous avons utilisées ci-dessus pour résoudre manuellement le problème. N'entrez pas la valeur 200 ; ce nombre sera différent à chaque utilisation du programme. Ne vous inquiétez pas pour l'instant de ce qui apparaît à l'écran quand vous appuyez sur les touches ; nous l'expliquerons plus loin dans cette section.

File name: hp 12c pt\_user's guide\_Canada French\_HDPMF123708 Page: 105 of 281 Printed Date: 2005/8/1 Dimension: 14.8 cm x 21 cm

#### 106 Section 8: Les bases de la programmation

| Séquence de touches<br>(mode RPN) | Affichage |    |
|-----------------------------------|-----------|----|
| ENTER                             | 001,      | 36 |
| 2                                 | 002,      | 2  |
| 5                                 | 003,      | 5  |
| %                                 | 004,      | 25 |
|                                   | 005,      | 30 |
| 5                                 | 006,      | 5  |
| +                                 | 007,      | 40 |

| Séquence de touches<br>(mode ALG) | Affichage |    |
|-----------------------------------|-----------|----|
|                                   | 001,      | 30 |
| 2                                 | 002,      | 2  |
| 5                                 | 003,      | 5  |
| %                                 | 004,      | 25 |
| +                                 | 005,      | 40 |
| 5                                 | 006,      | 5  |
| =                                 | 007,      | 36 |

#### Lancement d'un programme

Pour lancer (on dit aussi "exécuter") un programme :

- Appuyez sur f P/R pour ramener la calculatrice en mode exécution. Si la calculatrice est déjà en mode exécution (c'est-à-dire si l'indicateur d'état PRGM n'apparaît pas à l'affichage), ignorez cette étape.
- 2. Entrez les données voulues dans la calculatrice, comme vous le feriez pour un calcul manuel. À l'exécution du programme, celui-ci utilise les données entrées à l'affichage et dans les registres de la calculatrice.
- 3. Appuyez sur R/S pour commencer l'exécution du programme.

File name: hp 12c pt\_user's guide\_Canada French\_HDPMF123708 Page: 106 of 281 Printed Date: 2005/8/1 Dimension: 14.8 cm x 21 cm

**Exemple :** lancez le programme créé ci-dessus pour calculer le prix net d'une machine à écrire tarifiée à 625 \$ et d'un fauteuil de bureau tarifié à 159 \$.

| Séquence de touches<br>(mode RPN) | Affichage                |   |
|-----------------------------------|--------------------------|---|
| f P/R                             | 155,00                   | Passe la calculatrice en mode<br>exécution. L'affichage présente le<br>nombre calculé précédemment.   |
| f RPN                             | 155,00                   | Passe la calculatrice en mode RPN.  |
| 625                               | 625,                     | Entre le prix de la machine à écrire.   |
| R/S                               | 473,75                   | Prix net de la machine à écrire.  |
| 159                               | 159,                     | Entre le prix du fauteuil.  |
| R/S                               | 124,25                   | Prix net du fauteuil.   |
|                                   |                          |   |
|                                   |                          |   |
| Séquence de touches<br>(mode ALG) | Affichage                |   |
|                                   | Affichage<br>155,00      | Passe la calculatrice en mode<br>exécution. L'affichage présente le<br>nombre calculé précédemment.   |
| (mode ALG)                        | J                        | exécution. L'affichage présente le  |
| (mode ALG)                        | 155,00                   | exécution. L'affichage présente le<br>nombre calculé précédemment.  |
| (mode ALG)  f P/R  f ALG          | 155,00                   | exécution. L'affichage présente le<br>nombre calculé précédemment.<br>Passe la calculatrice en mode ALG.  |
| (mode ALG)  f P/R  f ALG  625     | 155,00<br>155,00<br>625, | exécution. L'affichage présente le<br>nombre calculé précédemment.<br>Passe la calculatrice en mode ALG.<br>Entre le prix de la machine à écrire. |

C'est tout ce qu'il faut savoir pour créer et lancer des programmes simples! Mais si vous utilisez souvent les programmes, vous souhaiterez en savoir plus sur la programmation – par exemple comment vérifier les séquences de touches enregistrées dans la mémoire programme, combien de séquences de touches peuvent être enregistrées en mémoire programme, comment corriger ou modifier vos programmes, comment éviter certaines séquences de touches au lancement d'un programme, etc. Pour vous permettre de mieux comprendre ces aspects de la programmation, nous devons détailler brièvement la manière dont la calculatrice traite les séquences de touches lors de leur enregistrement en mode programme et de leur exécution en mode exécution.

File name: hp 12c pt\_user's guide\_Canada French\_HDPMF123708 Page: 107 of 281 Printed Date: 2005/8/1 Dimension: 14.8 cm x 21 cm

#### Mémoire programme

Les séquences de touches entrées dans la calculatrice en mode programme sont enregistrées dans la *mémoire programme*. Chaque chiffre, séparateur décimal ou touche de fonction est appelé une *instruction* et enregistré dans une *ligne* de la mémoire programme – le plus souvent appelée simplement une *ligne* de programme. Les séquences de touches commençant par les touches de préfixe f, g, STO, RCL, et GTO sont considérées comme une *instruction complète* et enregistrées sur une seule ligne de programme.

Au lancement d'un programme, chaque instruction de la mémoire programme est exécutée – les séquences de touches de cette ligne de programme sont donc exécutées comme si vous appuyiez manuellement sur la touche – en commençant par la ligne en cours dans la mémoire programme pour poursuivre en séquence par les lignes suivantes.

Quand la calculatrice est en mode programme (c'est-à-dire quand l'indicateur d'état **PRGM** apparaît à l'affichage), l'affichage présente des informations sur la ligne de programme en cours dans la calculatrice. À gauche de l'affichage apparaît le numéro de la ligne dans la mémoire du programme. Les chiffres suivants sont un code indiquant l'instruction enregistrée dans la ligne de programme. Aucun code n'apparaît pour la ligne de programme 000, qui ne contient aucune instruction habituelle.

#### Identification des instructions dans les lignes de programme

Chaque touche du clavier de la hp 12c platinum – sauf les touches de chiffres **0** à **9** – est identifiée par un "code de touche" à deux chiffres correspondant à la position de cette touche sur le clavier. Le premier chiffre du code de touche est le numéro de la ligne du clavier, en commençant par la ligne 1 en haut ; le deuxième chiffre est le numéro de la touche dans cette ligne, en commençant à 1 pour la première touche de la ligne jusqu'à 9 pour la neuvième et 0 pour la dixième touche de la ligne. Le code de chaque touche de chiffre est simplement le chiffre correspondant. Ainsi, quand vous avez entré l'instruction % dans la mémoire programme, la calculatrice affiche un numéro de ligne et un code


004. 25

Ceci indique que la touche correspondant à l'instruction de la ligne de programme 004 est sur la deuxième ligne du clavier et est la cinquième touche : la touche  $rac{\%}{}$ . Quand vous avez entré l'instruction  $rac{+}{}$  dans la mémoire programme, la calculatrice affiche un numéro de ligne et un code comme étant

007, 40

Ceci indique que la touche correspondant à l'instruction de la ligne de programme 007 est sur la quatrième ligne du clavier et est la dixième touche : la touche  $\pm$ . Quand vous avez entré le chiffre 5 dans la mémoire programme, le code de touche affiché était le seul chiffre 5.

File name: hp 12c pt\_user's guide\_Canada French\_HDPMF123708 Page: 108 of 281
Printed Date: 2005/8/1 Dimension: 14.8 cm x 21 cm



Deuxième ligne, cinquième touche

Les séquences de codes de touches commençant par f, g, STO, RCL et GTO sont enregistrées sur une seule ligne de programme, donc l'affichage pour cette ligne présente les codes de toutes les touches composant la séquence.

| Instruction | Code de touch | Code de touche |  |  |  |
|-------------|---------------|----------------|--|--|--|
| g \DYS      | nnn,43        | 26             |  |  |  |
| STO + 0     | nnn,44 40     | 0              |  |  |  |
| g GTO 000   | nnn,43,33,0   | 00             |  |  |  |

#### Affichage des lignes de programme

L'appui sur fP/R pour passer la calculatrice du mode exécution en mode programme affiche le numéro de ligne et le code de touche correspondant à la ligne de programme en cours dans la calculatrice.

Il peut parfois être nécessaire de vérifier plusieurs ou toutes les instructions enregistrées dans la mémoire programme. La hp 12c platinum permet de consulter les instructions de programme vers l'avant ou l'arrière de la mémoire programme :

- L'appui sur SST (pas-à-pas) quand la calculatrice est en mode programme la fait passer à la ligne suivante de la mémoire programme, et affiche ce numéro de ligne avec le code de touche de l'instruction qu'elle contient.
- L'appui sur <u>¶BST</u> (un pas en arrière) quand la calculatrice est en mode programme la fait revenir à la ligne précédente de la mémoire programme, et affiche ce numéro de ligne avec le code de touche de l'instruction qu'elle contient.

Pour afficher par exemple les deux premières lignes du programme enregistré dans la mémoire, passez la calculatrice en mode programme et appuyez deux fois sur [SST] :

File name: hp 12c pt\_user's guide\_Canada French\_HDPMF123708 Page: 109 of 281
Printed Date: 2005/8/1 Dimension: 14.8 cm x 21 cm

## 110 Section 8: Les bases de la programmation

| Séquence de touches (mode RPN) | Affichage |    |  |
|--------------------------------|-----------|----|--|
| f P/R                          | 000,      |    | Passe la calculatrice en mode<br>programme et affiche la ligne en<br>cours de la mémoire programme |
| SST                            | 001,      | 36 | Ligne de programme 001 : ENTER   |
| SST                            | 002,      | 2  | Ligne de programme 002 : chiffre 2.  |

| Séquence de touches (mode ALG) | Affichage |    |  |
|--------------------------------|-----------|----|--|
| f P/R                          | 000,      |    | Passe la calculatrice en mode<br>programme et affiche la ligne en<br>cours de la mémoire programme |
| SST                            | 001,      | 30 | Ligne de programme 001 : 🖃   |
| SST                            | 002,      | 2  | Ligne de programme 002 : chiffre 2.  |

L'appui sur g BST effectue l'opération inverse :

| Séquence de touches<br>(mode RPN) | Affichage |    |                         |
|-----------------------------------|-----------|----|-------------------------|
| g BST                             | 001,      | 36 | Ligne de programme 001. |
| g BST                             | 000,      |    | Ligne de programme 000. |

| (mode ALG) | Affichage |    |                         |
|------------|-----------|----|-------------------------|
| g BST      | 001,      | 30 | Ligne de programme 001. |
| g BST      | 000,      |    | Ligne de programme 000. |

Si vous maintenez enfoncée la touche <u>SST</u> ou la touche <u>BST</u>, la calculatrice affiche *toutes* les lignes de la mémoire programme. Appuyez à nouveau sur <u>SST</u>, mais cette fois maintenez la touche enfoncée jusqu'à l'affichage de la ligne de programme 007.

| Séquence de touches<br>(mode RPN) | Affichage |    |                        |
|-----------------------------------|-----------|----|------------------------|
| SST                               | 001,      | 36 | Ligne de programme 001 |
|                                   | •         |    | •                      |
|                                   | •         |    | •                      |
|                                   |           |    | •                      |

File name: hp 12c pt\_user's guide\_Canada French\_HDPMF123708 Page: 110 of 281 Printed Date: 2005/8/1 Dimension: 14.8 cm x 21 cm

| Séquence de touches<br>(mode RPN) | Affichage |    |                        |
|-----------------------------------|-----------|----|------------------------|
| (Relâchez SST)                    | 007,      | 40 | Ligne de programme 007 |
| Séquence de touches<br>(mode ALG) | Affichage |    |                        |
| SST                               | 001,      | 30 | Ligne de programme 001 |
|                                   | •         |    | •                      |
|                                   | •         |    | •                      |
|                                   | •         |    | •                      |
| (Relâchez SST)                    | 007,      | 36 | Ligne de programme 007 |

La ligne de programme 007 contient la dernière instruction *entrée* dans la mémoire programme. Mais si vous appuyez à nouveau sur <u>SST</u>, vous verrez que ce *n'est pas* la dernière ligne *enregistrée* dans la mémoire programme :

#### Séquence de touches Affichage

008,43, 33,000 Ligne de programme 008

Comme vous devriez maintenant pouvoir le comprendre à partir des codes de touche affichés, l'instruction de la ligne de programme 008 est maintenant 9 GTO 000.

## L'instruction GTO 000 et la ligne de programme 000

Chaque fois que vous lancez le programme enregistré dans la mémoire programme, la calculatrice exécute l'instruction de la ligne 008 après l'exécution des sept instructions entrées. Cette instruction \$\overline{GTO}\$000 – comme son nom l'indique – demande à la calculatrice de "sauter" à la ligne de programme 000 pour exécuter l'instruction de cette ligne. Bien que la ligne 000 ne contienne aucun instruction habituelle, elle contient effectivement une instruction "cachée" indiquant à la calculatrice qu'elle doit arrêter l'exécution du programme. Donc, après chaque lancement du programme, la calculatrice revient automatiquement à la ligne de programme 000 pour s'arrêter, prête pour vous permettre d'entrer de nouvelles données et lancer à nouveau le programme. (La calculatrice passe aussi automatiquement à la ligne de programme 000 lorsque vous appuyez sur f PIR pour passer la calculatrice du mode programme en mode exécution ou lorsque vous appuyé sur f CLEAR REGIM en mode run).

File name: hp 12c pt\_user's guide\_Canada French\_HDPMF123708 Page: 111 of 281
Printed Date: 2005/8/1 Dimension: 14.8 cm x 21 cm

#### 112 Section 8: Les bases de la programmation


L'instruction ©T0000 a déjà été enregistrée dans la ligne 008 – et en fait dans toutes les lignes de programme – avant l'entrée de programme. Si aucune instruction n'a été entrée en mémoire programme, si la mémoire permanente est réinitialisée ou si vous appuyez sur fCLEAR (en mode programme), l'instruction ©T0000 est enregistrée automatiquement dans les lignes de programme 001 à 008. À l'entrée de chaque instruction dans la mémoire programme, celle-ci remplace l'instruction ©T0000 contenue dans cette ligne.

Si votre programme doit contenir exactement huit instructions, il n'y a plus d'instruction GTO 000 à la fin de la mémoire programme. Néanmoins, après l'exécution d'un tel programme, la calculatrice revient automatiquement à la ligne de programme 000 pour s'arrêter, comme s'il y avait une instruction GTO 000 à la fin de ce programme.


Si vous entrez plus de huit instructions, la mémoire programme s'étend automatiquement pour recevoir les instructions supplémentaires.

#### Extension de la mémoire programme

Si aucune instruction n'a été entrée dans la mémoire programme, si la mémoire permanente a été réinitialisée, ou si vous avez appuyé sur fCLEAR (en mode programme), la mémoire programme est constituée de 8 lignes de programme, et 20 registres de stockage sont disponibles pour les données.



Pour savoir à tout moment combien de lignes de programme (y compris celles contenant <code>@.GTO.000</code>) sont enregistrées dans la mémoire programme, appuyez sur <code>@.MEM</code> (mémoire). La calculatrice répond par un affichage se présentant comme suit :



File name: hp 12c pt\_user's guide\_Canada French\_HDPMF123708 Page: 112 of 281 Printed Date: 2005/8/1 Dimension: 14.8 cm x 21 cm

Si vous créez des programmes longs, essayez de le faire de façon à ne pas utiliser de lignes de programme inutiles, car la mémoire programme est limitée à 400 lignes. Une façon de réduire la longueur du programme est de remplacer les nombres constitués de plus d'un chiffre – comme le nombre 25 des lignes 002 et 003 du programme entré ci-dessus – par une instruction RCL, en enregistrant le nombre dans le registre de stockage indiqué avant de lancer le programme. Dans ce cas, vous gagnez une ligne de programme, puisque l'instruction RCL ne nécessite qu'une seule ligne de programme, et non pas deux pour le nombre 25. Bien sûr, ceci utilise les registres de stockage que vous pouvez souhaiter conserver pour d'autres données. Comme dans beaucoup de décisions financières ou professionnelles, il faut faire des compromis ; ici il faut choisir entre les lignes de programme et les registres de stockage de données.

#### Passage de la calculatrice à une ligne de programme particulière

Parfois vous voudrez passer directement à une ligne de programme particulière – par exemple pour enregistrer un deuxième programme dans la mémoire ou pour modifier un programme existant. Il est possible de faire passer la calculatrice à n'importe quelle ligne par la touche SST comme indiqué ci-dessus, mais vous pouvez opérer plus rapidement en procédant comme suit :

- Calculatrice en mode programme, l'appui sur 9 GTO suivi de trois chiffres passe la calculatrice à la ligne de programme indiquée, et affiche ce numéro de ligne avec le code de touche de l'instruction qu'elle contient.
- Calculatrice en mode exécution, l'appui sur ggto suivi par trois chiffres passe la calculatrice à la ligne de programme indiquée. La calculatrice n'est pas en mode programme, donc le numéro de ligne et le code de touche ne sont pas affichés.

Le séparateur décimal n'est pas nécessaire si la calculatrice est en mode exécution, mais il l'est si elle est en mode programme.

Par exemple, en supposant que la calculatrice est toujours en mode programme, vous pouvez la passer à la ligne de programme 000 comme suit :

#### Séquence de touches Affichage

g GTO ⋅ 000 000, Ligne de programme 000

#### Exécution d'un programme ligne par ligne

L'appui répétitif sur SST quand la calculatrice est en mode programme (comme indiqué ci-dessus) permet de vérifier que le programme *enregistré* est identique à celui que vous avez *écrit* – c'est-à-dire de vérifier que vous avez entré correctement les instructions. Mais ceci ne garantit pas que le programme que vous avez *écrit* calcule correctement les résultats voulus : même les programmes créés par les programmeurs expérimentés ne fonctionnent pas toujours correctement du premier coup.

File name: hp 12c pt\_user's guide\_Canada French\_HDPMF123708 Page: 113 of 281
Printed Date: 2005/8/1 Dimension: 14.8 cm x 21 cm

## 114 Section 8: Les bases de la programmation

Pour vous aider à vérifier le bon fonctionnement de votre programme, vous pouvez l'exécuter ligne par ligne, à l'aide de la touche SST. L'appui sur SST quand la calculatrice est en mode exécution la fait passer à la ligne suivante de la mémoire programme, puis affiche le numéro de cette ligne et le code de l'instruction qu'elle contient, comme en mode programme. En mode exécution, le relâchement de la touche SST fait exécuter l'instruction de la ligne de programme affichée et présente le résultat de cette exécution.

Pour exécuter par exemple le programme enregistré dans la calculatrice ligne par ligne :

| 9                                 |           |    |  |
|-----------------------------------|-----------|----|--|
| Séquence de touches<br>(mode RPN) | Affichage |    |  |
| f P/R                             | 124,25    |    | Passe la calculatrice en mode<br>exécution à la ligne 000 de la<br>mémoire programme. (L'affichage<br>présenté suppose que le résultat<br>provient du calcul précédent). |
| 625                               | 625,      |    | Entre le prix de la machine à écrire.  |
| SST                               | 001,      | 36 | Ligne de programme 001 : ENTER   |
|                                   | 625,00    |    | Résultat de l'exécution de la ligne<br>de programme 001.   |
| SST                               | 002,      | 2  | Ligne de programme 002 : 2.  |
|                                   | 2.        |    | Résultat de l'exécution de la ligne<br>de programme 002.   |
| SST                               | 003,      | 5  | Ligne de programme 003 : 5.  |
|                                   | 25.       |    | Résultat de l'exécution de la ligne<br>de programme 003.   |
| SST                               | 004,      | 25 | Ligne de programme 004 : 🦠   |
|                                   | 156,25    |    | Résultat de l'exécution de la ligne<br>de programme 004.   |
| SST                               | 005,      | 30 | Ligne de programme 005 : 🖃   |
|                                   | 468,75    |    | Résultat de l'exécution de la ligne<br>de programme 005.   |
| SST                               | 006,      | 5  | Ligne de programme 006 : 5   |
|                                   | 5.        |    | Résultat de l'exécution de la ligne<br>de programme 006.   |
| SST                               | 007,      | 40 | Ligne de programme 007 : 🛨   |

File name: hp 12c pt\_user's guide\_Canada French\_HDPMF123708 Page: 114 of 281 Printed Date: 2005/8/1 Dimension: 14.8 cm x 21 cm

| Séquence de touches<br>(mode RPN) | Affichage |    |  |
|-----------------------------------|-----------|----|--|
|                                   | 473,75    |    | Résultat de l'exécution de la ligne<br>de programme 007 (dernière ligne<br>du programme).  |
| Séquence de touches<br>(mode ALG) | Affichage |    |  |
| f P/R                             | 124,25    |    | Passe la calculatrice en mode<br>exécution à la ligne 000 de la<br>mémoire programme. (L'affichage<br>présenté suppose que le résultat<br>provient du calcul précédent). |
| 625                               | 625,      |    | Entre le prix de la machine à écrire.  |
| SST                               | 001,      | 30 | Ligne de programme 001 : 🖃   |
|                                   | 625,00    |    | Résultat de l'exécution de la ligne<br>de programme 001.   |
| SST                               | 002,      | 2  | Ligne de programme 002 : 2.  |
|                                   | 2.        |    | Résultat de l'exécution de la ligne<br>de programme 002.   |
| SST                               | 003,      | 5  | Ligne de programme 003 : 5.  |
|                                   | 25.       |    | Résultat de l'exécution de la ligne<br>de programme 003.   |
| SST                               | 004,      | 25 | Ligne de programme 004 : 1%  |
|                                   | 156,25    |    | Résultat de l'exécution de la ligne<br>de programme 004.   |
| SST                               | 005,      | 30 | Ligne de programme 005 : 🛨   |
|                                   | 468,75    |    | Résultat de l'exécution de la ligne<br>de programme 005.   |
| SST                               | 006,      | 5  | Ligne de programme 006 : 5   |
|                                   | 5.        |    | Résultat de l'exécution de la ligne<br>de programme 006.   |
| SST                               | 007,      | 40 | Ligne de programme 007 : 🖃   |
|                                   | 473,75    |    | Résultat de l'exécution de la ligne<br>de programme 007 (dernière ligne<br>du programme).  |

File name: hp 12c pt\_user's guide\_Canada French\_HDPMF123708
Printed Date: 2005/8/1 Dimens Page: 115 of 281 Dimension: 14.8 cm x 21 cm

#### 116 Section 8: Les bases de la programmation

L'appui sur <code>9</code> BST quand la calculatrice est en mode exécution la fait passer à la ligne précédente de la mémoire programme, puis affiche le numéro de cette ligne et le code de touche qu'elle contient, tout comme en mode programme. En mode exécution, le relâchement de la touche BST fait afficher le même nombre qu'avant l'appui sur la touche <code>9</code> BST : aucune instruction de la mémoire programme n'est exécutée.

### Interruption de l'exécution du programme

Parfois vous souhaiterez arrêter l'exécution de façon à pouvoir consulter un résultat intermédiaire ou entrer de nouvelles données. La hp 12c platinum dispose de deux fonctions pour ce faire : [9] [PSE] (pause) et [R/S] (marche/arrêt).

#### Pause pendant l'exécution d'un programme

Quand un programme lancé exécute une instruction <code>9PSE</code>, l'exécution du programme s'arrête pendant environ 1 seconde avant de reprendre. Pendant la pause, la calculatrice affiche le dernier résultat calculé avant l'exécution de l'instruction <code>9PSE</code>.

Si vous appuyez sur une touche pendant une pause, le programme est arrêté définitivement. Pour reprendre l'exécution du programme à la ligne suivant celle contenant l'instruction  $\P$  [PSE], appuyez sur R/S].

**Exemple :** créez un programme calculant les entrées des colonnes MONTANT, TVA et TOTAL de chaque article de la facture d'un distributeur de bijoux présenté sur la page suivante, calculez aussi le total de chacune de ces colonnes pour tous les articles de la facture. Le taux de TVA est de 6,75%.

Pour économiser les lignes de mémoire programme, plutôt que d'entrer le taux de TVA avant l'instruction  $\centsymbol{\%}$ , nous allons l'enregistrer dans le registre  $R_0$  pour le rappeler avant l'instruction  $\centsymbol{\%}$ . Avant d'enregistrer le programme en mémoire, nous allons calculer manuellement les montants nécessaires pour le premier article de la facture. La séquence de touches utilise l'arithmétique sur les registres de stockage (décrite en page 29) sur les registres  $R_1$ ,  $R_2$  et  $R_3$  pour calculer les sommes des colonnes. Ces registres sont effacés en appuyant sur fCLEAR $\Sigma$ , nous devons donc appuyer sur ces touches avant de commencer le calcul manuel – et aussi ensuite avant d'exécuter le programme – pour être sûr que les sommes des colonnes sont "initialisées" à zéro. (L'appui sur fCLEAR $\overline{REG}$  efface les registres  $R_1$  à  $R_2$ , mais effacerait aussi  $R_0$ , qui contient le taux de TVA).

File name: hp 12c pt\_user's guide\_Canada French\_HDPMF123708 Page: 116 of 281
Printed Date: 2005/8/1 Dimension: 14.8 cm x 21 cm

| Bulletin de o | commande o | d'achat        |             |                   |         |                                |                 |
|---------------|------------|----------------|-------------|-------------------|---------|--------------------------------|-----------------|
|               |            |                |             | RA                |         | GER, BEN                       | TZ & YATES<br>S |
|               |            |                | -<br>-<br>- |                   | 75001   | Royale<br>Paris<br>one : 01234 | 56789           |
| DATE<br>COMM. | co         | NFIRMATION     | POS         | RAISON :<br>TE AV | _       | ESSAGERIE<br>ISER A            |                 |
| ARTICLE       | QTÉ.       | DESCRIPTION    | 1           | PRIX<br>UNITAIRE  | MONTANT | TAXES<br>6,75%                 | TOTAL           |
| 1             | 13         | SS4 Saphir éto | ilé         | \$68,50           | ?       | ?                              | ?               |
| 2             | 18         | RG13 Bague rul | ois         | 72,90             | ?       | ?                              | ?               |
| 3             | 24         | GB87 Bracelet  | or          | 85,00             | ?       | ?                              | ?               |
| 4             | 5          | DG163 Diaman   | t           | 345,00            | ?       | ?                              | ?               |
| 5             |            |                |             |                   |         |                                |                 |
|               |            | _              |             |                   |         |                                |                 |

L'appui sur les touches **9** PSE n'est pas nécessaire pour effectuer manuellement les calculs, puisqu'en mode exécution le résultat de chaque calcul intermédiaire est affiché automatiquement ; nous allons inclure des instructions 9 PSE dans le programme pour afficher automatiquement les résultats intermédiaires MONTANT et TVA à l'exécution du programme.

| Séquence de touches (mode RPN) | Affichage |   |
|--------------------------------|-----------|---|
| 6,75STO0                       | 6,75      | Enregistre le taux de TVA dans $R_{\scriptscriptstyle 0}$ . |
| $fCLEAR[\Sigma]$               | 0,00      | Efface les registres $R_1$ à $R_6$ .                        |
| 13                             | 13,       | Entre la quantité d'un article.                             |
| ENTER                          | 13,00     | Sépare la quantité d'un article du prix à entrer ensuite.   |

File name: hp 12c pt\_user's guide\_Canada French\_HDPMF123708 Page: 117 of 281 Printed Date: 2005/8/1 Dimension: 14.8 cm x 21 cm

## 118 Section 8: Les bases de la programmation

| Séquence de touches<br>(mode RPN) | Affichage |  |
|-----------------------------------|-----------|--|
| 68,5                              | 68,5      | Entre le prix de l'article.  |
| X                                 | 890,50    | MONTANT.   |
| STO + 1                           | 890,50    | Ajoute MONTANT à la somme des<br>entrées de MONTANT dans le<br>registre R <sub>1</sub> . |
| RCL 0                             | 6,75      | Rappelle le taux de TVA à<br>l'affichage.  |
| <b>%</b>                          | 60,11     | TVA.   |
| STO + 2                           | 60,11     | Ajoute TVA à la somme des entrées<br>de TVA dans le registre R <sub>2</sub> .            |
| +                                 | 950,61    | TOTAL.   |
| STO +3                            | 950,61    | Ajoute TOTAL à la somme des<br>entrées de TOTAL dans le registre<br>R <sub>3</sub> .     |

| Séquence de touches<br>(mode ALG) | Affichage |  |
|-----------------------------------|-----------|--|
| 6,75STO0                          | 6,75      | Enregistre le taux de TVA dans R <sub>o</sub> .  |
| $f$ CLEAR $\Sigma$                | 0,00      | Efface les registres $R_1$ à $R_6$ .   |
| 13                                | 13,       | Entre la quantité d'un article.  |
| X                                 | 13,00     | Sépare la quantité d'un article du prix à entrer ensuite.                                |
| 68,5                              | 68,5      | Entre le prix de l'article.  |
|                                   | 890,50    | MONTANT.   |
| STO + 1                           | 890,50    | Ajoute MONTANT à la somme des<br>entrées de MONTANT dans le<br>registre R <sub>1</sub> . |
| +                                 | 890.50    | Se prépare à ajouter les taxes.  |
| RCL 0                             | 6,75      | Rappelle le taux de TVA à<br>l'affichage.  |
| <b>%</b>                          | 60,11     | TVA.   |
| STO +2                            | 60,11     | Ajoute TVA à la somme des entrées<br>de TVA dans le registre R <sub>2</sub> .            |
|                                   | 950,61    | TOTAL.   |

File name: hp 12c pt\_user's guide\_Canada French\_HDPMF123708 Page: 118 of 281
Printed Date: 2005/8/1 Dimension: 14.8 cm x 21 cm

#### Séquence de touches **Affichage** (mode ALG) sto + 3950,61 Ajoute TOTAL à la somme des entrées de TOTAL dans le registre

Nous allons maintenant enregistrer le programme dans la mémoire. N'entrez pas

|                                   | e chaque ar |    |    | nombres seront différents à chaq             |
|-----------------------------------|-------------|----|----|--|
| Séquence de touches<br>(mode RPN) |             |    |    |  |
| f P/R                             |             |    |    | Passe la calculatrice en mode programme.     |
| f CLEAR PRGM                      | 000,        |    |    | Efface la mémoire programme.                 |
| X                                 | 001,        |    | 20 |  |
| g PSE                             | 002,        | 43 | 31 | Effectue une pause pour afficher le MONTANT. |
| STO + 1                           | 003, 44     | 40 | 1  |  |
| RCL 0                             | 004,        | 45 | 0  |  |
| %                                 | 005,        |    | 25 |  |
| g PSE                             | 006,        | 43 | 31 | Effectue une pause pour afficher la TVA.     |
| STO + 2                           | 007, 44     | 40 | 2  |  |
| +                                 | 008,        |    | 40 |  |
| STO +3                            | 009, 44     | 40 | 3  |  |
| Séquence de touches<br>(mode ALG) | Affichage   |    |    |  |
| f P/R                             |             |    |    | Passe la calculatrice en mode programme.     |
| f CLEAR PRGM                      | 000,        |    |    | Efface la mémoire programme.                 |
| X                                 | 001,        |    | 20 |  |
| X≷Y                               | 002,        |    | 34 |  |
|                                   | 003,        |    | 36 |  |
| g PSE                             | 004,        | 43 | 31 | Effectue une pause pour afficher le MONTANT. |
| STO +1                            | 005, 44     | 40 | 1  |  |

File name: hp 12c pt\_user's guide\_Canada French\_HDPMF123708 Page: 119 of 281 Printed Date: 2005/8/1 Dimension: 14.8 cm x 21 cm

## 120 Section 8: Les bases de la programmation

| (mode ALG) | Affichage | •  |    |  |
|------------|-----------|----|----|--|
| +          | 006,      |    | 40 |  |
| RCL 0      | 007,      | 45 | 0  |  |
| %          | 008,      |    | 25 |  |
| g PSE      | 009,      | 43 | 31 | Effectue une pause pour afficher la TVA. |
| STO +2     | 010,44    | 40 | 2  |  |
|            | 011,      |    | 36 |  |
| STO + 3    | 012, 44   | 40 | 3  |  |

Remarque: Le procédé utilisé dans les étapes 1 à 3 du programme ALG permet au programme d'algèbre de fonctionner de la même façon qu'en mode RPN. Dans les instructions à la suite, la touche EMER est la même que la touche = en mode ALG. Maintenant, pour lancer le programme, réglez d'abord le mode en appuyant sur fRPN ou fALG) et faites ce qui suit :

#### Séquence de touches Affichage

| •                | •        |   |
|------------------|----------|---|
| f P/R            | 950,61   | Passe la calculatrice en mode exécution.                            |
| $fCLEAR(\Sigma)$ | 0,00     | Efface les registres $R_1 - R_6$ .                                  |
| 6,75 STO 0       |          | Enregistre le taux de TVA.  |
| 13ENTER 68,5     | 68,5     | Entre la quantité et le prix du premier article sur la facture.     |
| R/S              | 890,50   | MONTANT du premier article.   |
|                  | 60,11    | TVA du premier article.   |
|                  | 950,61   | TOTAL du premier article.   |
| 18ENTER 72,9     | 72,9     | Entre la quantité et le prix du<br>deuxième article sur la facture. |
| R/S              | 1.312,20 | MONTANT du deuxième article.  |
|                  | 88,57    | TVA du deuxième article.  |
|                  | 1.400,77 | TOTAL du deuxième article.  |
| 24 ENTER 85      | 85,      | Entre la quantité et le prix du troisième article sur la facture.   |
| R/S              | 2.040,00 | MONTANT du troisième article.                                       |
|                  | 137,70   | TVA du troisième article.   |
|                  | 2.177,70 | TOTAL du troisième article.   |

File name: hp 12c pt\_user's guide\_Canada French\_HDPMF123708 Page: 120 of 281 Printed Date: 2005/8/1 Dimension: 14.8 cm x 21 cm

| Séquence de touches | Affichage |   |
|---------------------|-----------|---|
| 5ENTER 345          | 345,      | Entre la quantité et le prix du quatrième article sur la facture. |
| R/S                 | 1.725,00  | MONTANT du quatrième article.                                     |
|                     | 116,44    | TVA du quatrième article.   |
|                     | 1.841,44  | TOTAL du quatrième article.                                       |
| RCL 1               | 5.967,70  | Somme de la colonne MONTANT.                                      |
| RCL 2               | 402,82    | Somme de la colonne TVA.  |
| RCL 3               | 6.370,52  | Somme de la colonne TOTAL.  |

Si la durée de la pause n'est pas suffisamment longue pour noter le nombre affiché, nous pouvons la prolonger en utilisant plus d'une instruction 9 PSE. Il est aussi possible de faire arrêter automatiquement le programme comme indiqué ci-dessous.

#### Arrêt de l'exécution du programme

Arrêt automatique de l'exécution du programme. L'exécution est arrêtée automatiquement par une instruction R/S. Pour reprendre l'exécution du programme à partir de la ligne d'arrêt, appuyez sur R/S.

**Exemple:** remplacez le programme ci-dessus par un autre contenant des instructions R/S à la place des instructions 9 PSE.

| Séquence de touches<br>(mode RPN) | Affichage  |    |   |
|-----------------------------------|------------|----|---|
| f P/R                             |            |    | Passe la calculatrice en mode programme.                  |
| f CLEAR PRGM                      | 000,       |    | Efface la mémoire programme.                              |
| X                                 | 001,       | 20 |   |
| R/S                               | 002,       | 31 | Arrête l'exécution du programme pour afficher le MONTANT. |
| STO +1                            | 003, 44 40 | 1  |   |
| RCL 0                             | 004, 45    | 0  |   |
| <b>%</b>                          | 005,       | 25 |   |
| R/S                               | 006,       | 31 | Arrête l'exécution du programme pour afficher la TVA.     |
| STO +2                            | 007, 44 40 | 2  |   |
| +                                 | 008,       | 40 |   |
| STO +3                            | 009, 44 40 | 3  |   |

File name: hp 12c pt\_user's guide\_Canada French\_HDPMF123708 Page: 121 of 281 Printed Date: 2005/8/1 Dimension: 14.8 cm x 21 cm

## 122 Section 8: Les bases de la programmation

| Séquence de touches (mode ALG) | Affichage  |    |   |
|--------------------------------|------------|----|---|
| f P/R                          |            |    | Passe la calculatrice en mode programme.                  |
| f CLEAR PRGM                   | 000,       |    | Efface la mémoire programme.                              |
| X                              | 001,       | 20 |   |
| R/S                            | 002,       | 31 | Arrête l'exécution du programme pour afficher le MONTANT. |
|                                | 003,       | 36 |   |
| R/S                            | 004,       | 31 |   |
| STO + 1                        | 005, 44 40 | 1  |   |
| +                              | 006,       | 40 |   |
| RCL 0                          | 007, 45    | 0  |   |
| <b>%</b>                       | 008,       | 25 |   |
| R/S                            | 009,       | 31 | Arrête l'exécution du programme pour afficher la TVA.     |
| STO +2                         | 010, 44 40 | 2  | F22. 2  |
|                                | 011,       | 36 |   |

Maintenant, pour lancer le programme, réglez d'abord le mode en appuyant sur f RPN ou f ALG) et faites ce qui suit :

012, 44 40

| Sécuence | da | touches | <b>Affichage</b> |
|----------|----|---------|------------------|
| seavence | ae | Touches | Amcnade          |

[STO] + 3

| f P/R          | 6.370,52 | Passe la calculatrice en mode exécution. |
|----------------|----------|--|
| $fCLEAR\Sigma$ | 0,00     | Efface les registres $R_1$ à $R_6$ .     |
| 13ENTER 68,5   | 68,5     | Premier article.                         |
| R/S            | 890,50   | MONTANT du premier article.              |
| R/S            | 60,11    | TVA du premier article.                  |
| R/S            | 950,61   | TOTAL du premier article.                |
| 18 ENTER 72,9  | 72,9     | Deuxième article.                        |
| R/S            | 1.312,20 | MONTANT du deuxième article.             |
| R/S            | 88,57    | TVA du deuxième article.                 |
| R/S            | 1.400,77 | TOTAL du deuxième article.               |
| 24 ENTER 85    | 85.      | Troisième article.                       |

File name: hp 12c pt\_user's guide\_Canada French\_HDPMF123708 Page: 122 of 281 Printed Date: 2005/8/1 Dimension: 14.8 cm x 21 cm

| Affichage |  |
|-----------|--|
| 2.040,00  | MONTANT du troisième article.  |
| 137,70    | TVA du troisième article.  |
| 2.177,70  | TOTAL du troisième article.  |
| 345.      | Quatrième article.   |
| 1.725,00  | MONTANT du quatrième article.  |
| 116,44    | TVA du quatrième article.  |
| 1.841,44  | TOTAL du quatrième article.  |
| 5.967,70  | Somme de la colonne MONTANT.   |
| 402,82    | Somme de la colonne TVA.   |
| 6.370,52  | Somme de la colonne TOTAL.   |
|           | 2.040,00<br>137,70<br>2.177,70<br>345.<br>1.725,00<br>116,44<br>1.841,44<br>5.967,70 |

L'exécution du programme est aussi arrêtée automatiquement en cas de débordement de la calculatrice (voir page 88) ou de tentative d'opération incorrecte se traduisant par l'affichage d'une **erreur**. L'une ou l'autre de ces conditions signifie généralement que le programme contient une erreur.

Pour savoir à quelle ligne l'exécution du programme s'est arrêtée (pour localiser l'erreur), appuyez sur une touche pour effacer l'affichage **Error**, puis appuyez sur f P/R pour passer la calculatrice en mode programme et afficher cette ligne de programme.

Vous pouvez aussi souhaiter afficher la ligne de programme en cours (en appuyant sur f(P/R)) si votre programme s'est arrêté à une des multiples instructions R/S de votre programme pour savoir de laquelle il s'agit. Pour poursuivre l'exécution du programme ensuite :

- 1. Appuyez sur f P/R pour ramener la calculatrice en mode exécution.
- 2. Pour reprendre l'exécution à partir de la ligne de programme où elle s'est arrêtée plutôt qu'à partir de la ligne 000, appuyez sur ③GTO puis sur les trois touches de chiffre indiquant la ligne de programme voulue.
- 3. Appuyez sur  $\overline{\text{R/S}}$  pour reprendre l'exécution.

**Arrêt manuel de l'exécution du programme.** L'appui sur une touche pendant l'exécution d'un programme l'arrête. Ce peut être utile si les résultats calculés affichés par un programme en cours d'exécution semblent incorrects (ce qui indique que le programme lui-même est incorrect).

Pour arrêter l'exécution du programme pendant une pause à l'exécution (c'est-à-dire pendant l'exécution d'une instruction <code>IPSE</code>), appuyez sur une touche.

Après l'arrêt manuel de l'exécution du programme, vous pouvez savoir à quelle ligne cette exécution s'est arrêtée ou reprendre cette exécution comme indiqué ci-dessus.

File name: hp 12c pt\_user's guide\_Canada French\_HDPMF123708 Page: 123 of 281
Printed Date: 2005/8/1 Dimension: 14.8 cm x 21 cm


#### Section 9

# Branchement et boucle

Les instructions d'un programme sont normalement exécutées dans l'ordre des numéros de ligne, mais dans certains cas, il peut être utile de transférer l'exécution ou de faire un "branchement" à une ligne de programme qui n'est pas la suivante dans la mémoire programme. Le branchement permet aussi d'exécuter plusieurs fois certaines parties d'un programme – cette procédure est appelée "boucle".

## **Branchement simple**

L'instruction GTO (aller à) est utilisée dans un programme pour transférer l'exécution à une ligne de programme quelconque. La ligne de programme voulue est indiquée en entrant son numéro de ligne à trois chiffres dans la ligne de programme contenant l'instruction GTO. À l'exécution de l'instruction GTO, le programme effectue un branchement ou "va à" la ligne de programme indiquée pour poursuivre l'exécution séquentielle comme d'habitude.



Vous avez déjà vu une utilisation courante du branchement : l'instruction \$\exists 10000\$ (enregistrée dans la mémoire programme après le programme que vous entrez) qui transfère l'exécution à la ligne de programme 000. Une instruction \$\overline{\text{GTO}}\$ peut permettre de brancher non seulement vers l'arrière dans la mémoire programme – comme dans le cas de \$\overline{\text{GTO}}\$ 000 et illustré ci-dessus – mais aussi vers l'avant dans la mémoire programme. Le branchement vers l'arrière est le plus souvent utilisé pour créer des boucles (comme indiqué ci-dessous) ; le branchement vers l'avant est utilisé le plus souvent en association avec une instruction \$\overline{\text{XEV}}\$ ou \$\overline{\text{9}}\$ x=0 pour effectuer un branchement conditionnel (décrit ensuite).

File name: hp 12c pt\_user's guide\_Canada French\_HDPMF123708 Page: 124 of 281
Printed Date: 2005/8/1 Dimension: 14.8 cm x 21 cm

#### **Boucle**

Si une instruction GTO indique un numéro de ligne inférieur dans la mémoire programme, les instructions des lignes de programme comprises entre la ligne indiquée et l'instruction GTO sont exécutées de façon répétitive. Comme le montre l'illustration Branchement simple ci-dessous, dès que le programme commence à exécuter la "boucle", celle-ci continue sans fin.

Pour arrêter l'exécution d'une boucle, vous pouvez inclure une instruction g xey ou g x=0 (décrite ci-dessous) ou une instruction R/S dans la boucle. Vous pouvez aussi arrêter l'exécution en appuyant sur une touche pendant l'exécution de la boucle.

**Exemple :** le programme ci-dessous calcule automatiquement les mensualités d'amortissement d'un prêt hypothécaire sans vous imposer d'appuyer sur f AMORT à chaque paiement. Il calcule le montant d'amortissement des paiements d'un mois ou d'une année à chaque exécution de la boucle, selon que c'est le nombre 1 ou 12 qui est affiché au lancement du programme. Avant de lancer le programme, nous devons "l'initialiser" en enregistrant les données voulues dans les registres financiers – comme si nous devions calculer manuellement l'amortissement d'un paiement unique. Nous allons lancer le programme pour un prêt de 150 000 \$ à 4,75% sur 30 ans, et entrer 1 à l'affichage avant de le lancer pour calculer le tableau d'amortissement des paiements mensuels. Pour les deux premières "passes" dans la boucle, nous exécuterons le programme ligne par ligne, à l'aide de SST, pour voir comment se passe le bouclage ; nous utiliserons ensuite R/S pour exécuter la boucle complète une troisième fois avant d'arrêter l'exécution.

#### Séquence de touches Affichage

| f P/R        |      |    |   | Passe la calculatrice en mode  |
|--------------|------|----|---|--|
|              |      |    |   | programme.   |
| f CLEAR PRGM | 000, |    |   | Efface la mémoire programme.   |
| STO 0        | 001, | 44 | 0 | Enregistre le nombre à l'affichage<br>dans le registre R <sub>0</sub> . Ce sera le<br>nombre de paiements à amortir. |

File name: hp 12c pt\_user's guide\_Canada French\_HDPMF123708 Page: 125 of 281
Printed Date: 2005/8/1 Dimension: 14.8 cm x 21 cm

## 126 Section 9: Branchement et boucle

| Séquence de touches | Affichage | е     |     |   |
|---------------------|-----------|-------|-----|---|
| RCL 0               | 002,      | 45    | 0   | Rappelle le nombre de paiements à amortir. Cette ligne de programme est celle sur laquelle l'exécution du programme effectuera ensuite un branchement. Elle est incluse ici parce qu'à la première exécution de la boucle, le nombre à l'affichage* est remplacé par le résultat de f |
| f AMORT             | 003,      | 42    | 11  | Calcule l'amortissement des paiements.  |
| g PSE               | 004,      | 43    | 31  | Effectue une pause pour afficher le<br>montant du  ou des paiements<br>correspondant aux intérêts.  |
| [X § Y]             | 005,      |       | 34  | Affiche le montant du ou des paiements correspondant au remboursement du principal.*  |
| 9 PSE               | 006,      | 43    | 31  | Effectue une pause pour afficher le<br>montant du ou des paiements<br>correspondant au remboursement<br>du principal.   |
| 9 GTO 000           | 007,43,   | , 33, | 002 | Transfère l'exécution du programme à la ligne 002, pour permettre de rappeler le nombre de paiements à amortir à l'affichage avant l'exécution de l'instruction f MORTI de la ligne 003.  |
| f P/R               | 0,00      |       |     | Passe la calculatrice en mode<br>exécution. (L'affichage présenté<br>suppose qu'il ne reste aucun<br>résultat des calculs précédents).  |
| f CLEAR FIN         | 0,00      |       |     | Efface les registres financiers.  |
| 30 g 12x            | 360,00    |       |     | Entre n.  |
| 4,75 g 12÷          | 0,40      |       |     | Entre i.  |
| 150000 PV           | 150.000   | 0,00  |     | Entre PV.   |

<sup>\*</sup> Plus précisément, le nombre contenu dans le registre X.

File name: hp 12c pt\_user's guide\_Canada French\_HDPMF123708 Page: 126 of 281
Printed Date: 2005/8/1 Dimension: 14.8 cm x 21 cm

| Séquence de touches | Affichage | <del>:</del> |     |  |
|---------------------|-----------|--------------|-----|--|
| 9 END               | 150.000   | ,00          |     | Définit le mode de paiement en fin de période.   |
| PMT                 | -782,47   |              |     | Calcule le paiement mensuel.   |
| 0 n                 | 0,00      |              |     | Réinitialise <i>n</i> à zéro.  |
| 1                   | 1.        |              |     | Entre 1 à l'affichage pour calculer l'amortissement de paiements mensuels.   |
| SST                 | 001,      | 44           | 0   | Ligne 001 : STO 0.   |
|                     | 1,00      |              |     |  |
| SST                 | 002,      | 45           | 0   | Ligne 002 : RCLO. C'est le début<br>de la première passe dans la<br>boucle.  |
|                     | 1,00      |              |     |  |
| SST                 | 003,      | 42           | 11  | Ligne 003 : f AMORT.   |
|                     | -593,75   | 1            |     | Partie du paiement du premier mois correspondant aux intérêts.   |
| SST                 | 004,      | 43           | 31  | Ligne 004: 9 PSE.  |
|                     | -593,75   |              |     |  |
| SST                 | 005,      |              | 34  | Ligne 005: [X≥y].  |
|                     | -188,72   |              |     | Partie du paiement du premier mois<br>correspondant au remboursement<br>du principal.  |
| SST                 | 006,      | 43           | 31  | Ligne 006: 9 PSE.  |
|                     | -188,72   |              |     |  |
| SST                 | 007,43,   | 33,          | 002 | Ligne 007: 9 GTO 002. Fin de la première passe dans la boucle.   |
|                     | -188,72   |              |     |  |
| SST                 | 002,      | 45           | 0   | Ligne 002 : RCLO. L'exécution du programme est revenue par branchement au début de la boucle pour la deuxième passe dans cette boucle. |
|                     | 1,00      |              |     |  |
| SST                 | 003,      | 42           | 11  | Ligne 003: f AMORT.  |
|                     | -593,00   |              |     | Partie du paiement du deuxième mois correspondant aux intérêts.  |

File name: hp 12c pt\_user's guide\_Canada French\_HDPMF123708 Page: 127 of 281
Printed Date: 2005/8/1 Dimension: 14.8 cm x 21 cm

#### 128 Section 9: Branchement et boucle

| Séquence de touches              | Affichage | •   |     |   |
|----------------------------------|-----------|-----|-----|---|
| SST                              | 004,      | 43  | 31  | Ligne 004: 9 PSE.   |
|                                  | -593,00   | ı   |     |   |
| SST                              | 005,      |     | 34  | Ligne 005: [X≷Y].   |
|                                  | -189,47   |     |     | Partie du paiement du deuxième<br>mois correspondant au<br>remboursement du principal.  |
| SST                              | 006,      | 43  | 31  | Ligne 006: 9 PSE.   |
|                                  | -189,47   |     |     |   |
| SST                              | 007,43,   | 33, | 002 | Ligne 007: 9 GTO 002.<br>Fin de la deuxième passe dans la<br>boucle.                    |
|                                  | -189,47   |     |     |   |
| R/S                              | -592,25   |     |     | Partie du paiement du troisième mois correspondant aux intérêts.                        |
|                                  | -190,22   |     |     | Partie du paiement du troisième<br>mois correspondant au<br>remboursement du principal. |
| R/S (ou n'importe quelle touche) | -190,22   |     |     | Arrête l'exécution du programme.  |

#### **Branchement conditionnel**

Dans certains cas il est souhaitable qu'un programme effectue des branchements à des lignes différentes de la mémoire du programme en fonction de certaines conditions. Un programme utilisé par un comptable peut par exemple calculer des montants d'impôt par branchement sur des lignes de programme différentes permettant d'appliquer des taux correspondant à la tranche d'imposition voulue.

La hp 12c platinum propose deux instructions de test *conditionnel* utilisées dans les programmes pour le branchement conditionnel :


- 9 Key teste si le nombre dans le registre X (représenté par le x du symbole de la touche) est inférieur ou égal au nombre du registre Y (représenté par le symbole y sur la touche). Comme indiqué dans l'Annexe A, le nombre du registre X est simplement le nombre qui serait à l'affichage si la calculatrice était en mode exécution ; le nombre dans le registre Y est le nombre qui aurait été à l'affichage avant l'appui sur la touche HTH quand la calculatrice est en mode exécution. Par exemple, l'appui sur 4 HTH 5 placerait le nombre 4 dans le registre Y et le nombre 5 dans le registre X.
- 9 x=0 teste si le nombre dans le registre X est égal à zéro.

Les résultats possibles de l'exécution de l'une ou l'autre de ces instructions sont :


File name: hp 12c pt\_user's guide\_Canada French\_HDPMF123708 Page: 128 of 281 Printed Date: 2005/8/1 Dimension: 14.8 cm x 21 cm

- Si la condition testée est vraie, l'instruction est exécutée, l'exécution du programme se poursuit en séquence par l'instruction de la ligne suivante dans la mémoire programme.
- Si la condition testée est fausse, l'instruction est exécutée, l'exécution du programme passe à l'instruction de la ligne suivante dans la mémoire programme et se poursuit par l'instruction dans la ligne qui suit.

Ces règles peuvent être résumées par "FAIRE si VRAI".




La ligne de programme qui suit immédiatement celle contenant l'instruction de test conditionnel peut contenir n'importe quelle instruction ; mais l'instruction la plus souvent utilisé dans ce cas est GTO. Si une instruction GTO suit une instruction de test conditionnel, l'exécution du programme peut effectuer un branchement ailleurs dans la mémoire si la condition est vraie et se poursuivre par la ligne suivante dans la mémoire programme si la condition est fausse.



File name: hp 12c pt\_user's guide\_Canada French\_HDPMF123708 Page: 129 of 281
Printed Date: 2005/8/1 Dimension: 14.8 cm x 21 cm

**Exemple :** le programme ci-dessous calcule le montant d'impôt pour un taux d'imposition de 20% sur les revenus inférieurs à 20 000 \$ et 25% sur les revenus supérieurs à 20 000 \$. Pour économiser les lignes de programme, le programme suppose que la valeur de test – 20 000 – a été enregistrée dans le registre  $R_0$  et les taux d'imposition – 20 et 25 – dans les registres  $R_1$  et  $R_2$ , respectivement.

Remarque: si un programme nécessite la présence de certains nombres dans les registres X et Y pour l'exécution d'instructions telles que gust lest extrêmement utile pour l'écriture du programme d'afficher les quantités présentes dans chaque registre après l'exécution de chaque instruction, comme dans le schéma ci-dessous. (l'exemple ici est en mode RPN, mais c'est sensiblement pareil en mode ALG).



Remarque pour le programme RPN: Nous allons entrer les revenus à l'affichage avant de lancer le programme de façon à ce que ce revenu se trouve dans le registre X au moment de l'exécution de l'instruction RCLO de la ligne de programme 001. Cette instruction place la valeur de test 20 000 dans le registre X et (comme indiqué dans l'Annexe A) déplace le revenu dans le registre Y. L'instruction XEY de la ligne de programme 002 échange les nombres des registres X et Y (aussi expliquée dans l'Annexe A): c'est-à-dire qu'elle remet le revenu dans le registre X et place la valeur de test dans le registre Y. C'est nécessaire car lors de l'exécution de l'instruction RCL2 de la ligne 005 ou de l'instruction RCL1 de la ligne 007, le nombre du registre X est déplacé vers le registre Y; si l'instruction XEY n'était pas incluse, c'est la valeur de test 20 000, plutôt que le revenu qui se trouverait dans le registre Y à l'exécution de l'instruction de la ligne 008.

File name: hp 12c pt\_user's guide\_Canada French\_HDPMF123708 Page: 130 of 281 Printed Date: 2005/8/1 Dimension: 14.8 cm x 21 cm

| (IIIOGE KFIV) | Affichage      |   |
|---------------|----------------|---|
| f P/R         | 007,43, 33,002 | Passe la calculatrice en mode<br>programme. (L'affichage présente<br>la ligne de programme à laquelle<br>l'exécution a été arrêtée à la fin de<br>l'exemple précédent). |
| f RPN         | 007,43,33,002  | Passe la calculatrice en mode RPN.  |
| f CLEAR PRGM  | 000,           | Efface la mémoire programme.  |
| RCL 0         | 001, 45 0      | Rappelle la valeur de test dans le registre X et place le revenu dans le registre Y.  |
| x≥y           | 002, 34        | Place le revenu dans le registre X et la valeur de test dans le registre Y.   |
| g x≼y         | 003, 43 34     | Teste si le nombre dans le registre X (revenu) est inférieur ou égal au nombre dans le registre Y(20 000).  |
| 9 дто 007     | 004,43,33,007  | Branche l'exécution à la ligne de<br>programme 007 si la condition est<br>vraie.  |
| RCL 2         | 005, 45 2      | Rappelle le taux d'imposition de 25% dans le registre X si la condition est fausse.   |
| g GTO 008     | 006,43,33,008  | Effectue un branchement à la ligne<br>de programme 008.   |
| RCL 1         | 007, 45 1      | Rappelle le taux d'imposition de<br>20% dans le registre X.   |
| <b>%</b>      | 008, 25        | Calcule l'impôt.  |
| f P/R         | -190,22        | Passe la calculatrice en mode<br>exécution. (L'affichage présente les<br>résultats de l'exécution du<br>programme précédent).   |

File name: hp 12c pt\_user's guide\_Canada French\_HDPMF123708
Printed Date: 2005/8/1 Dimens Page: 131 of 281 Dimension: 14.8 cm x 21 cm

#### 132 Section 9: Branchement et boucle

Remarques pour le programme ALG : Nous allons entrer le revenu sur l'affichage avant de lancer le prochain programme. Nous l'enregistrerons dans  $R_{\circ}$  pour qu'il soit disponible pour les exemples du prochain chapitre. En entrant le revenu dans le programme avant de lancer le programme, nous nous assurons qu'il sera dans le registre-X quand l'instruction  $\overline{RCL}$ 0 de la ligne de programme 002 est réalisée. Cette instruction placera la valeur d'essai à 20 000 dans le registre-X et déplacera le revenu dans le registre-Y. L'instruction  $\overline{KSV}$  dans la ligne de programme 003 échangera les numéros dans les registres -X et -Y: c'est-à-dire il replacera le revenu dans le registre-X et la valeur d'essai dans le registre-Y. Ceci est nécessaire lorsque l'instruction  $\overline{KSV}$  de la ligne 007 ou l'instruction  $\overline{KSV}$  dans le registre-X est déplacé dans le registre-Y; si l'instruction  $\overline{KSV}$  n'avait pas été incluse, la valeur d'essai 20 000, plutôt que le revenu serait dans le dans le registre-Y lorsque l'instruction  $\overline{KSV}$  de la ligne 010 est réalisée.

# Séquence de touches (mode ALG) Affichage

| fALG             |         |     |     |   |
|------------------|---------|-----|-----|---|
| f P/R            | 007,43, | 33, | 002 | Passe la calculatrice en mode<br>programme. (L'affichage présente<br>la ligne de programme à laquelle<br>l'exécution a été arrêtée à la fin de<br>l'exemple précédent). |
| f CLEAR PRGM     | 000,    |     |     | Efface la mémoire programme.  |
| STO 9            | 001,    | 44  | 9   | Enregistre le revenu dans le registre R <sub>9.</sub>   |
| RCL 0            | 002,    | 45  | 0   | Rappelle la valeur de test dans le registre X et place le revenu dans le registre Y.  |
| X ≷ Y            | 003,    |     | 34  | Place le revenu dans le registre X et la valeur de test dans le registre Y.   |
| X                | 004,    |     | 20  | Se prépare à multiplier.  |
| g x≤y            | 005,    | 43  | 34  | Teste si le nombre dans le registre X (revenu) est inférieur ou égal au nombre dans le registre Y(20 000).  |
| <b>9</b> GTO 009 | 006,43, | 33, | 009 | Branche l'exécution à la ligne de<br>programme 009 si la condition est<br>vraie.  |
| RCL 2            | 007,    | 45  | 2   | Rappelle le taux d'imposition de<br>25% dans le registre X si la<br>condition est fausse.   |

File name: hp 12c pt\_user's guide\_Canada French\_HDPMF123708 Page: 132 of 281 Printed Date: 2005/8/1 Dimension: 14.8 cm x 21 cm

| Séquence de touches (mode ALG) | Affichage     |   |
|--------------------------------|---------------|---|
| 9 GTO 010                      | 008,43,33,010 | Effectue un branchement à la ligne<br>de programme 010.   |
| RCL 1                          | 009, 45 1     | Rappelle le taux d'imposition de<br>20% dans le registre X.   |
| %                              | 010, 25       | Divise le taux d'impôts par 100.  |
|                                | 011, 36       | Calcule l'impôt.  |
| f P/R                          | -190,22       | Passe la calculatrice en mode<br>exécution. (L'affichage présente les<br>résultats de l'exécution du<br>programme précédent). |

Nous allons maintenant enregistrer les nombres nécessaires dans les registres  $R_{_{\mathrm{O}'}}$   $R_{_{1}}$  et  $R_{_{2'}}$  avant de lancer le programme à l'aide de  $\boxed{\mathtt{SST}}$  de façon à pouvoir vérifier si les branchements s'effectuent correctement. Il est préférable que les programmes contenant des instructions de test conditionnel vérifient si les branchements s'effectuent correctement pour toutes les conditions possibles : dans ce cas, si le revenu est inférieur, égal ou supérieur à la valeur de test.

| Séquence de touches (mode RPN) | Affichage |    |  |
|--------------------------------|-----------|----|--|
| 20000STO0                      | 20.000,00 |    | Enregistre la valeur de test dans le registre $R_{\scriptscriptstyle 0}$ .                         |
| 20 <u>STO</u> 1                | 20,00     |    | Enregistre le taux d'imposition 20% dans le registre $R_1$ .                                       |
| 25 <u>STO</u> 2                | 25,00     |    | Enregistre le taux d'imposition 25% dans le registre R <sub>2</sub> .                              |
| 15000                          | 15.000,00 |    | Entre le revenu inférieur à la valeur<br>de test à l'affichage et dans le<br>registre X.           |
| SST                            | 001, 45   | 0  | Ligne 001 : RCL 0.   |
|                                | 20.000,00 |    | La valeur de test a été rappelée<br>dans le registre X, déplaçant le<br>revenu dans le registre Y. |
| SST                            | 002,      | 34 | Ligne 002 : [X≷Y]  |
|                                | 15.000,00 |    | Le revenu a été placé dans le<br>registre X et la valeur de test dans<br>le registre Y.            |
| SST                            | 003, 43   | 34 | Ligne 003 : g x x y  |

File name: hp 12c pt\_user's guide\_Canada French\_HDPMF123708 Page: 133 of 281
Printed Date: 2005/8/1 Dimension: 14.8 cm x 21 cm

## 134 Section 9: Branchement et boucle

| Séquence de touches<br>(mode RPN) | Affichage      |  |
|-----------------------------------|----------------|--|
|                                   | 15.000,00      |  |
| SST                               | 004,43, 33,007 | La condition testée par [xsy] était<br>vraie, donc l'exécution du<br>programme s'est poursuivie à la<br>ligne 004 : [9] GTO 007. |
|                                   | 15.000,00      |  |
| SST                               | 007, 45 1      | Ligne 007 : RCL 1.   |
|                                   | 20,00          | Le taux d'imposition de 20% a été rappelé dans le registre X, déplaçant le revenu dans le registre Y.                            |
| SST                               | 008, 25        | Ligne 008 : [%].   |
|                                   | 3.000,00       | 20% de 15 000 = 3 000,   |
| 20000                             | 20.000,00      | Entre un revenu égal à la valeur de<br>test à l'affichage et dans le registre<br>X.  |
| SST                               | 001, 45 0      | Ligne 001 : RCL 0.   |
|                                   | 20.000,00      | La valeur de test a été rappelée du<br>registre X, déplaçant le revenu dans<br>le registre Y.                                    |
| SST                               | 002, 34        | Ligne 002 : [X≷Y].   |
|                                   | 20.000,00      | Le revenu a été placé dans le<br>registre X et la valeur de test dans<br>le registre Y.  |
| SST                               | 003, 43 34     | Ligne 003 : ☐ x≤y.   |
|                                   | 20.000,00      |  |
| SST                               | 004,43, 33,007 | La condition testée par [XEY] était vraie, donc l'exécution du programme s'est poursuivie à la ligne 004 : [9] GTO 007.          |
|                                   | 20.000,00      |  |
| SST                               | 007, 45 1      | Ligne 007 : RCL 1.   |
|                                   | 20,00          | Le taux d'imposition de 20% a été rappelé dans le registre X, déplaçant le revenu dans le registre Y.                            |

File name: hp 12c pt\_user's guide\_Canada French\_HDPMF123708 Page: 134 of 281
Printed Date: 2005/8/1 Dimension: 14.8 cm x 21 cm

| Séquence de touches<br>(mode RPN) | Affichage           |      |   |
|-----------------------------------|---------------------|------|---|
| SST                               | 008, 25<br>4,000.00 |      | Ligne 008 : %.  |
|                                   |                     |      | 20% de 20 000 = 4 000,  |
| 25000                             | 25.000,00           |      | Entre un revenu supérieur à la<br>valeur de test à l'affichage et dans<br>le registre X.  |
| SST                               | 001, 45             | 0    | Ligne 001 : RCL 0.  |
|                                   | 20.000,00           |      | La valeur de test a été rappelée du<br>registre X, déplaçant le revenu dans<br>le registre Y.   |
| SST                               | 002,                | 34   | Ligne 002 : [X≷Y].  |
|                                   | 25.000,00           |      | Le revenu a été placé dans le<br>registre X et la valeur de test dans<br>le registre Y.   |
| SST                               | 003, 43             | 34   | Ligne 003 : <b>⑨</b> x≤y.   |
|                                   | 25.000,00           |      |   |
| SST                               | 005, 45             | 2    | La condition testée par [XKY] était fausse, donc l'exécution du programme est passée à la ligne suivante pour ce poursuivre en ligne 005 : [RCL] 2. |
|                                   | 25,00               |      | Le taux d'imposition de 25% a été rappelé dans le registre X, déplaçant le revenu dans le registre Y.   |
| SST                               | 006,43,33           | ,008 | Ligne 006 : 9 GTO 008.  |
|                                   | 25,00               |      |   |
| SST                               | 008,                | 25   | Ligne 008 : %.  |
|                                   | 6.250,00            |      | 25% de 25 000 = 6 250,  |
| Séquence de touches               | Affichage           |      |   |
| (mode ALG)                        | _                   |      |   |
| 20000 <u>STO</u> 0                | 20.000,00           |      | Enregistre la valeur de test dans le registre R <sub>0</sub> .  |
| 20 <u>STO</u> 1                   | 20,00               |      | Enregistre le taux d'imposition 20% dans le registre $R_1$ .  |

File name: hp 12c pt\_user's guide\_Canada French\_HDPMF123708 Page: 135 of 281
Printed Date: 2005/8/1 Dimension: 14.8 cm x 21 cm

## 136 Section 9: Branchement et boucle

| Séquence de touches<br>(mode ALG) | Affichage  |     |   |
|-----------------------------------|------------|-----|---|
| 25[5T0]2                          | 25,00      |     | Enregistre le taux d'imposition $25\%$ dans le registre $R_2$ .   |
| 15000                             | 15.000,    |     | Entre le revenu inférieur à la valeur<br>de test à l'affichage et dans le<br>registre X.                            |
| SST                               | 001, 44    | 0   | Ligne 001 : STO 9.  |
|                                   | 15.000,00  |     | Enregistre le revenu dans le registre R <sub>9.</sub>   |
| SST                               | 002, 45    | 34  | Ligne 002 : RCL 0   |
|                                   | 20.000,00  |     | La valeur de test a été rappelée<br>dans le registre X, déplaçant le<br>revenu dans le registre Y.                  |
| SST                               | 003,       | 34  | Ligne 003 : <b>x</b> ≤ <b>y</b>   |
|                                   | 15.000,00  |     | Le revenu a été placé dans le<br>registre X et la valeur de test dans<br>le registre Y.                             |
| SST                               | 004,       | 20  | Ligne 004 : 🗵.  |
|                                   | 15.000,00  |     |   |
| SST                               | 005, 43    | 34  | Ligne 005 : $gx \le y$ .  |
|                                   | 15.000,00  |     |   |
| SST                               | 006,43,33, | 009 | La condition testée par xey était vraie, donc l'exécution du programme s'est poursuivie à la ligne 006 : 9 GTO 009. |
|                                   | 15.000,00  |     |   |
| SST                               | 009, 45    | 1   | Ligne 009: RCL 1.   |
|                                   | 20,00      |     | Le taux d'imposition de 20% a été<br>rappelé dans le registre X,<br>déplaçant le revenu dans le registre<br>Y.      |
| SST                               | 010,       | 25  | Ligne 010: <u>%</u> .   |
|                                   | 0,20       |     | Divise le taux d'impôts par 100.  |
| SST                               | 011,       | 36  | Ligne 011: =.   |
|                                   | 3.000,00   |     | 20% de 15 000 = 3 000.  |

File name: hp 12c pt\_user's guide\_Canada French\_HDPMF123708 Page: 136 of 281
Printed Date: 2005/8/1 Dimension: 14.8 cm x 21 cm

| Séquence de touches<br>(mode ALG) | Affichage      |  |
|-----------------------------------|----------------|--|
| SST                               | 012, 43 33 000 | Ligne 012: 9 GTO 000.  |
|                                   | 3.000,00       |  |
| 20000                             | 20.000,        | Entre un revenu égal à la valeur de<br>test à l'affichage et dans le registre<br>X.  |
| SST                               | 001, 44 9      | Ligne 001 : STO 9.   |
|                                   | 20,000.00      | Enregistre le revenu dans le registre R <sub>9.</sub>  |
| SST                               | 002, 45 0      | Ligne 002 : RCL 0.   |
|                                   | 20.000,00      | La valeur de test a été rappelée du<br>registre X, déplaçant le revenu dans<br>le registre Y.  |
| SST                               | 003, 34        | Ligne 003 : <b>x</b> ≤ <b>y</b> .  |
|                                   | 20.000,00      | Le revenu a été placé dans le<br>registre X et la valeur de test dans<br>le registre Y.  |
| SST                               | 004, 20        | Ligne 004 : 🗵.   |
|                                   | 20.000,00      |  |
| SST                               | 005, 43 34     | Ligne 005: ⑨ x≤y.  |
|                                   | 20.000,00      |  |
| SST                               | 006,43,33,009  | La condition testée par X <y 006="" 009.<="" 9="" :="" donc="" du="" gto="" l'exécution="" la="" ligne="" poursuivie="" programme="" s'est="" td="" vraie,="" à="" était=""></y> |
|                                   | 20.000,00      |  |
| SST                               | 009, 45 1      | Ligne 009 : RCL 1.   |
|                                   | 20,00          | Le taux d'imposition de 20% a été rappelé dans le registre X, déplaçant le revenu dans le registre Y.  |
| SST                               | 010, 25        | Ligne 010 : <b>%</b> .   |
|                                   | 0,20           | Divise le taux d'impôts par 100.   |
| SST                               | 011, 36        | Ligne 011 : =.   |
|                                   | 4,000.00       | 20% de 20 000 = 4 000.   |
| SST                               | 012,43,33,000  | Ligne 012 : 9 GTO 000.   |

File name: hp 12c pt\_user's guide\_Canada French\_HDPMF123708
Printed Date: 2005/8/1 Dimens Page: 137 of 281 Dimension: 14.8 cm x 21 cm

## 138 Section 9: Branchement et boucle

| Séquence de touches<br>(mode ALG) | Affichage |       |     |   |  |
|-----------------------------------|-----------|-------|-----|---|--|
|                                   | 4,000.0   | 00    |     |   |  |
| 25000                             | 25.000    | ,     |     | Entre un revenu supérieur à la<br>valeur de test à l'affichage et dans<br>le registre X.  |  |
| SST                               | 001,      | 44    | 9   | Ligne 001 : STO 9.  |  |
|                                   | 25.000    | ,00   |     | Enregistre le revenu dans le registre R <sub>9.</sub>   |  |
|                                   |           |       |     | La valeur de test a été rappelée du<br>registre X, déplaçant le revenu dans<br>le registre Y.   |  |
| SST                               | 002,      | 45    | 0   | Ligne 002 : RCL 0.  |  |
| SST                               | 003,      |       | 34  | Ligne 003 : <b>x</b> ≤ <b>y</b> .   |  |
|                                   | 25.000    | ,00   |     | Le revenu a été placé dans le<br>registre X et la valeur de test dans<br>le registre Y.   |  |
| SST                               | 004,      |       | 20  | Ligne 004 : X.  |  |
|                                   | 25.000    | ,00   |     |   |  |
| SST                               | 005,      | 43    | 34  | Ligne 005:  |  |
|                                   | 25.000    | ,00   |     |   |  |
| SST                               | 007,      | 45    | 2   | La condition testée par xey était fausse, donc l'exécution du programme est passée à la ligne suivante pour ce poursuivre en ligne 007 : RCL 2. |  |
|                                   | 25,00     |       |     | Le taux d'imposition de 25% a été<br>rappelé dans le registre X,<br>déplaçant le revenu dans le registre<br>Y.                                  |  |
| SST                               | 008,43    | , 33, | 010 | Ligne 008 : 9GT0010.  |  |
|                                   | 25,00     |       |     |   |  |
| SST                               | 010,      |       | 25  | Ligne 010 : %.  |  |
|                                   | 0,25      |       |     | Divise le taux d'impôts par 100.  |  |
| SST                               | 011,      |       | 36  | Ligne 011 : =.  |  |
|                                   | 6.250,0   | 00    |     | 25% de 25 000 = 6 250.  |  |

File name: hp 12c pt\_user's guide\_Canada French\_HDPMF123708 Page: 138 of 281
Printed Date: 2005/8/1 Dimension: 14.8 cm x 21 cm

#### Section 10

# Édition de programmes

Il peut être nécessaire pour diverses raisons de modifier un programme enregistré dans la mémoire programme : pour corriger des erreurs ; pour insérer de nouvelles instructions, par exemple STO pour enregistrer ou PSE pour afficher des résultats intermédiaires ; pour remplacer une instruction PSE par une instruction R/S.

Plutôt que d'effacer la mémoire programme pour retaper le programme modifié, il est possible de modifier directement le programme enregistré dans la calculatrice. Cette opération s'appelle édition de programme.

## Modification de l'instruction d'une ligne de programme

Pour modifier une seule instruction dans la mémoire programme :

- 1. Appuyez sur f P/R pour passer la calculatrice en mode programme.
- 2. Utilisez SST, BST ou GTO pour passer la calculatrice à la ligne de programme précédent la ligne contenant l'instruction à modifier.
- 3. Entrez la nouvelle instruction.

Pour modifier par exemple l'instruction enregistrée dans la ligne de programme 005, appuyez sur <code>[]GTO]</code>•004, puis entrez la nouvelle instruction à enregistrer dans la ligne de programme 005. L'instruction contenue précédemment dans la ligne 005 est remplacée; elle *n'est pas* transférée automatiquement dans la ligne 006.

**Exemple :** avec le dernier programme de la section précédente enregistré dans la calculatrice, supposons que vous souhaitiez utiliser le registre  $R_2$  pour autre chose, vous devez donc remplacer l'instruction  $\overline{RCL}$ 2 dans la ligne de programme 005 (dans le programme RPN – la ligne 007 dans le programme ALG) par, disons  $\overline{RCL}$ 6. Vous pouvez modifier l'instruction de la ligne 005 comme suit :

| Séquence de touches<br>(mode RPN) | Affichage | •    |    |   |
|-----------------------------------|-----------|------|----|---|
| f P/R                             |           |      |    | Passe la calculatrice en mode programme.  |
| g GTO • 004                       | 004,43,   | 33,0 | 07 | Passe la calculatrice à la ligne de<br>programme précédant celle<br>contenant l'instruction à modifier.                     |
| RCL 6                             | 005,      | 45   | 6  | Entre la nouvelle instruction dans la ligne de programme 005, remplaçant l'instruction RCL 2 qui s'y trouvait précédemment. |

139

File name: hp 12c pt\_user's guide\_Canada French\_HDPMF123708 Page: 139 of 281
Printed Date: 2005/8/1 Dimension: 14.8 cm x 21 cm

## 140 Section 10: Édition de programmes

| Séquence de touches<br>(mode RPN) | Affichage      |  |
|-----------------------------------|----------------|--|
| SST                               | 006,43, 33,008 | Montre que l'instruction de la ligne<br>de programme 006 n'a pas été<br>modifiée.  |
| f P/R                             | 6.250,00       | Repasse la calculatrice en mode<br>exécution. (L'affichage présenté<br>suppose que les résultats<br>proviennent du dernier exemple de<br>la section précédente). |
| RCL 2STO 6                        | 25,00          | Copie le taux d'imposition de $\rm R_{\rm 2}$ dans $\rm R_{\rm o}$ .   |
| Séquence de touches<br>(mode ALG) | Affichage      |  |
| f P/R                             |                | Passe la calculatrice en mode programme.   |
| ggTO • 006                        | 006,43,33,009  | Passe la calculatrice à la ligne de<br>programme précédant celle<br>contenant l'instruction à modifier.  |
| RCL 6                             | 007, 45 6      | Entre la nouvelle instruction dans la ligne de programme 007, remplaçant l'instruction RCL 2 qui s'y trouvait précédemment.                                      |
| SST                               | 008,43,33,010  | Montre que l'instruction de la ligne<br>de programme 008 n'a pas été<br>modifiée.  |
| f P/R                             | 6.250,00       | Repasse la calculatrice en mode<br>exécution. (L'affichage présenté<br>suppose que les résultats<br>proviennent du dernier exemple de<br>la section précédente). |
| RCL 2STO 6                        | 25,00          | Copie le taux d'imposition de $\rm R_{\rm 2}$ dans $\rm R_{\rm 6}$ .   |

File name: hp 12c pt\_user's guide\_Canada French\_HDPMF123708 Page: 140 of 281
Printed Date: 2005/8/1 Dimension: 14.8 cm x 21 cm

## Ajout d'instructions à la fin d'un programme

Pour ajouter une ou plusieurs instructions à la fin du dernier programme enregistré dans la mémoire programme :

- 1. Appuyez sur f P/R pour passer la calculatrice en mode programme.
- 2. Appuyez sur <code>9GTO</code> suivi de trois chiffres indiquant la *dernière* ligne entrée en mémoire programme (c'est-à-dire la ligne au numéro le plus élevé, et non pas nécessairement la ligne entrée en dernier).
- 3. Entrez la ou les nouvelles instructions.

**Remarque :** pour ajouter une ou plusieurs instructions à la fin d'un programme qui n'est pas le *dernier* programme enregistré dans la mémoire programme, utilisez la procédure décrite ci-dessous Ajout d'instructions à l'intérieur d'un programme.

**Exemple :** avec le dernier programme de la section précédente enregistré dans la calculatrice, supposons que vous souhaitiez calculer le revenu net après taxes. Dans le mode RPN, vous pourriez ajouter une instruction — à la fin permettant de calculer le revenu net après impôts. Dans le programme ALG, les impôts calculés devront être soustraits du revenu précédemment enregistré dans R<sub>9</sub> (pour ce faire modifiez le signe des impôts pour les rendre négatifs et pour les ajouter au revenu) Vous pouvez le faire comme suit.

| Séquence de touches | Affichage |
|---------------------|-----------|
| (mode RPN)          | Amenage   |

| (IIIOGC KI IV) |           |    |  |
|----------------|-----------|----|--|
| f P/R          |           |    | Passe la calculatrice en mode programme.   |
| g g то • 008   | 008,      | 25 | Passe la calculatrice à la dernière ligne entrée dans la mémoire programme.          |
|                | 009,      | 30 | Entre la nouvelle instruction dans la ligne de programme 009.                        |
| f P/R          | 25,00     |    | Repasse la calculatrice en mode exécution.   |
| 15000[R/S]     | 12.000,00 |    | Le revenu net après impôts à 20% est obtenu par soustraction du revenu de 15 000 \$. |

File name: hp 12c pt\_user's guide\_Canada French\_HDPMF123708 Page: 141 of 281 Printed Date: 2005/8/1 Dimension: 14.8 cm x 21 cm

#### 142 Section 10: Édition de programmes

| Séquence de touches<br>(mode ALG) | Affichage |    |  |
|-----------------------------------|-----------|----|--|
| f P/R                             |           |    | Passe la calculatrice en mode programme.   |
| g g o • 011                       | 011,      | 36 | Passe la calculatrice à la dernière ligne entrée dans la mémoire programme.          |
| CHS                               | 012,      | 16 | Entre la nouvelle instruction dans la ligne de programme 012.                        |
| +                                 | 013,      | 40 | Entre la nouvelle instruction dans la ligne de programme 013.                        |
| RCL 9                             | 014, 45   | 9  | Entre la nouvelle instruction dans la ligne de programme 014.                        |
|                                   | 015,      | 36 | Entre la nouvelle instruction dans la ligne de programme 015.                        |
| f P/R                             | 25,00     |    | Repasse la calculatrice en mode exécution.   |
| 15000R/S                          | 12.000,00 |    | Le revenu net après impôts à 20% est obtenu par soustraction du revenu de 15 000 \$. |

## Ajout d'instructions à l'intérieur d'un programme

Si une instruction doit être ajoutée à l'intérieur d'un programme, la simple entrée de cette instruction remplacera l'instruction précédemment enregistrée dans cette ligne de programme, comme indiqué ci-dessus ; le contenu de toutes les lignes de programme de numéro supérieur reste inchangé.

Pour ajouter des instructions dans un programme, vous pourriez simplement entrer les nouvelles instructions, en commençant à la ligne de programme appropriée, en poursuivant par les instructions d'origine de cette ligne de programme jusqu'à la fin du programme. Cette méthode est décrite ci-dessous dans Ajout d'instructions par remplacement. Mais pour ajouter des instructions au milieu d'un programme long, cette méthode nécessite l'entrée de nombreuses instructions – en fait les instructions d'origine depuis le point d'ajout des nouvelles instructions jusqu'à la fin de la mémoire programme. L'entrée de ces instructions peut prendre un certain temps, dans ce cas vous pouvez préférer utiliser la méthode décrite ci-dessus dans Ajout d'instructions par branchement.

File name: hp 12c pt\_user's guide\_Canada French\_HDPMF123708 Page: 142 of 281 Printed Date: 2005/8/1 Dimension: 14.8 cm x 21 cm

Cette méthode consiste en fait à effectuer un branchement vers les nouvelles instructions enregistrées à la fin de la mémoire programme, avant d'effectuer un nouveau branchement à la ligne de programme suivant immédiatement la ligne qui a effectué le premier branchement. L'ajout d'instructions par branchement n'est pas aussi simple que l'ajout d'instructions par remplacement; mais il nécessite généralement moins de séquences de touches quand il y a plus de quatre lignes de programme entre (y compris) la première ligne à exécuter après la ou les nouvelles instructions et la dernière ligne entrée dans la mémoire programme. De plus, si la mémoire programme inclut des branchements vers des lignes de programme suivant le point auquel la ou les nouvelles instructions doivent être ajoutées, l'ajout d'instructions par branchement ne nécessite pas la modification des numéros de lignes indiqués dans les instructions GTO, ce qui peut être nécessaire pour l'ajout d'instructions par remplacement.

#### Ajout d'instructions par remplacement

- 1. Appuyez sur f P/R pour passer la calculatrice en mode programme.
- 2. Appuyez sur 9GTO suivi des trois chiffres indiquant la dernière ligne de programme à exécuter avant la ou les instructions ajoutées. Ceci passe la calculatrice au point du programme approprié pour l'ajout d'instructions nouvelles dans l'étape suivante.
- 3. Entrez la ou les nouvelles instructions.

Ságuanca da tauchas

4. Entrez la ou les instructions d'origine, en commençant par la première instruction à exécuter *après* la ou les instructions ajoutées, et en poursuivant jusqu'à la dernière instruction entrée dans la mémoire programme.

Remarque: si la mémoire programme inclut des branchements vers des lignes de programme suivant celle à laquelle la première nouvelle instruction a été ajoutée, n'oubliez pas de modifier le ou les numéros de ligne indiqués dans les instructions GTO – comme précisé ci-dessus dans Modification de l'instruction d'une ligne de programme – pour utiliser le *nouveau* numéro de ligne.

**Exemple :** Si vous avez effectué les modifications détaillées dans l'exemple précédent, admettons que vous voulez maintenant insérer une instruction R/S avant que le programme calcule le revenu net après impôts pour que le programme affiche le montant d'impôts avant d'afficher le revenu net après impôts. Le programme devrait être modifié en effectuant les changements ci-dessous :

| (mode RPN) | Affichage |    |   |
|------------|-----------|----|---|
| f P/R      | 000,      |    | Passe la calculatrice en mode programme.  |
| 9GTO • 008 | 008,      | 25 | Passe la calculatrice à la dernière ligne de programme à exécuter, contenant l'instruction 16%. |

File name: hp 12c pt\_user's guide\_Canada French\_HDPMF123708 Page: 143 of 281 Printed Date: 2005/8/1 Dimension: 14.8 cm x 21 cm

## 144 Section 10: Édition de programmes

| Séquence de touches<br>(mode RPN) | Affichage |    |   |
|-----------------------------------|-----------|----|---|
| R/S                               | 009,      | 31 | Entre la nouvelle instruction.  |
| _                                 | 010,      | 30 | Entre l'instruction d'origine, remplacée par l'instruction ajoutée.                                   |
| f P/R                             | 12.000,00 |    | Repasse la calculatrice en mode exécution.  |
| 15000R/S                          | 3.000,00  |    | Impôts à vingt pour cent sur le revenu de 15 000 \$.  |
| R/S                               | 12.000,00 |    | Revenu net après impôts.  |
| Séquence de touches<br>(mode RPN) | Affichage |    |   |
| f P/R                             | 000,      |    | Passe la calculatrice en mode programme.  |
| 9 GTO • 011                       | 011,      | 36 | Règle la calculatrice sur la dernière<br>ligne entrée dans la mémoire pour<br>le programme d'origine. |
| R/S                               | 012,      | 31 | Entre la nouvelle instruction dans la ligne de programme 012.   |
| CHS                               | 013,      | 16 | Entre la nouvelle instruction dans la ligne de programme 013.   |
| +                                 | 014,      | 40 | Entre la nouvelle instruction dans la ligne de programme 014.   |
| RCL 9                             | 015, 45   | 9  | Entre la nouvelle instruction dans la ligne de programme 015.   |
| =                                 | 016,      | 36 | Entre la nouvelle instruction dans la ligne de programme 016.   |
| f P/R                             | 12.000,00 |    | Repasse la calculatrice en mode exécution.  |
| 15000R/S                          | 3.000,00  |    | Impôts à vingt pour cent sur le revenu de 15 000 \$.  |
| R/S                               | 12.000,00 |    | Revenu net après la soustraction<br>d'impôts de 20% de15 000 \$.                                      |

File name: hp 12c pt\_user's guide\_Canada French\_HDPMF123708 Page: 144 of 281
Printed Date: 2005/8/1 Dimension: 14.8 cm x 21 cm

#### branchement Ajout d'instructions par

- 1. Appuyez sur f P/R pour passer la calculatrice en mode programme.
- 2. Appuyez sur gGTO suivi par les trois chiffres indiquant la ligne de programme précédant immédiatement le point auquel vous souhaitez ajouter la ou les nouvelles instructions le plus souvent la dernière ligne de programme à exécuter avant la ou les instructions ajoutées. Ceci passe la calculatrice à la ligne de programme appropriée pour l'insertion d'une instruction GTO à l'étape suivante. Cette instruction GTO remplacera celle qui s'y trouvait précédemment, mais celle-ci sera entrée à nouveau en mémoire programme pour exécution juste après les nouvelles instructions, dans l'étape 7
- 3. Appuyez sur gGTO suivi par les trois chiffres indiquant la deuxième ligne après la dernière ligne entrée en mémoire programme. (Le branchement sur la deuxième ligne plutôt que sur la première est nécessaire parce que la première ligne suivant le dernier programme en mémoire doit contenir une instruction GTO000. L'instruction GTO000 garantit le branchement de l'exécution du programme à la ligne 000 et son arrêt après exécution). Si par exemple la dernière ligne entrée en mémoire programme était la ligne 010, vous devez taper gGTO012 à cette étape, pour conserver l'instruction gGTO000 dans la ligne 011.
- 4. Appuyez sur gGTO suivi par les trois chiffres indiquant la dernière ligne entrée en mémoire programme.
- 5. Appuyez sur 9 GTO 000. Ceci convertit automatiquement un registre de stockage de données en sept lignes supplémentaires de mémoire programme (s'il n'y a pas déjà une instruction 9 GTO 000 restant à la fin de la mémoire programme), et garantit que le programme effectuera un branchement à la ligne 000 après exécution.
- 6. Entrez la ou les instructions à ajouter.
- 7. Entrez l'instruction qui suivait immédiatement le point auquel la ou les nouvelles instructions ont été ajoutées c'est-à-dire la première instruction à exécuter après les instructions ajoutées. (Cette instruction a été remplacée par l'instruction GTO entrée à l'étape 3).
- 8. Appuyez sur 9 GTO suivi par les trois chiffres indiquant la deuxième ligne suivant le point auquel la ou les nouvelles instructions sont ajoutées. Cette instruction GTO fait reprendre l'exécution du programme par branchement à la ligne appropriée dans le programme d'origine.

File name: hp 12c pt\_user's guide\_Canada French\_HDPMF123708 Page: 145 of 281
Printed Date: 2005/8/1 Dimension: 14.8 cm x 21 cm

### 146 Section 10: Édition de programmes

**Exemple :** poursuivons l'exemple précédent, en supposant que les revenus inférieurs ou égaux à 7 500 \$ ne plus soumis à impôts. Vous pouvez modifier le programme pour vérifier cette condition et l'arrêter à la ligne 000, affichant le revenu entré à l'origine, en enregistrant 7 500 dans le registre R<sub>3</sub> et en ajoutant les instructions suivantes entre les lignes 000 et 001 Les ligne ajoutées sont les mêmes en modes RPN et ALG) : RCL3XeygxeyggTo000. Puisqu'il y a plus de quatre instructions (inclusivement) entre la première ligne à exécuter après les instructions ajoutées (ligne 001) et la dernière ligne entrée en mémoire programme (ligne 010 en RPN et ligne 016 en ALG), il faudra moins de séquences de touches pour ajouter les nouvelles instructions par branchement plutôt que par remplacement.

## Séquence de touches (mode RPN) Affichage

| f P/R       |                | Passe la calculatrice en mode programme.   |
|-------------|----------------|--|
| 9 GTO • 000 | 000,           | Passe la calculatrice à la ligne de programme précédant immédiatement le point où les nouvelles instructions sont ajoutées. (Dans cet exemple particulier, cette étape aurait pu être évitée parce que la calculatrice était déjà à la ligne de programme voulue). |
| 9 GTO 012   | 001,43,33,012  | Effectue un branchement à la ligne<br>de programme 012, deuxième<br>ligne après la dernière ligne du<br>programme.   |
| 9 GTO • 010 | 010, 30        | Passe la calculatrice à la dernière ligne du programme pour enregistrer l'instruction ¶GTO000 entrée ensuite sur la dernière ligne du programme en cours.  |
| g GTO 000   | 011,43, 33,000 | Met fin au programme en cours avec un <u>9 GTO</u> 000.  |
| RCL 3       | 012, 45 3      | 1  |
| x≥y         | 013, 34        |  |
| g x≤y       | 014, 43 34     | Instructions ajoutées.   |
| g GTO 000   | 015,43,33,000  | J  |

File name: hp 12c pt\_user's guide\_Canada French\_HDPMF123708 Page: 146 of 281 Printed Date: 2005/8/1 Dimension: 14.8 cm x 21 cm

(Dans cet exemple particulier, cette étape aurait pu être évitée parce que la calculatrice était déjà à la ligne de programme voulue).

| Séquence de touches<br>(mode RPN) | Affichage | •            |  |
|-----------------------------------|-----------|--------------|--|
| RCL 0                             | 016,      | <b>4</b> 5 0 | Entre l'instruction suivant immédiatement le point auquel les instructions nouvelles sont ajoutées. (Cette instruction a été remplacée dans la ligne 001 par l'instruction garon (12). |
| g GTO 000                         | 017,43,   | 33,002       | Effectue un branchement de retour<br>à la deuxième ligne (ligne 002)<br>après le point auquel les<br>instructions nouvelles ont été<br>ajoutées.                                       |
| f P/R                             | 12.000,   | 00           | Repasse la calculatrice en mode exécution.   |
| 7500 <u>sto</u> 3                 | 7.500,0   | 0            | Enregistre la valeur de test dans le registre $R_3$ .  |
| 6500R/S                           | 6.500,0   | 0            | Lance le programme pour un revenu inférieur à 7 500 \$.<br>L'affichage présente le revenu entré à l'origine, signalant que l'impôt est égal à zéro.                                    |
| 15000R/S                          | 3.000,0   | 0            | Impôt sur un revenu de 15 000 \$.  |
| R/S                               | 12.000,   | 00           | Revenu net après impôts. Ceci<br>montre que le programme<br>fonctionne toujours pour un revenu<br>supérieur à 7 500 \$ et inférieur à<br>20 000 \$.                                    |
| Séquence de touches<br>(mode ALG) | Affichage | <b>:</b>     |  |
| f P/R                             | 000,      |              | Passe la calculatrice en mode programme.   |
| 9GTO • 000                        | 000,      |              | Passe la calculatrice à la ligne de<br>programme précédant<br>immédiatement le point où les<br>nouvelles instructions sont ajoutées.   |


File name: hp 12c pt\_user's guide\_Canada French\_HDPMF123708 Page: 147 of 281
Printed Date: 2005/8/1 Dimension: 14.8 cm x 21 cm

## 148 Section 10: Édition de programmes

| Séquence de touches<br>(mode ALG) | Affichage     |  |
|-----------------------------------|---------------|--|
| <b>9</b> GTO018                   | 001,43,33,018 | Effectue un branchement à la ligne<br>de programme 018, deuxième<br>ligne après la dernière ligne du<br>programme.   |
| <b>9GTO</b> • 016                 | 016, 36       | Passe la calculatrice à la dernière ligne du programme pour enregistrer l'instruction <code>gcto</code> 000 entrée ensuite sur la dernière ligne du programme en cours.                |
| <b>g</b> GTO 000                  | 017,43,33,000 | Met fin au programme en cours avec un 9 GTO 000.   |
| RCL 3                             | 018, 45 3     | 1  |
| X≷Y                               | 019, 34       |  |
| g x≤y                             | 020, 43 34    | Instructions ajoutées.   |
| g GTO 000                         | 021,43,33,000 | J  |
| STO 9                             | 022, 44 9     | Entre l'instruction suivant immédiatement le point auquel les instructions nouvelles sont ajoutées. (Cette instruction a été remplacée dans la ligne 001 par l'instruction 9 GTO 018). |
| g GTO002                          | 023,43,33,002 | Effectue un branchement de retour à la deuxième ligne (ligne 002) après le point auquel les instructions nouvelles ont été ajoutées.   |
| f P/R                             | 12.000,00     | Repasse la calculatrice en mode exécution.   |
| 7500 <u>sto</u> 3                 | 7.500,00      | Enregistre la valeur de test dans le registre $R_3$ .  |
| 6500 <sub>R/S</sub>               | 6.500,00      | Lance le programme pour un revenu inférieur à 7 500 \$. L'affichage présente le revenu entré à l'origine, signalant que l'impôt est égal à zéro.                                       |
| 15000R/S                          | 3.000,00      | Impôt sur un revenu de 15 000 \$.  |
| R/S                               | 12.000,00     | Revenu net après impôts. Ceci<br>montre que le programme<br>fonctionne toujours pour un revenu<br>supérieur à 7 500 \$ et inférieur à<br>20 000 \$.                                    |

File name: hp 12c pt\_user's guide\_Canada French\_HDPMF123708 Page: 148 of 281
Printed Date: 2005/8/1 Dimension: 14.8 cm x 21 cm

L'illustration ci-dessous présente le programme RPN modifié avec le branchement de l'exécution vers les instructions ajoutées à la fin de la mémoire programme, avant le branchement de retour. Alors que le programme lui-même en mode ALG est différent, l'illustration indique la méthode utilisée.



File name: hp 12c pt\_user's guide\_Canada French\_HDPMF123708 Page: 149 of 281 Printed Date: 2005/8/1 Dimension: 14.8 cm x 21 cm

#### Section 11

## **Programmes multiples**

Vous pouvez enregistrer plusieurs programmes dans la mémoire programme, à condition de les séparer par des instructions arrêtant l'exécution du programme après l'exécution de chacun pour revenir au début de ce programme en cas de nouvelle exécution. Vous pouvez lancer des programmes après le premier enregistré en mémoire programme en passant la calculatrice à la première ligne du programme par GTO d'avant d'appuyer sur R/S.

## Enregistrement d'un autre programme

Pour enregistrer un programme après un autre déjà enregistré dans la mémoire programme :

- Appuyez sur f P/R pour passer la calculatrice en mode programme.
   N'effacez pas la mémoire programme.
- 2. Appuyez sur 9 GTO suivi par les trois chiffres indiquant le numéro de la dernière ligne entrée dans la mémoire programme.
  - Remarque: s'il s'agit du deuxième programme à enregistrer dans la mémoire programme, vous devez vous assurer qu'il existe une instruction GTO 000 qui le sépare du premier programme par l'étape 3. S'il y a déjà deux ou plusieurs programmes dans la mémoire programme, ignorez l'étape 3 pour passer à l'étape 4.
- 3. Appuyez sur 9 GTO 000. Ceci convertit automatiquement un registre de stockage de données en sept lignes supplémentaires de mémoire programme (s'il n'y a pas déjà une instruction GTO 000 restant à la fin de la mémoire programme), et garantit que le programme effectuera un branchement à la ligne 000 après l'exécution du premier programme.
- 4. Entrez le programme dans la mémoire programme. Si vous enregistrez un programme qui avait été écrit au départ pour être enregistré au début de la mémoire programme et qui contient une instruction GTO, n'oubliez pas de modifier le numéro de la ligne indiquée dans l'instruction pour que le programme se branche au numéro de ligne voulu.
  - Remarque: les deux étapes suivantes sont incluses pour arrêter l'exécution du programme après le lancement de celui-ci de façon à revenir au début pour une nouvelle exécution. Si le programme s'arrête par une boucle, vous devez ignorer les étapes 5 et 6 parce que les instructions de ces étapes n'auraient aucune utilité et ne seraient jamais exécutées.
- 5. Appuyez sur R/S. Ceci arrête l'exécution à la fin du programme.

150

File name: hp 12c pt\_user's guide\_Canada French\_HDPMF123708 Page: 150 of 281
Printed Date: 2005/8/1 Dimension: 14.8 cm x 21 cm

6. Appuyez sur <code>g\_GTO</code> suivi par les trois chiffres indiquant le premier numéro de ligne de votre nouveau programme. Ceci transfère l'exécution au début du nouveau programme pour un nouveau lancement.

**Exemple 1 :** en supposant que la mémoire programme contient toujours le dernier programme de la section précédente (constitué de 17 lignes de programme en mode RPN et 23 lignes de programme en mode ALG), enregistrez après ce programme le programme de calcul pour les fournitures de bureau de la Section 8 (page 104). C'est le deuxième programme à enregistrer dans la mémoire programme, nous devons donc nous assurer qu'il existe une instruction GTO000 pour le séparer du premier programme par l'étape 3 de la procédure ci-dessus. De plus, comme ce programme ne se termine pas par une boucle, nous devons aussi effectuer les étapes 5 et 6.

| Séquence de touches | Δffichage |
|---------------------|-----------|
| (mode RPN)          | Amenage   |

| f P/R Passe la calculatrice en mode programme.   g GTO ⋅ 017 017,43,33,002 Passe la calculatrice à la dernière ligne entrée dans la mémoire programme.   g GTO 000 018,43,33,000 Assure que le deuxième programme est séparé du premier par une instruction GTO 000.   ENTER 019,36   2 020,2 2   5 021,5 5   % 022,25 Entre le programme.   - 023,30 5   + 025,40 Arrête l'exécution du programme.   g GTO 019 027,43,33,019 Effectue un branchement au début du programme.   f P/R 12.000,00 Repasse la calculatrice en mode exécution. (L'affichage présenté suppose que les résultats restent de l'exécution du programme de l'exécution du programme de l'exemple précédent).   | (111000 101 11) |                |   |
|--|-----------------|----------------|---|
| ligne entrée dans la mémoire programme.  9 GTO 000  018,43,33,000  Assure que le deuxième programme est séparé du premier par une instruction GTO 000.  ENTER  019, 36  2 020, 2  5 021, 5  022, 25  Entre le programme.  023, 30  5 024, 5  + 025, 40  R/S  026, 31 Arrête l'exécution du programme.  9 GTO 019  027,43,33,019  Effectue un branchement au début du programme.  f P/R  12.000,00  Repasse la calculatrice en mode exécution. (L'affichage présenté suppose que les résultats restent de l'exécution du programme de   | f P/R           |                |   |
| est séparé du premier par une instruction GTO000.  TIMER  019, 36 2 020, 2 5 021, 5 White an expression of the programme of the programme of the programme.  | g GTO • 017     | 017,43, 33,002 | ligne entrée dans la mémoire  |
| 2 020, 2 5 021, 5 022, 25 Entre le programme.  - 023, 30 5 024, 5 + 025, 40  R/S 026, 31 Arrête l'exécution du programme.  9 GTO 019 027, 43, 33, 019 Effectue un branchement au début du programme.  12.000,00 Repasse la calculatrice en mode exécution. (L'affichage présenté suppose que les résultats restent de l'exécution du programme de  | g GTO 000       | 018,43, 33,000 | est séparé du premier par une   |
| 5 021, 5 022, 25 Entre le programme.  - 023, 30 5 024, 5 + 025, 40  R/S 026, 31 Arrête l'exécution du programme.  9 GTO 019 027, 43, 33, 019 Effectue un branchement au début du programme.  f P/R 12.000,00 Repasse la calculatrice en mode exécution. (L'affichage présenté suppose que les résultats restent de l'exécution du programme de   | ENTER           | 019, 36        | 5   |
| Molecular de la colon de la co | 2               | 020,           | 2   |
| Description of the suppose que les résultats restent de l'exécution du programme de  | 5               | 021,           | 5   |
| D23, 30 5 024, 5 + 025, 40  R/S 026, 31 Arrête l'exécution du programme.  9 GTO019 027,43,33,019 Effectue un branchement au début du programme.  f P/R 12.000,00 Repasse la calculatrice en mode exécution. (L'affichage présenté suppose que les résultats restent de l'exécution du programme de   | %               | 022, 25        | Entre le programme.   |
| + 025, 40  R/S 026, 31 Arrête l'exécution du programme.  9 GTO 019 027,43,33,019 Effectue un branchement au début du programme.  f P/R 12.000,00 Repasse la calculatrice en mode exécution. (L'affichage présenté suppose que les résultats restent de l'exécution du programme de   |                 | 023, 30        |   |
| R/S  026, 31 Arrête l'exécution du programme.  9 GTO019  027,43,33,019 Effectue un branchement au début du programme.  f P/R  12.000,00 Repasse la calculatrice en mode exécution. (L'affichage présenté suppose que les résultats restent de l'exécution du programme de  | 5               | 024,           | 5   |
| 9 GTO 019  027,43,33,019  Effectue un branchement au début du programme.  f P/R  12.000,00  Repasse la calculatrice en mode exécution. (L'affichage présenté suppose que les résultats restent de l'exécution du programme de  | +               | 025, 40        |   |
| programme.  f P/R  12.000,00  Repasse la calculatrice en mode exécution. (L'affichage présenté suppose que les résultats restent de l'exécution du programme de  | R/S             | 026, 31        | - Arrête l'exécution du programme.  |
| exécution. (L'affichage présenté<br>suppose que les résultats restent de<br>l'exécution du programme de  | 9 GTO 019       | 027,43, 33,019 |   |
|  | f P/R           | 12.000,00      | exécution. (L'affichage présenté<br>suppose que les résultats restent de<br>l'exécution du programme de |

File name: hp 12c pt\_user's guide\_Canada French\_HDPMF123708 Page: 151 of 281 Printed Date: 2005/8/1 Dimension: 14.8 cm x 21 cm

#### 152 Section 11: Programmes multiples

#### Séquence de touches (mode ALG)

| (mode Ale)  |                |   |
|-------------|----------------|---|
| f P/R       |                | Passe la calculatrice en mode programme.  |
| 9 GTO • 023 | 023,43, 33,002 | Passe la calculatrice à la dernière<br>ligne entrée dans la mémoire<br>programme.   |
| g GTO 000   | 024,43, 33,000 | Assure que le deuxième programme est séparé du premier par une instruction GTO 000.   |
| _           | 025, 30        | 1   |
| 2           | 026, 2         |   |
| 5           | 027, 5         |   |
| %           | 028, 25        | Entre le programme.   |
|             | 029, 40        |   |
| 5           | 030, 5         |   |
| +           | 031, 36        | )   |
| R/S         | 032, 31        | Arrête l'exécution du programme.  |
| g GTO 025   | 033,43, 33,025 | Effectue un branchement au début du programme.  |
| f P/R       | 12.000,00      | Repasse la calculatrice en mode<br>exécution. (L'affichage présenté<br>suppose que les résultats restent de<br>l'exécution du programme de<br>l'exemple précédent). |

**Exemple 2 :** avec les deux programmes des exemples précédents enregistrés dans la mémoire programme (occupant en tout 27 lignes de programme en mode RPN et 33 lignes de programme en mode ALG), enregistrez le programme d'amortissement de la Section 9 (page 124). Il y a déjà deux programmes dans la mémoire programme, nous pouvons donc ignorer l'étape 3 de la procédure ci-dessus. De plus, du fait que le programme d'amortissement se termine par une boucle, nous pouvons ignorer les étapes 5 et 6. Quand le programme d'amortissement était enregistré au début de la mémoire programme, l'instruction GTO à la fin de ce programme effectuait un branchement à l'instruction RCLO de la ligne 002. Puisque, dans le programme RPN, l'instruction RCLO se trouve maintenant à la ligne 029, nous devons indiquer ce numéro de ligne dans l'instruction GTO de la ligne 034.

Dans le programme ALG, puisque l'instruction RCL 0 est maintenant à la ligne 035, nous préciserons que ce numéro de ligne avec l'instruction GTO de la ligne 041.

File name: hp 12c pt\_user's guide\_Canada French\_HDPMF123708 Page: 152 of 281 Printed Date: 2005/8/1 Dimension: 14.8 cm x 21 cm

#### Séquence de touches (mode RPN) Affichage f P/R Passe la calculatrice en mode programme. 027,43,33,019 g GTO • 027 Passe la calculatrice à la dernière ligne entrée dans la mémoire programme. 028, 0 STO 0 44 029, 45 0 RCL 0 f AMORT 030, 42 11 031, g PSE 31 Entre le programme. X≷Y 032, 34 033, g PSE 43 31 034,43,33,029 g GTO 029

## Séquence de touches (mode ALG) Affichage

| f P/R       |        |       |     |  |
|-------------|--------|-------|-----|--|
| 9 GTO • 033 | 033,43 | , 33, | 025 |  |
| STO 0       | 034,   | 44    | 0   |  |
| RCL 0       | 035,   | 45    | 0   |  |
| f AMORT     | 036,   | 42    | 11  |  |
| g PSE       | 037,   | 43    | 31  |  |
| X≷Y         | 038,   |       | 34  |  |
| g PSE       | 039,   | 43    | 31  |  |
| 9 GTO 035   | 040,43 | , 33, | 035 |  |

Passe la calculatrice en mode programme.

Passe la calculatrice à la dernière ligne entrée dans la mémoire programme.

Entre le programme.

File name: hp 12c pt\_user's guide\_Canada French\_HDPMF123708 Page: 153 of 281
Printed Date: 2005/8/1 Dimension: 14.8 cm x 21 cm

## Lancement d'un autre programme

Pour lancer un programme qui ne commence pas à la ligne 001 :

- 1. Appuyez sur f P/R pour passer la calculatrice en mode exécution. Si elle est déjà en mode exécution, ignorez cette étape.
- 2. Appuyez sur g GTO suivi des trois chiffres indiquant le numéro de la première ligne du programme.
- 3. Appuyez sur R/S.

**Exemple :** lancez le programme de fournitures de bureau, enregistré maintenant dans la calculatrice à partir de la ligne 019 en mode RPN et la ligne 025 en mode ALG, pour la machine à écrire tarifée 625 \$.

| Séquence de touches<br>(mode RPN) | Affichage                  |  |
|-----------------------------------|----------------------------|--|
| f P/R                             | 12.000,00                  | Passe la calculatrice en mode programme. |
| <b>g</b> GTO 019                  | 12.000,00                  | Passe la calculatrice en mode programme. |
| 625R/S                            | 473,75                     | Prix net de la machine écrire.           |
|                                   |                            |  |
| Séquence de touches<br>(mode ALG) | Affichage                  |  |
|                                   | <b>Affichage</b> 12.000,00 | Passe la calculatrice en mode programme. |
| (mode ALG)                        | J                          | . 4000 14 041001411100 011 111040        |

File name: hp 12c pt\_user's guide\_Canada French\_HDPMF123708 Page: 154 of 281 Printed Date: 2005/8/1 Dimension: 14.8 cm x 21 cm



File name: hp 12c pt\_user's guide\_Canada French\_HDPMF123708 Page: 155 of 281
Printed Date: 2005/8/1 Dimension: 14.8 cm x 21 cm

#### Section 12

## Immobilier et prêts

## Calcul d'un taux annuel en pourcentage avec frais

La plupart du temps l'attribution d'un prêt hypothécaire entraîne la facturation de frais associés, qui augmentent le taux d'intérêt effectif. Le montant réel reçu par l'emprunteur (PV) est réduit, alors que les paiements périodiques restent les mêmes. À partir de la durée de l'emprunt, du taux d'intérêt, du montant emprunté et de la base de facturation des frais (méthode de calcul), il est possible de calculer le taux annuel global en pourcentage, parfois appelé TAP. Les informations sont entrées comme suit :

- 1. Appuyez sur 9 END et f CLEAR FIN.
- 2. Calculez et entrez le montant des paiements périodiques du prêt.
  - a. Entrez le nombre total de périodes de paiement ; appuyez sur 🗻.
  - b. Entrez le taux d'intérêt périodique (en pourcentage) ; appuyez sur i.
  - c. Entrez le montant du prêt ; appuyez sur PV.\*
  - d. Pour obtenir le montant du paiement périodique, appuyez sur PMT.\*
- 3. Calculez et entrez le montant réel net déboursé.\*

#### Mode RPN:

- Si les frais sont calculés en pourcentage du montant du prêt (points), rappelez le montant (RCL PV); entrez le taux de frais (pourcentage); appuyez sur % - PV.
- Si les frais sont facturés forfaitairement, rappeler le montant du prêt (RCL PV); entrez le montant des frais (forfait); appuyez sur -PV.
- Si les frais sont exprimés en pourcentage du montant du prêt plus un montant forfaitaire, rappelez le montant du prêt (RCLPV); entrez le taux des frais (pourcentage), appuyez sur % ; entrez le montant des frais (forfait); appuyez sur —PV.

156

File name: hp 12c pt\_user's guide\_Canada French\_HDPMF123708 Page: 156 of 281
Printed Date: 2005/8/1 Dimension: 14.8 cm x 21 cm

<sup>\*</sup> Positif pour un montant reçu ; négatif pour un montant payé.

#### Mode ALG:

- Si les frais sont calculés en pourcentage du montant du prêt (points), rappelez le montant (RCLPV); appuyez sur —; entrez le taux de frais (pourcentage); appuyez sur %PV.
- Si les frais sont facturés forfaitairement, rappeler le montant du prêt (RCL\_PV); appuyez sur —. entrez le montant des frais (forfait); appuyez sur PV.
- Si les frais sont exprimés en pourcentage du montant du prêt plus un montant forfaitaire, rappelez le montant du prêt (RCL PV); appuyez sur —. entrez le taux des frais (pourcentage), appuyez sur %—; entrez le montant des frais (forfait); appuyez sur PV.
- 4. Appuyez sur 📋 pour obtenir le taux d'intérêt par période de composition.
- 5. **RPN**: Pour obtenir le taux nominal annuel en pourcentage, entrez le nombre de périodes par an, puis appuyez sur X.
- 5. **ALG**: Pour obtenir le taux nominal annuel en pourcentage, appuyez sur X. Entrez le nombre de périodes par an, puis appuyez sur =.

**Exemple 1 :** un emprunteur se voit facturer 2 pour cent pour l'attribution de son prêt. Si le montant du prêt est de 160 000 \$ sur 30 ans avec un taux d'intérêt de 5,5% par an et paiements mensuels, quel est le taux annuel réel en pourcentage payé par l'emprunteur ? (Un point est égal à 1% du montant de l'emprunt).

| Séquence de<br>touches<br>(mode RPN) | Séquence de<br>touches<br>(mode ALG) | Affichage  |  |
|--------------------------------------|--------------------------------------|------------|--|
| f RPN                                | f ALG                                |            |  |
| 9 END                                | g END                                |            |  |
| f CLEAR FIN                          | f CLEAR FIN                          |            |  |
| 30 g 12x                             | 30 g 12x                             | 360,00     | Mois (dans n)                                    |
| 5,5 9 12÷                            | 5,5 g 12÷                            | 0,46       | % de taux d'intérêt<br>mensuel (dans i).         |
| 160000PV                             | 160000 PV                            | 160.000,00 | Montant du prêt (dans<br>PV).                    |
| PMT                                  | PMT                                  | -908,46    | Montant du paiement<br>(calculé).                |
| RCL PV 2 % -                         | RCL PV - 2%                          | 156.800,00 | Montant réel reçu par<br>l'emprunteur (dans PV). |

File name: hp 12c pt\_user's guide\_Canada French\_HDPMF123708 Page: 157 of 281
Printed Date: 2005/8/1 Dimension: 14.8 cm x 21 cm

## 158 Section 12: Immobilier et prêts

| Séquence de<br>touches<br>(mode RPN) | Séquence de<br>touches<br>(mode ALG) | Affichage |   |
|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------|---|
| i                                    | i                                    | 0,47      | % de taux d'intérêt<br>mensuel (calculé). |
| 12×                                  | X12=                                 | 5,68      | Taux annuel en pourcentage.               |

**Exemple 2 :** avec les informations comprises dans l'exemple 1, calculez le TAP si les frais demandés pour le prêt sont de 750 \$ fixes plutôt qu'un pourcentage.

| Séquence de<br>touches<br>(mode RPN) | Séquence de<br>touches<br>(mode ALG) | Affichage  |   |
|--------------------------------------|--------------------------------------|------------|---|
| f RPN                                | f ALG                                |            |   |
| 9 END                                | g END                                |            |   |
| f CLEAR FIN                          | f CLEAR FIN                          |            |   |
| 30 g 12x                             | 30 g 12x                             | 360,00     | Mois (dans n)                                   |
| 5,5 9 12÷                            | 5,5 9 12÷                            | 0,46       | Taux d'intérêt mensuel en pourcentage (dans i). |
| 160000 PV                            | 160000 PV                            | 160.000,00 | Montant du prêt (dans PV).                      |
| PMT                                  | PMT                                  | -908,46    | Montant du paiement<br>(calculé).               |
| RCL PV 750 - PV                      | RCL PV - 750                         | 156.250,00 | Montant réel du prêt (dans<br>PV).              |
| i                                    | i                                    | 0,46       | Taux d'intérêt mensuel<br>(calculé).            |
| 12×                                  | X12=                                 | 5,54       | Taux annuel en pourcentage.                     |

File name: hp 12c pt\_user's guide\_Canada French\_HDPMF123708 Page: 158 of 281
Printed Date: 2005/8/1 Dimension: 14.8 cm x 21 cm

**Exemple 3 :** en reprenant les informations de l'exemple 1, quel est le TAP si les frais du prêt sont calculés sous forme de 2 points plus 750 \$ ?

| Séquence de<br>touches<br>(mode RPN) | Séquence de<br>touches<br>(mode ALG) | Affichage  |   |
|--------------------------------------|--------------------------------------|------------|---|
| f RPN                                | f ALG                                |            |   |
| 9 END                                | 9 END                                |            |   |
| f CLEAR FIN                          | f CLEAR FIN                          |            |   |
| 30 g 12x                             | 30 g 12x                             | 360,00     | Mois (dans n)                                   |
| 5,5 9 12÷                            | 5,5 9 12÷                            | 0,46       | Taux d'intérêt mensuel en pourcentage (dans i). |
| 160000 PV                            | 160000PV                             | 160.000,00 | Montant du prêt (dans<br>PV).                   |
| PMT                                  | PMT                                  | -908,46    | Montant du paiement<br>(calculé).               |
| RCL PV 2% - 750 - PV                 | RCL PV - 2% - 750 PV                 | 156.050,00 | Montant réel du prêt<br>(dans PV).              |
| i                                    | i                                    | 0,48       | Taux d'intérêt mensuel<br>(calculé).            |
| 12×                                  | X12=                                 | 5,73       | Taux annuel en pourcentage.                     |

## Prix de rachat d'un prêt avec remise ou pénalités

Il est possible d'acheter ou de vendre des prêts à des prix inférieurs (avec remise) ou supérieurs (avec pénalités) au solde du prêt restant au montant de l'achat. À partir du montant du prêt, du paiement périodique, de la date et du montant du paiement libératoire ou du paiement anticipé, ainsi que du taux de rendement désiré, il est possible de calculer le prix du prêt. Il est à noter que le montant du paiement libératoire (le cas échéant) coı̈ncide avec, mais n'inclut pas le dernier paiement périodique.

Les informations sont entrées comme suit :

- 1. Appuyez sur 9 END et f CLEAR FIN.
- 2. Entrez le nombre total de périodes restant jusqu'au paiement libératoire ou au paiement anticipé ; appuyez sur n. (En l'absence de paiement libératoire, entrez le nombre total de paiements et appuyez sur n.)
- 3. Entrez le taux d'intérêt périodique voulu (rendement) et appuyez sur 📋.

File name: hp 12c pt\_user's guide\_Canada French\_HDPMF123708 Page: 159 of 281 Printed Date: 2005/8/1 Dimension: 14.8 cm x 21 cm

#### 160 Section 12: Immobilier et prêts

- 4. Entrez le montant du paiement périodique ; appuyez sur PMT.\*
- 5. Entrez le montant du paiement libératoir et appuyez sur FV.\* (En l'absence de paiement libératoire, passez à l'étape 6.)
- 6. Appuyez sur PV pour obtenir le prix de rachat du prêt.

**Exemple 1 :** un prêteur souhaite inciter l'emprunteur à payer par anticipation un prêt à un taux d'intérêt inférieur. Le taux d'intérêt est de 5%, il reste 72 paiements de 137,17 \$ avec un paiement libératoire à la fin de la sixième année de 2 000 \$. Si le prêteur souhaite faire une remise de 9% sur les paiements à venir, combien l'emprunteur doit-il payer l'échange par anticipation?

| Séquence de<br>touches<br>(mode RPN) | Séquence de<br>touches<br>(mode ALG) | Affichage |   |
|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------|---|
| f RPN                                | fALG                                 |           |   |
| 9 END<br>f CLEAR FIN<br>72 n         | g END<br>f CLEAR FIN<br>72 n         | 72,00     | Mois (dans n).  |
| 9 g 12÷                              | 9 g 12÷                              | 0,75      | Taux de remise (dans i).  |
| 137,17PMT+                           | 137,17 PMT*                          | 137,17    | Paiements mensuels (dans PMT).                                  |
| 2000 FV PV                           | 2000 FV PV                           | -8.777,61 | Montant nécessaire pour<br>payer l'échange par<br>anticipation. |

**Exemple 2 :** un prêt hypothécaire avec taux à 6,5% dont il reste 26 ans à courir avec un solde restant de 249 350 \$ est à vendre. Déterminez le prix de rachat de ce prêt si le rendement voulu est de 12%. (Le montant du paiement n'est pas donné, donc il doit être calculé).

| Séquence de<br>touches<br>(mode RPN) | Séquence de<br>touches<br>(mode ALG) | Affichage |                |
|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------|----------------|
| f RPN                                | f ALG                                |           |                |
| g END<br>f CLEAR FIN<br>26 g 12x     | g END<br>f CLEAR FIN<br>26 g 12x     | 312,00    | Mois (dans n). |

<sup>\*</sup> Positif pour un montant reçu ; négatif pour un montant payé.

File name: hp 12c pt\_user's guide\_Canada French\_HDPMF123708 Page: 160 of 281 Printed Date: 2005/8/1 Dimension: 14.8 cm x 21 cm

<sup>†</sup> Remarquez que les paiements sont positifs parce que ce problème est envisagé du point de vue du prêteur qui reçoit les paiements. Le montant négatif de PV indique le montant prêté.

| Séquence de<br>touches<br>(mode RPN) | Séquence de<br>touches<br>(mode ALG) | Affichage   |   |
|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------|---|
| 6,5 9 12÷                            | 6,5 g 12÷                            | 0,54        | Taux d'intérêt mensuel en<br>pourcentage (dans i).            |
| 249350CHS PV PMT                     | 249350 CHS PV PMT                    | 1.657,97    | Paiement mensuel à recevoir (calculé).                        |
| 12912÷                               | 12 <u>9</u> 12÷                      | 1,00        | Taux d'intérêt mensuel<br>voulu (dans i).                     |
| PV                                   | PV                                   | -158.361,78 | Prix d'achat pour obtenir<br>le rendement voulu<br>(calculé). |

### Rendement d'un prêt racheté avec remise ou pénalités

Le rendement annuel d'un prêt acheté avec remise ou pénalités peut être calculé à partir du montant du prêt d'origine, du taux d'intérêt, du paiement périodique ainsi que du nombre de périodes de paiement par an, du prix payé pour le prêt et du montant du paiement libératoire (le cas échéant).

Les informations sont entrées comme suit :

- 1. Appuyez sur g END et f CLEAR FIN.
- 2. Entrez le nombre total de périodes jusqu'au paiement libératoire et appuyez sur n. (En l'absence de paiement libératoire, entrez le nombre total de périodes et appuyez sur n.)
- 3. Entrez le montant du paiement périodique et appuyez sur PMT.\*
- 4. Entrez le prix d'achat du prêt et appuyez sur PV.\*
- 5. Entrez le montant du paiement libératoire et appuyez sur FV.\* (En l'absence de paiement libératoire, passer à l'étape 6.)
- 6. Appuyez sur 📋 pour obtenir le rendement par période.
- 7. **RPN:** Entrez le nombre de paiements par an et appuyez sur X pour obtenir le taux de rendement nominal annuel.
- 7. **ALG**: Appuyez sur X. Entrez le nombre de paiements par an et appuyez sur = pour obtenir le taux de rendement nominal annuel.

File name: hp 12c pt\_user's guide\_Canada French\_HDPMF123708 Page: 161 of 281 Printed Date: 2005/8/1 Dimension: 14.8 cm x 21 cm

<sup>\*</sup> Positif pour un montant reçu ; négatif pour un montant payé.

## 162 Section 12: Immobilier et prêts

**Exemple 1 :** un investisseur souhaite racheter un prêt de 300 000 \$ souscrit au taux de 6% sur 21 ans. 42 paiements mensuels ont été effectués depuis l'émission du prêt. Quel serait le rendement annuel si le prix d'achat du prêt est de 250 000 \$ ? (PMT n'a pas été donné, il doit donc être calculé).

| Séquence de<br>touches<br>(mode RPN) | Séquence de<br>touches<br>(mode ALG) | Affichage   |   |
|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------|---|
| f RPN                                | f ALG                                |             |   |
| g END<br>f CLEAR FIN<br>21 g 12x     | g END<br>f CLEAR FIN<br>21 g 12x     | 252,00      | Entre le nombre de<br>périodes (dans n).  |
| 6 9 12÷                              | 6 g 12÷                              | 0,50        | Taux d'intérêt mensuel<br>(dans i).   |
| 300000CHS PV                         | 300000CHS[PV]                        | -300.000,00 | Montant du prêt (dans<br>PV; négatif pour<br>signaler un montant<br>payé).        |
| PMT                                  | PMT                                  | 2.096,57    | Paiement reçu (calculé).  |
| RCL n                                | RCL n                                | 252,00      | Rappel du nombre de périodes.   |
| 42-n                                 | -42n                                 | 210,00      | Nombre de périodes<br>restantes après l'achat<br>du prêt (dans n).                |
| 250000CHS PV                         | 250000 CHS PV                        | -250.000,00 | Entrée du prix du prêt<br>(dans PV; négatif pour<br>signaler un montant<br>payé). |
| i                                    | i                                    | 0,60        | Rendement par mois<br>(calculé).  |
| 12X                                  | X12=                                 | 7,20        | Rendement annuel en pourcentage.  |

File name: hp 12c pt\_user's guide\_Canada French\_HDPMF123708 Page: 162 of 281 Printed Date: 2005/8/1 Dimension: 14.8 cm x 21 cm

**Exemple 2:** avec les données comprises dans l'exemple 1, calculez le rendement annuel si le prêt doit être payé en entier à la fin de la cinquième année (à partir de la date d'émission d'origine). (Dans ce cas le montant du paiement ainsi que le paiement libératoire doivent être calculés puisqu'ils ne sont pas donnés).

| Séquence de<br>touches<br>(mode RPN) | Séquence de<br>touches<br>(mode ALG) | Affichage   |  |
|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------|--|
| f RPN                                | f ALG                                |             |  |
| 9 END<br>f CLEAR FIN<br>21 9 12x     | g END<br>f CLEAR FIN<br>21 g 12x     | 252,00      | Entre le nombre de<br>périodes (dans n). |
| 6 9 12÷                              | 6 g 12÷                              | 0,50        | Taux d'intérêt mensuel<br>(dans PV).     |
| 300000 CHS PV                        | 300000 CHS PV                        | -300.000,00 | Montant du prêt (dans<br>PV).            |
| PMT                                  | PMT                                  | 2.096,57    | Paiement (calculé).                      |

Calculez le solde du prêt restant après cinq ans.

| Séquence de<br>touches<br>(mode RPN) | Séquence de<br>touches<br>(mode ALG) | Affichage  |  |
|--------------------------------------|--------------------------------------|------------|--|
| 5 g 12x                              | 5 9 12x                              | 60,00      | Nombre de périodes à amortir.                |
| FV                                   | FV                                   | 258.377,24 | Solde restant du prêt après cinq ans.        |
| RCL n                                | RCL                                  | 60,00      |  |
| 42-n                                 | -42n                                 | 18,00      | Nouvelle durée du prêt.                      |
| 250000CHS[PV]                        | 250000 CHS PV                        | 1,01       | Rendement mensuel en pourcentage. (calculé). |
| 12×                                  | X12=                                 | 12,11      | Rendement annuel en pourcentage.             |

File name: hp 12c pt\_user's guide\_Canada French\_HDPMF123708 Page: 163 of 281
Printed Date: 2005/8/1 Dimension: 14.8 cm x 21 cm

#### Choix entre location et achat

La question de l'achat ou de la location d'une résidence n'est pas toujours facile à trancher, en particulier si la période de location ou de possession est courte. Ce programme effectue une analyse pouvant être utile pour prendre cette décision. Il calcule en fait un rendement ou taux de rentabilité sur l'investissement proposé. Ce rendement peut être comparé à celui qui serait obtenu en louant une résidence pour investir le montant du paiement comptant et la différence de paiement mensuel sur un compte d'épargne ou autre investissement. Ce programme prend en compte les avantages fiscaux accordés au propriétaire sur les taxes foncières et intérêts hypothécaires.

Le programme commence par calculer le montant net reçu à la revente (*NCPR*),\* puis le rendement de l'investissement dans la maison, enfin la valeur du compte d'épargne envisagé à la fin de la période d'investissement. Une comparaison entre le *montant net reçu de la vente* et le solde final du compte épargne permettent, avec la comparaison des taux, de prendre une décision d'achat ou de location.

| loculion.                            |           |    |                                      |              |           |    |    |
|--------------------------------------|-----------|----|--------------------------------------|--------------|-----------|----|----|
| SEQUENCE DE<br>TOUCHES<br>(mode RPN) | AFFICHAGE |    | SEQUENCE DE<br>TOUCHES<br>(mode ALG) | AFFIC        | AFFICHAGE |    |    |
| f CLEAR PRGM                         | 000,      |    |                                      | f CLEAR PRGM | 000,      |    |    |
| FV                                   | 001,      |    | 15                                   | FV           | 001,      |    | 15 |
| FV†                                  | 002,      |    | 15                                   | FV†          | 002,      |    | 15 |
| CHS                                  | 003,      |    | 16                                   | CHS          | 003,      |    | 16 |
| STO • 1                              | 004,44    | 48 | 1                                    | STO • 1      | 004,44    | 48 | 1  |
| RCL n                                | 005,      | 45 | 11                                   | RCL n        | 005,      | 45 | 11 |
| STO 0                                | 006,      | 44 | 0                                    | STO 0        | 006,      | 44 | 0  |
| RCLPV                                | 007,      | 45 | 13                                   | RCL PV       | 007,      | 45 | 13 |
| f CLEAR FIN                          | 008,      | 42 | 34                                   | f CLEAR FIN  | 008,      | 42 | 34 |
| RCL 1                                | 009,      | 45 | 1                                    |              | 009,      |    | 30 |

<sup>\*</sup> Le montant net reçu de la vente (NCPR = prix de vente – commission – solde du prêt hypothécaire), est considéré avant impôts. Le programme suppose que l'acheteur réinvestit dans un bien similaire et n'est pas soumis à la taxe applicable aux gains de capital.

File name: hp 12c pt\_user's guide\_Canada French\_HDPMF123708 Page: 164 of 281 Printed Date: 2005/8/1 Dimension: 14.8 cm x 21 cm

<sup>†</sup> FV est répété deux fois dans le programme pour s'assurer qu'il est calculé et non pas enregistré.

| SEQUENCE DE<br>TOUCHES<br>(mode RPN) | AFFIC  | HAGE         | SEQUENCE DE<br>TOUCHES<br>(mode ALG) | AFFIC  | HAG | E  |
|--------------------------------------|--------|--------------|--------------------------------------|--------|-----|----|
| _                                    | 010,   | 30           | RCL 1                                | 010,   | 45  | 1  |
| PV                                   | 011,   | 13           | PV                                   | 011,   |     | 13 |
| RCL 2                                | 012,   | 45 2         | RCL 2                                | 012,   | 45  | 2  |
| g 12x                                | 013,   | 43 11        | g 12x                                | 013,   | 43  | 11 |
| RCL 3                                | 014,   | 45 3         | RCL 3                                | 014,   | 45  | 3  |
| g 12÷                                | 015,   | 43 12        | 9 12÷                                | 015,   | 43  | 12 |
| PMT                                  | 016,   | 14           | PMT                                  | 016,   |     | 14 |
| 0                                    | 017,   | 0            | 0                                    | 017,   |     | 0  |
| n                                    | 018,   | 11           | n                                    | 018,   |     | 11 |
| RCL 0                                | 019,   | <b>4</b> 5 0 | RCL O                                | 019,   | 45  | 0  |
| 1                                    | 020,   | 1            | X                                    | 020,   |     | 20 |
| 2                                    | 021,   | 2            | 1                                    | 021,   |     | 1  |
| X                                    | 022,   | 20           | 2                                    | 022,   |     | 2  |
| f AMORT                              | 023,   | 42 11        | f AMORT                              | 023,   | 42  | 11 |
| CHS                                  | 024,   | 16           | CHS                                  | 024,   |     | 16 |
| RCL n                                | 025,   | 45 11        | ÷                                    | 025,   |     | 10 |
| ÷                                    | 026,   | 10           | RCL n                                | 026,   | 45  | 11 |
| RCL 4                                | 027,   | 45 4         | +                                    | 027,   |     | 40 |
| +                                    | 028,   | 40           | RCL 4                                | 028,   | 45  | 4  |
| RCL • 0                              | 029,45 | 48 0         | X                                    | 029,   |     | 20 |
| %                                    | 030,   | 25           | RCL • 0                              | 030,45 | 48  | 0  |
| RCL 4                                | 031,   | 45 4         | %                                    | 031,   |     | 25 |
|                                      | 032,   | 30           | =                                    | 032,   |     | 30 |
| RCL 5                                | 033,   | 45 5         | RCL 4                                | 033,   | 45  | 4  |

File name: hp 12c pt\_user's guide\_Canada French\_HDPMF123708
Printed Date: 2005/8/1 Dimens Page: 165 of 281 Dimension: 14.8 cm x 21 cm

166 Section 12: Immobilier et prêts

| SEQUENCE DE<br>TOUCHES<br>(mode RPN) | AFFICHAG  | E  | SEQUENCE DE<br>TOUCHES<br>(mode ALG) | AFFICHAG  | E  |
|--------------------------------------|-----------|----|--------------------------------------|-----------|----|
|                                      | 034,      | 30 |                                      | 034,      | 30 |
| RCL 8                                | 035, 45   | 8  | RCL 5                                | 035, 45   | 5  |
| +                                    | 036,      | 40 | +                                    | 036,      | 40 |
| RCL PMT                              | 037, 45   | 14 | RCL 8                                | 037, 45   | 8  |
| +                                    | 038,      | 40 | +                                    | 038,      | 40 |
| PMT                                  | 039,      | 14 | RCL PMT                              | 039, 45   | 14 |
| RCL • 1                              | 040,45 48 | 1  | PMT                                  | 040,      | 14 |
| RCL 7                                | 041, 45   | 7  | RCL • 1                              | 041,45 48 | 1  |
| %                                    | 042,      | 25 | _                                    | 042,      | 30 |
| _                                    | 043,      | 30 | RCL7                                 | 043, 45   | 7  |
| RCL PV                               | 044, 45   | 13 | %                                    | 044,      | 25 |
|                                      | 045,      | 30 |                                      | 045,      | 30 |
| FV                                   | 046,      | 15 | RCL PV                               | 046, 45   | 13 |
| R/S                                  | 047,      | 31 | FV                                   | 047,      | 15 |
| RCL 1                                | 048, 45   | 1  | R/S                                  | 048,      | 31 |
| RCL 6                                | 049, 45   | 6  | RCL 1                                | 049, 45   | 1  |
| +                                    | 050,      | 40 | CHS                                  | 050,      | 16 |
| CHS                                  | 051,      | 16 |                                      | 051,      | 30 |
| PV                                   | 052,      | 13 | RCL 6                                | 052, 45   | 6  |
| i                                    | 053,      | 12 | PV                                   | 053,      | 13 |
| RCL 9 12÷                            | 054,45,43 | 12 | i                                    | 054,      | 12 |
| R/S                                  | 055,      | 31 | RCL g 12÷                            | 055,45,43 | 12 |
| RCL9                                 | 056, 45   | 9  | R/S                                  | 056,      | 31 |
| g 12÷                                | 057, 43   | 12 | RCL 9                                | 057, 45   | 9  |

File name: hp 12c pt\_user's guide\_Canada French\_HDPMF123708 Page: 166 of 281
Printed Date: 2005/8/1 Dimension: 14.8 cm x 21 cm

| SEQUENCE DE<br>TOUCHES<br>(mode RPN) | AFFICHAGE |    |
|--------------------------------------|-----------|----|
| FV                                   | 058,      | 15 |
| f P/R                                |           |    |
|                                      |           |    |

| SEQUENCE DE<br>TOUCHES<br>(mode ALG) | AFFICHAGE |    | E  |
|--------------------------------------|-----------|----|----|
| g 12÷                                | 058,      | 43 | 12 |
| FV                                   | 059,      |    | 15 |
| f P/R                                |           |    |    |

| REGISTRES                     |                              |                               |  |  |  |
|-------------------------------|------------------------------|-------------------------------|--|--|--|
| n : Période                   | i : Gain.                    | PV : Prix                     | PMT : Utilisé                            |  |  |
| FV : Utilisé                  | R <sub>o</sub> : Période     | R <sub>1</sub> : Comptant     | $R_{_{2}}$ : Durée                       |  |  |
| R <sub>3</sub> : i(Prêt)      | R <sub>4</sub> : Impôts/mois | R <sub>5</sub> : Amélio./mois | $R_{_{6}}$ : Final.                      |  |  |
| R <sub>7</sub> : % Comm.      | R <sub>8</sub> : Loyer       | R <sub>9</sub> : i épargne    | R <sub>.o</sub> : Niveau<br>d'imposition |  |  |
| R <sub>.1</sub> : Val. Marché |                              |                               |  |  |  |

- 1. Entrez le programme.
- 2. Entrez le paiement comptant estimé puis appuyez sur STO 1.
- 3. Entrez la durée du prêt puis appuyez sur STO 2.
- 4. Entrez le taux d'intérêt annuel du prêt puis appuyez sur STO 3.
- 5. Entrez le taux d'imposition mensuel estimé puis appuyez sur STO 4.
- 6. Entrez le montant total estimé pour les réparations, travaux, supplément d'assurance, charges et autres dépenses, puis appuyez sur \$\text{STO}\$5.
- 7. Entrez le coût final puis appuyez sur STO 6.
- 8. Entrez le prix de vente en pourcentage du prix d'achat. Celui-ci doit inclure les commissions de vente, frais de notaire, etc, puis appuyez sur \$T0]7.
- 9. Entrez le montant mensuel du loyer d'un logement de remplacement et appuyez sur STO 8.
- 10.ntrez le taux d'intérêt annuel du compte épargne ou autre investissement en pourcentage, puis appuyez sur STO 9.

File name: hp 12c pt\_user's guide\_Canada French\_HDPMF123708 Page: 167 of 281
Printed Date: 2005/8/1 Dimension: 14.8 cm x 21 cm

#### 168 Section 12: Immobilier et prêts

- 11.Entrez le taux marginal d'imposition en associant éventuellement les impôts d'état et fédéral\* en pourcentage, puis appuyez sur \$T0 0.
- 12. Appuyez sur 9 END et f CLEARFIN puis entrez le nombre d'années correspondant à l'investissement ; appuyez sur n.
- 13.Entrez le taux de valorisation annuel attendu en pourcentage puis appuyez sur i.
- 14. Entrez le prix de la maison envisagée et appuyez sur PV.
- 15. Appuyez sur R/S pour calculer le résultat net de la vente de la maison. (Une valeur négative indique une perte).
- 16.Appuyez sur R/S pour calculer le rendement de votre investissement dans cette maison.+
- 17. Appuyez sur R/S pour calculer la valeur du compte épargne ou autre investissement.
- 18.Comparez la valeur du compte d'épargne fictif au résultat net de la vente de la maison. Prenez en compte le signe et la valeur du rendement pour prendre votre décision.
- 19. Pour modifier les données et recommencer les calculs, enregistrez les valeurs modifiées dans les registres appropriés et passez à l'étape 12.

**Exemple :** vous êtes nommé pour 4 ans dans une ville éloignée et devez choisir entre la location ou l'achat d'une maison. Une étude rapide du marché immobilier local indique que vous pouvez acheter une maison acceptable pour 270 000 \$ avec un dépot de 7 000 \$ sur un prêt sur 30 ans au taux de 6%. Les frais finaux seraient d'environ 3 700 \$. Les frais de vente incluent une commission de vente de 6% et divers autres frais totalisant 2% du prix de vente. La valorisation de l'immobilier dans la région est d'environ 5% par an. Les taxes foncières seraient d'environ 300 \$ par mois, et l'entretien est estimé à environ 165 \$ supplémentaires par mois.

Une alternative serait de louer une habitation comparable pour 900 \$ par mois en investissant la différence entre le prix d'achat et la location au taux de 3%. Votre taux d'imposition personnel (marginal) sur le revenu est de 25% pour le taux fédéral et de 5% pour le taux régional. Quelle est l'option la plus intéressante financièrement?

File name: hp 12c pt\_user's guide\_Canada French\_HDPMF123708 Page: 168 of 281
Printed Date: 2005/8/1 Dimension: 14.8 cm x 21 cm

\_

<sup>\*</sup> L'utilisateur doit entrer le taux d'imposition marginal total sur le revenu – régional plus fédéral – pour obtenir des calculs reflétant exactement les avantages fiscaux correspondant à la propriété de son domicile. La complexité des réglementations fiscales et des situations particulières de chacun font que ce programme ne doit servir que de guide pour l'évaluation d'un investissement de ce type. Pour des informations plus précises et détaillées, consultez un conseiller fiscal ou expert comptable compétent.

<sup>†</sup> Si la calculatrice affiche un résultat négatif ou **Error 5** lors du calcul du rendement, votre investissement se traduit par une perte. Le montant d'intérêts acquis par l'autre investissement n'est pas pris en compte dans ce calcul.

| Séquence de<br>touches<br>(mode RPN) | Séquence de<br>touches<br>(mode ALG) | Affichage  |   |
|--------------------------------------|--------------------------------------|------------|---|
| f RPN                                | fALG                                 |            |   |
| 9 END                                | g END                                |            |   |
| f CLEAR REG                          | f CLEAR REG                          | 0,00       |   |
| 7000STO 1                            | 7000STO 1                            | 7.000,00   | Paiement comptant.                            |
| 30STO2                               | 30STO 2                              | 30,00      | Durée du prêt.                                |
| 6ST03                                | 6STO3                                | 6,00       | Taux d'intérêt.                               |
| 300[STO]4                            | 300STO4                              | 300,00     | Taxes foncières.                              |
| 165STO5                              | 165STO5                              | 165,00     | Dépenses mensuelles.                          |
| 3700ST06                             | 3700ST06                             | 3.700,00   | Coûts finaux.                                 |
| 8 <u>sto</u> 7                       | 8ST07                                | 8,00       | Coûts de revente (en pourcentage).            |
| 900ST08                              | 900 <u>sto</u> 8                     | 900,00     | Loyer.  |
| 3 <u>sto</u> 9                       | 3 <u>STO</u> 9                       | 3,00       | Taux d'intérêt du compte<br>épargne.          |
| 30STO • 0                            | 30STO • 0                            | 30,00      | Tranche d'imposition.                         |
| f CLEAR FIN                          | f CLEAR FIN                          | 30,00      | Efface les registres financiers.              |
| 4n                                   | 4n                                   | 4,00       | Années d'investissement.                      |
| 5 i                                  | 5 i                                  | 5,00       | Taux de valorisation annuelle.                |
| 270000 PV                            | 270000 PV                            | 270.000,00 | Prix de la maison.                            |
| R/S                                  | R/S                                  | 53.095,65  | Résultat net de la revente<br>NCPR (calculé). |
| R/S                                  | R/S                                  | 8,57       | Rendement.                                    |
| R/S                                  | R/S                                  | 46.048,61  | Solde du compte<br>épargne.                   |

En achetant une maison, vous gagnez 7 047,04 \$ (53 095,65 – 46 048,61) par rapport à un investissement à 3% d'intérêt.

File name: hp 12c pt\_user's guide\_Canada French\_HDPMF123708 Page: 169 of 281
Printed Date: 2005/8/1 Dimension: 14.8 cm x 21 cm

## Report de mensualités

Parfois dans certaines transactions les paiements ne commencent pas au point de départ, ils sont reportés. La technique de calcul de *NPV* peut être utilisée en prenant une valeur zéro pour le premier flux financier. Consultez les pages 72 à 77


**Exemple 1 :** vous venez d'hériter de 20 000 \$ et souhaitez en mettre une partie de côté pour payer les études universitaires de votre fille. Vous estimez que lorsqu'elle entrera à l'université, dans 9 ans, il lui faudra environ 7 000 \$ au début de chaque année pendant les 4 ans de ses études à l'universités. Vous souhaitez trouver un investissement rapportant 6% par an. Combien devez-vous déposer sur ce compte aujourd'hui pour être en mesure de payer les études de votre fille ?

| Séquence de<br>touches<br>(mode RPN)         | Séquence de<br>touches<br>(mode ALG)         | Affichage        |                                      |
|--|--|------------------|--------------------------------------|
| f RPN  | f ALG  |                  |                                      |
| f CLEAR REG                                  | f CLEAR REG                                  | 0,00             | Initialisation.                      |
| OgCFo  | OgCFo  | 0,00             | Premier flux financier.              |
| O g CF <sub>j</sub><br>8 g N <sub>j</sub>    | O g CF <sub>j</sub><br>8 g N <sub>j</sub>    | 0,00<br>8,00     | Deuxième à neuvième flux financiers. |
| 7000 g CF <sub>i</sub><br>4 g N <sub>i</sub> | 7000 g CF <sub>j</sub><br>4 g N <sub>j</sub> | 7.000,00<br>4,00 | Dixième à treizième flux financiers. |
| 6 i  | 6 i  | 6,00             | Taux d'intérêt.                      |
| f NPV  | f NPV  | 15.218,35        | NPV.                                 |

Les bails permettent assez souvent une modification contractuelle des paiements périodiques. Par exemple un bail sur 2 ans prévoit des paiements mensuels (au début de chaque mois) de 500 \$ pendant les 6 premiers mois, 600 \$ pour les 12 mois suivants, et 750 \$ pendant les 6 derniers mois. Cette situation illustre un bail à loyer progressif. Un bail à loyer dégressif est comparable, mais dans ce cas les paiements diminuent au cours du bail. Les remboursements du bail sont effectués au début de la période.

Dans l'exemple cité, les flux de remboursement du bail pendant les mois 7 à 27 sont des "mensualités différées" car elles commencent dans l'avenir. Le schéma de flux financiers du point de vue de l'investisseur se présente comme suit :

File name: hp 12c pt\_user's guide\_Canada French\_HDPMF123708 Page: 170 of 281 Printed Date: 2005/8/1 Dimension: 14.8 cm x 21 cm



Pour trouver la valeur actuelle des flux financiers pour un rendement voulu, il est possible d'utiliser la technique de calcul de *NPV*. (Consultez les pages 72 à 77).

**Exemple 2:** un bail sur 2 ans prévoit des paiements mensuels (au début de chaque mois) de 500 \$ pendant les 6 premiers mois, 600 \$ pour les 12 mois suivants, et 750 \$ pendant les 6 derniers mois. Pour gagner 13,5% par an sur ces flux financiers, combien devez-vous investir (quelle est la valeur actuelle du bail)?

| Séquence de<br>touches<br>(mode RPN) | Séquence de<br>touches<br>(mode ALG)         | Affichage       |  |
|--------------------------------------|--|-----------------|--|
| f RPN                                | f ALG  |                 |  |
| f CLEAR REG                          | f CLEAR REG                                  | 0,00            | Initialisation.  |
| 500 g CFo                            | 500 g CFo                                    | 500,00          | Premier flux financier.                                |
| 9 CF;<br>5 9 N;                      | 9 CFi<br>5 9 Ni                              | 500,00<br>5,00  | Deuxième à sixième flux financiers.                    |
| 600 g CFi<br>12 g Ni                 | 600 g CF <sub>j</sub><br>12 g N <sub>j</sub> | 600,00<br>12,00 | Douze flux financiers suivants.                        |
| 750 g (CF)<br>6 g (N)                | 750 g CFi<br>6 g Ni                          | 750,00<br>6,00  | Six derniers flux financiers.                          |
| 13,5 g 12÷                           | 13,5 g 12÷                                   | 1,13            | Taux d'intérêt mensuel.                                |
| f NPV                                | f NPV  | 12.831,75       | Montant à investir pour obtenir un rendement de 13,5%. |

File name: hp 12c pt\_user's guide\_Canada French\_HDPMF123708 Page: 171 of 281 Printed Date: 2005/8/1 Dimension: 14.8 cm x 21 cm

### Section 13

# Analyse d'investissement

### Amortissement en année incomplète

Pour les calculs fiscaux comme pour les analyses financières, il peut être intéressant de calculer un amortissement basé sur une année calendaire ou un exercice fiscal. Quand la date d'acquisition d'un actif ne coïncide pas avec le début d'une année – c'est plutôt la règle que l'exception – Les montants d'amortissement de la première et de la dernière année sont calculés comme fraction de l'amortissement d'une année complète.

#### Amortissement linéaire

Le programme suivant pour la hp 12c platinum calcule l'amortissement linéaire pour l'année voulue et pour toute acquisition dans cette année.

| SEQUENCE DE<br>TOUCHES<br>(mode RPN) | AFF  | ICHAG | E  | SEQUENCE DE<br>TOUCHES<br>(mode ALG) | AFFI | CHAG | E  |
|--------------------------------------|------|-------|----|--------------------------------------|------|------|----|
| f P/R                                |      |       |    | f P/R                                |      |      |    |
| f CLEAR PRGM                         | 000, |       |    | f CLEAR PRGM                         | 000, |      |    |
| 1                                    | 001, |       | 1  | ÷                                    | 001, |      | 10 |
| 2                                    | 002, |       | 2  | 1                                    | 002, |      | 1  |
| ÷                                    | 003, |       | 10 | 2                                    | 003, |      | 2  |
| STO 1                                | 004, | 44    | 1  | =                                    | 004, |      | 36 |
| x≥y                                  | 005, |       | 34 | STO 1                                | 005, | 44   | 1  |
| STO 2                                | 006, | 44    | 2  | X ≷ Ŋ                                | 006, |      | 34 |
| 1                                    | 007, |       | 1  | STO 2                                | 007, | 44   | 2  |
| _                                    | 008, |       | 30 | -                                    | 008, |      | 30 |
| STO 0                                | 009, | 44    | 0  | 1                                    | 009, |      | 1  |
| 1                                    | 010, |       | 1  | =                                    | 010, |      | 36 |

File name: hp 12c pt\_user's guide\_Canada French\_HDPMF123708 Page: 172 of 281 Printed Date: 2005/8/1 Dimension: 14.8 cm x 21 cm

| SEQUENCE DE<br>TOUCHES<br>(mode RPN) | AFFICHAGE |       | SEQUENCE DE<br>TOUCHES<br>(mode ALG) | AFFIC            | CHAG   | E    |     |
|--------------------------------------|-----------|-------|--------------------------------------|------------------|--------|------|-----|
| fSL                                  | 011, 4    | 42    | 23                                   | STO 0            | 011,   | 44   | 0   |
| RCL 1                                | 012, 4    | 45    | 1                                    | 1                | 012,   |      | 1   |
| X                                    | 013,      |       | 20                                   | fSL              | 013,   | 42   | 23  |
| STO 3                                | 014, 4    | 44    | 3                                    | X                | 014,   |      | 20  |
| RCL PV                               | 015, 4    | 45    | 13                                   | RCL 1            | 015,   | 45   | 1   |
| X≶À                                  | 016,      |       | 34                                   | =                | 016,   |      | 36  |
| _                                    | 017,      |       | 30                                   | STO 3            | 017,   | 44   | 3   |
| PV                                   | 018,      |       | 13                                   | RCL PV           | 018,   | 45   | 13  |
| RCL n                                | 019, 4    | 45    | 11                                   | _                | 019,   |      | 30  |
| RCL 1                                | 020, 4    | 45    | 1                                    | X≶À              | 020,   |      | 34  |
| _                                    | 021,      |       | 30                                   | PV               | 021,   |      | 13  |
| n                                    | 022,      |       | 11                                   | RCL n            | 022,   | 45   | 11  |
| RCL 0                                | 023, 4    | 45    | 0                                    | -                | 023,   |      | 30  |
| g [x=0]                              | 024, 4    | 43    | 35                                   | RCL 1            | 024,   | 45   | 1   |
| 9 сто 035                            | 025,43,3  | 33, ( | 035                                  | n                | 025,   |      | 11  |
| RCL 2                                | 026, 4    | 45    | 2                                    | RCL 0            | 026,   | 45   | 0   |
| g PSE                                | 027, 4    | 43    | 31                                   | g [x=0]          | 027,   | 43   | 35  |
| RCL 0                                | 028, 4    | 45    | 0                                    | <b>9 GTO</b> 038 | 028,43 | ,33, | 038 |
| fSL                                  | 029, 4    | 42    | 23                                   | RCL 2            | 029,   | 45   | 2   |
| R/S                                  | 030,      |       | 31                                   | g PSE            | 030,   | 43   | 31  |
| 1                                    | 031,      |       | 1                                    | RCL 0            | 031,   | 45   | 0   |
| STO+0                                | 032,44 4  | 40    | 0                                    | fSL              | 032,   | 42   | 23  |

File name: hp 12c pt\_user's guide\_Canada French\_HDPMF123708
Printed Date: 2005/8/1 Dimens Page: 173 of 281 Dimension: 14.8 cm x 21 cm

## 174 Section 13: Analyse d'investissement

| SEQUENCE DE<br>TOUCHES<br>(mode RPN) | AFFICHAG   | E   | SEQUENCE DE<br>TOUCHES<br>(mode ALG) | AFFICHAGE      |
|--------------------------------------|------------|-----|--------------------------------------|----------------|
| STO +2                               | 033,44 40  | 2   | R/S                                  | 033, 31        |
| 9 вто 026                            | 034,43,33, | 026 | 1                                    | 034, 1         |
| RCL 2                                | 035, 45    | 2   | STO +0                               | 035,44 40 0    |
| g PSE                                | 036, 43    | 31  | STO + 2                              | 036,44 40 2    |
| RCL PV                               | 037, 45    | 13  | g GTO 029                            | 037,43,33, 029 |
| RCL FV                               | 038, 45    | 15  | RCL 2                                | 038, 45 2      |
| _                                    | 039,       | 30  | g PSE                                | 039, 43 31     |
| RCL 3                                | 040, 45    | 3   | RCL PV                               | 040, 45 13     |
| g GTO 030                            | 041,43,33, | 030 |                                      | 041, 30        |
| f P/R                                |            |     | RCLFV                                | 042, 45 15     |
|                                      |            |     | =                                    | 043, 36        |
|                                      |            |     | RCL 3                                | 044, 45 3      |
|                                      |            |     | 9 GTO 033                            | 045,43,33, 033 |
|                                      |            |     | f P/R                                |                |

| REGISTRES                                      |   |                          |                           |  |  |  |  |
|--|---|--------------------------|---------------------------|--|--|--|--|
| n : Durée                                      | i : Non utilisé                               | PV : Amort.              | PMT : Non utilisé         |  |  |  |  |
| FV : Résiduel                                  | R <sub>o</sub> : Utilisé                      | R <sub>1</sub> : Mois/12 | R <sub>2</sub> : Compteur |  |  |  |  |
| R <sub>3</sub> : Amort. 1 <sup>ère</sup> année | R <sub>4</sub> –R <sub>.4</sub> : Non utilisé |                          |                           |  |  |  |  |

- 1. Entrez le programme.
- 2. Appuyez sur f CLEAR FIN.
- 3. Entrez la valeur comptable puis appuyez sur PV.
- 4. Entrez la valeur résiduelle puis appuyez sur FV.

File name: hp 12c pt\_user's guide\_Canada French\_HDPMF123708 Page: 174 of 281 Printed Date: 2005/8/1 Dimension: 14.8 cm x 21 cm

Entrez la durée d'amortissement en années (nombre entier) et appuyez sur

 n


#### Mode RPN:

- 6. Entrez l'année voulue et appuyez sur ENTER.
- 7. Entrez le nombre de mois de la première année et appuyez sur R/S.\*
  L'affichage présente le montant d'amortissement pour l'année voulue. Si nécessaire, appuyez sur XEY pour consulter les valeurs amortissables restantes et appuyez sur RCL PV RCL 3+XEY RCL FV pour connaître l'amortissement total depuis la première année jusqu'à l'année en cours.

#### Mode ALG:

- 6. Entrez l'année voulue et appuyez sur = .
- 7. Entrez le nombre de mois de la première année et appuyez sur R/S.\*
  L'affichage présente le montant d'amortissement pour l'année voulue. Si nécessaire, appuyez sur XZY pour consulter les valeurs amortissables restantes et appuyez sur RCL|PV|+|RCL|3-|XZY|-|RCL|FV|=| pour connaître l'amortissement total depuis la première année jusqu'à l'année en cours.
- 8. Appuyez sur R/S pour connaître le montant d'amortissement et la valeur amortissable restante pour l'année suivante. Répétez cette étape pour les années suivantes.
- 9. Pour un nouveau calcul, appuyez sur 9 GTO 000 et revenez à l'étape 2.

  Remarque: si le nombre de mois de la première année calendaire est inférieur à 12, le montant d'amortissement de la première année est inférieur à l'amortissement d'une année complète. Le nombre total d'années sur lesquelles porte la dépréciation est alors égal à la durée de vie +1. Par exemple, une perceuse a une durée de vie de 3 ans, elle est achetée 3 mois avant de la fin de l'année. Le schéma ci-dessous montre que l'amortissement s'étale sur 4 années calendaires.



<sup>\*</sup> L'affichage fait une pause pour présenter le numéro de l'année avant d'afficher le montant de l'amortissement correspondant à cette année.

File name: hp 12c pt\_user's guide\_Canada French\_HDPMF123708 Page: 175 of 281
Printed Date: 2005/8/1 Dimension: 14.8 cm x 21 cm

### 176 Section 13: Analyse d'investissement

**Exemple 1 :** une propriété vient d'être achetée pour 150 000 \$. Le prix d'achat est réparti comme suit : 25 000 \$ pour le terrain et 125 000 \$ pour les aménagements (bâtiment). La durée de vie utile restante pour le bâtiment est considérée égale à 25 ans. Il n'y a pas de valeur résiduelle prévue à la fin de la durée de vie utile du bâtiment. Donc la valeur amortissable comme la valeur comptable sont égales à 125 000 \$.

L'immeuble a été acheté 4 mois avant la fin de l'année. Par un calcul d'amortissement linéaire, trouvez le montant de l'amortissement et la valeur amortissable restante pour les 1ère, 2e, 25e et 26e années. Quelle est la dépréciation totale après 3 ans ?

| Séquence de<br>touches<br>(mode RPN)            | Séquence de<br>touches<br>(mode ALG) | Affichage                      |  |
|---|--------------------------------------|--------------------------------|--|
| f RPN   | fALG                                 |                                |  |
| fCLEARFIN                                       | f CLEAR FIN                          |                                | Valeur résiduelle = 0<br>donc FV = 0; remettez à<br>0 avec CLEAR FIN.  |
| 125000PV  | 125000PV                             | 125.000,00                     | Valeur comptable.  |
| 25 n  | 25 n                                 | 25,00                          | Durée de vie.  |
| 1 ENTER   | 1=                                   | 1,00                           | Année voulue.  |
| 4R/S  | 4[R/S] [X \rightarrow Y]             | 1,00<br>1.666,67<br>123.333,33 | Première année :<br>amortissement,<br>valeur amortissable<br>restante. |
| R/S [X≷Y]                                       | R/S [Xèy]                            | 2,00<br>5.000,00<br>118.333,33 | Deuxième année :<br>amortissement,<br>valeur amortissable<br>restante. |
| R/S   | R/S                                  | 3,00<br>5.000,00               | Troisième année : amortissement.                                       |
| X&Y RCL PV RCL 3<br>  +   X&Y  -  <br>  GTO 000 | X \ Y   RCL   PV   +                 | 11.666,67                      | Amortissement total<br>jusqu'à la troisième<br>année.                  |
| f CLEAR FIN                                     | f CLEAR FIN                          | 11.666,67                      |  |
| 125000PV  | 125000PV                             | 125.000,00                     | Valeur comptable.  |
| 25 n  | 25 n                                 | 25,00                          | Durée de vie.  |
| 25 ENTER  | 25=                                  | 25,00                          | Année voulue.  |

File name: hp 12c pt\_user's guide\_Canada French\_HDPMF123708 Page: 176 of 281 Printed Date: 2005/8/1 Dimension: 14.8 cm x 21 cm

| Séquence de<br>touches<br>(mode RPN) | Séquence de<br>touches<br>(mode ALG) | Affichage                     |   |
|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|---|
| 4[R/S]<br>[x≥y]                      | 4\(\mathbb{R}\/\mathbb{S}\)          | 25,00<br>5.000,00<br>3.333,33 | Vingt-cinquième année :<br>amortissement,<br>valeur amortissable<br>restante. |
| R/S xey                              | R/S<br> X≷Y                          | 26,00<br>3.333,33<br>0,00     | Vingt-sixième année :<br>amortissement,<br>valeur amortissable<br>restante.   |

**Exemple 2 :** une voiture usagée est achetée neuve pour 6 730 \$ 4 mois 0,5 avant la fin de l'année. Si la durée de vie attendue du véhicule est de 5 ans, quel est le montant de l'amortissement correspondant à la première année ?

| Séquence de<br>touches<br>(mode RPN) | Séquence de<br>touches<br>(mode ALG) | Affichage      |                                 |
|--------------------------------------|--------------------------------------|----------------|---------------------------------|
| f RPN                                | f ALG                                |                |                                 |
| gGTO000<br>fCLEARFIN                 | g GTO 000<br>f CLEAR FIN             |                |                                 |
| 6730PV                               | 6730PV                               | 6.730,00       | Valeur comptable.               |
| 5 n                                  | 5 n                                  | 5,00           | Durée de vie.                   |
| 1 ENTER                              | 1=                                   | 1,00           |                                 |
| 4,5R/S                               | 4,5R/S                               | 1,00<br>504,75 | Première année : amortissement. |

File name: hp 12c pt\_user's guide\_Canada French\_HDPMF123708 Page: 177 of 281 Printed Date: 2005/8/1 Dimension: 14.8 cm x 21 cm

## 178 Section 13: Analyse d'investissement

## Amortissement dégressif

Le programme hp 12c platinum ci-dessous calcule l'amortissement dégressif pour l'année voulue et une date d'acquisition quelconque dans l'année.

| SEQUENCE DE<br>TOUCHES<br>(mode RPN) | AFFICHAGE |    | SEQUENCE DE<br>TOUCHES<br>(mode ALG) | AFFI         | CHAG | E  |    |
|--------------------------------------|-----------|----|--------------------------------------|--------------|------|----|----|
| f P/R                                |           |    |                                      | f P/R        |      |    |    |
| f CLEAR PRGM                         | 000,      |    |                                      | f CLEAR PRGM | 000, |    |    |
| 1                                    | 001,      |    | 1                                    | ÷            | 001, |    | 10 |
| 2                                    | 002,      |    | 2                                    | 1            | 002, |    | 1  |
| ÷                                    | 003,      |    | 10                                   | 2            | 003, |    | 2  |
| STO 1                                | 004,      | 44 | 1                                    | =            | 004, |    | 36 |
| X≷Y                                  | 005,      |    | 34                                   | STO 1        | 005, | 44 | 1  |
| STO 2                                | 006,      | 44 | 2                                    | X≷Y          | 006, |    | 34 |
| 1                                    | 007,      |    | 1                                    | STO 2        | 007, | 44 | 2  |
| _                                    | 008,      |    | 30                                   | _            | 008, |    | 30 |
| STO 0                                | 009,      | 44 | 0                                    | 1            | 009, |    | 1  |
| 1                                    | 010,      |    | 1                                    | =            | 010, |    | 36 |
| f DB                                 | 011,      | 42 | 25                                   | STO 0        | 011, | 44 | 0  |
| RCL 1                                | 012,      | 45 | 1                                    | 1            | 012, |    | 1  |
| X                                    | 013,      |    | 20                                   | f DB         | 013, | 42 | 25 |
| STO 3                                | 014,      | 44 | 3                                    | X            | 014, |    | 20 |
| RCL PV                               | 015,      | 45 | 13                                   | RCL 1        | 015, | 45 | 1  |
| X≷Y                                  | 016,      |    | 34                                   | =            | 016, |    | 36 |
|                                      | 017,      |    | 30                                   | STO3         | 017, | 44 | 3  |
| PV                                   | 018,      |    | 13                                   | RCL PV       | 018, | 45 | 13 |

File name: hp 12c pt\_user's guide\_Canada French\_HDPMF123708 Page: 178 of 281 Printed Date: 2005/8/1 Dimension: 14.8 cm x 21 cm

| SEQUENCE DE<br>TOUCHES<br>(mode RPN) | AFFICHAG   | Ε   | SEQUENCE DE<br>TOUCHES<br>(mode ALG) | AFFICHAGE      |
|--------------------------------------|------------|-----|--------------------------------------|----------------|
| RCL 0                                | 019, 45    | 0   |                                      | 019, 30        |
| g x=0                                | 020, 43    | 35  | X≷Y                                  | 020, 34        |
| 9 GTO 031                            | 021,43,33, | 031 | PV                                   | 021, 13        |
| RCL 2                                | 022, 45    | 2   | RCL 0                                | 022, 45 0      |
| g PSE                                | 023, 43    | 31  | g x=0                                | 023, 43 35     |
| RCL O                                | 024, 45    | 0   | 9 GTO 034                            | 024,43,33, 034 |
| f DB                                 | 025, 42    | 25  | RCL 2                                | 025, 45 2      |
| R/S                                  | 026,       | 31  | g PSE                                | 026, 43 31     |
| 1                                    | 027,       | 1   | RCL 0                                | 027, 45 0      |
| STO +0                               | 028,44 40  | 0   | f DB                                 | 028, 42 25     |
| STO +2                               | 029,44 40  | 2   | R/S                                  | 029, 31        |
| 9 GTO 022                            | 030,43,33, | 022 | 1                                    | 030, 1         |
| RCL 2                                | 031, 45    | 2   | STO+0                                | 031,44 40 0    |
| g PSE                                | 032, 43    | 31  | STO+2                                | 032,44 40 2    |
| RCL PV                               | 033, 45    | 13  | 9 GTO 025                            | 033,43,33, 025 |
| RCL FV                               | 034, 45    | 15  | RCL 2                                | 034, 45 2      |
|                                      | 035,       | 30  | 9 PSE                                | 035, 43 31     |
| RCL 3                                | 036, 45    | 3   | RCL PV                               | 036, 45 13     |
| 9 GTO 026                            | 037,43,33, | 026 |                                      | 037, 30        |
| f P/R                                |            |     | RCLFV                                | 038, 45 15     |
|                                      |            |     | =                                    | 039, 36        |
|                                      |            |     | RCL 3                                | 040, 45 3      |

File name: hp 12c pt\_user's guide\_Canada French\_HDPMF123708 Page: 179 of 281
Printed Date: 2005/8/1 Dimension: 14.8 cm x 21 cm

### 180 Section 13: Analyse d'investissement

| SEQUENCE DE<br>TOUCHES<br>(mode RPN) | AFFICHAGE | SEQUENCE DE<br>TOUCHES<br>(mode ALG) | AFFICHAGE      |
|--------------------------------------|-----------|--------------------------------------|----------------|
|                                      |           | g GTO 029                            | 041,43,33, 029 |
|                                      |           | f P/R                                |                |

| REGISTRES   |   |                          |                           |  |
|---|---|--------------------------|---------------------------|--|
| n : Durée   | i : Facteur                                   | PV : Amort.              | PMT : Non utilisé         |  |
| FV : Résiduel                                     | R <sub>o</sub> : Utilisé                      | R <sub>1</sub> : Mois/12 | R <sub>2</sub> : Compteur |  |
| R <sub>3</sub> : Amort. 1 <sup>ère</sup><br>année | R <sub>4</sub> –R <sub>.4</sub> : Non utilisé |                          |                           |  |

- 1. Entrez le programme.
- 2. Appuyez sur f CLEAR FIN.
- 3. Entrez la valeur comptable puis appuyez sur PV.
- 4. Entrez la valeur résiduelle puis appuyez sur FV.
- 5. Entrez le facteur d'amortissement dégressif en pourcentage et appuyez sur
- 6. Entrez la durée d'amortissement en années (entières) et appuyez sur 🔳.

#### Mode RPN:

- 7. Entrez l'année voulue et appuyez sur ENTER.
- 8. Entrez le nombre de mois pour la première année\* et appuyez sur R/S.†
  L'affichage présente le montant d'amortissement pour l'année voulue.
  Appuyez sur XEY pour consulter la valeur amortissable restante. Si nécessaire, appuyez sur RCL PV RCL 3 + XEY RCL FV pour connaître le montant total d'amortissement de l'année en cours.

File name: hp 12c pt\_user's guide\_Canada French\_HDPMF123708 Page: 180 of 281 Printed Date: 2005/8/1 Dimension: 14.8 cm x 21 cm

<sup>\*</sup> Consultez la note sur l'amortissement linéaire, page 172.

<sup>†</sup> L'affichage fait une pause pour présenter le numéro de l'année avant d'afficher le montant de l'amortissement correspondant à cette année.

#### Mode ALG:

- 7. Entrez l'année voulue et appuyez sur =.
- 8. Entrez le nombre de mois pour la première année\* et appuyez sur R/S.† L'affichage présente le montant d'amortissement pour l'année voulue.

  Appuyez sur X2Y pour consulter la valeur amortissable restante. Si nécessaire, appuyez sur RCL PV + RCL 3 X2Y RCL FV = pour connaître le montant total d'amortissement de l'année en cours.
- 9. Appuyez sur R/S pour connaître le montant de l'amortissement, puis si nécessaire sur XEY pour connaître la valeur amortissable restante pour l'année suivante. Répétez cette étape pour les années suivantes.
- 10. Pour un nouveau calcul appuyez sur 9GTO000 et revenez à l'étape 2.

**Exemple :** une machine à souder par faisceau d'électrons coûtant 50 000 \$ est achetée 4 mois avant la fin de l'exercice comptable. Quel est l'amortissement pour la première année comptable complète (année 2) si la durée de vie amortissable de la machine est de 6 ans, sa valeur résiduelle 8 000 \$, et son amortissement calculé selon la méthode dégressive ? Le facteur d'amortissement dégressif est de 150%.

| Séquence de<br>touches<br>(mode RPN) | Séquence de<br>touches<br>(mode ALG) | Affichage         |                                    |
|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|------------------------------------|
| f RPN                                | f ALG                                |                   |                                    |
| f CLEAR FIN                          | f CLEAR FIN                          |                   |                                    |
| 50000 PV                             | 50000 PV                             | 50.000,00         | Valeur comptable.                  |
| 8000FV                               | 8000FV                               | 8.000,00          | Valeur résiduelle.                 |
| 150 i                                | 150 i                                | 150,00            | Facteur d'amortissement dégressif. |
| 6 <b>n</b>                           | 6 n                                  | 6,00              | Durée de vie.                      |
| 2 ENTER                              | 2=                                   | 2,00              | Année voulue.                      |
| 4R/S                                 | 4R/S                                 | 2,00<br>11.458,33 | Deuxième année : amortissement.    |

File name: hp 12c pt\_user's guide\_Canada French\_HDPMF123708 Page: 181 of 281
Printed Date: 2005/8/1 Dimension: 14.8 cm x 21 cm

# Amortissement proportionnel à ordre numérique inversé des années (Sum-of-the-Years-Digits)

Le programme hp 12c platinum ci-dessous calcule l'amortissement selon la méthode proportionnelle à ordre numérique inversé des années pour l'année voulue et une date d'acquisition quelconque dans l'année.

| SEQUENCE DE<br>TOUCHES<br>(mode RPN) | AFFICHAGE |    | SEQUENCE DE<br>TOUCHES<br>(mode ALG) | AFFICHAGE    |      | E  |    |
|--------------------------------------|-----------|----|--------------------------------------|--------------|------|----|----|
| f P/R                                |           |    |                                      | f P/R        |      |    |    |
| f CLEAR PRGM                         | 000,      |    |                                      | f CLEAR PRGM | 000, |    |    |
| 1                                    | 001,      |    | 1                                    | ÷            | 001, |    | 10 |
| 2                                    | 002,      |    | 2                                    | 1            | 002, |    | 1  |
| ÷                                    | 003,      |    | 10                                   | 2            | 003, |    | 2  |
| STO 1                                | 004,      | 44 | 1                                    | =            | 004, |    | 36 |
| X≥Y                                  | 005,      |    | 34                                   | STO 1        | 005, | 44 | 1  |
| STO 2                                | 006,      | 44 | 2                                    | X≷Y          | 006, |    | 34 |
| 1                                    | 007,      |    | 1                                    | STO 2        | 007, | 44 | 2  |
| -                                    | 008,      |    | 30                                   | -            | 008, |    | 30 |
| STO 0                                | 009,      | 44 | 0                                    | 1            | 009, |    | 1  |
| 1                                    | 010,      |    | 1                                    | =            | 010, |    | 36 |
| f SOYD                               | 011,      | 42 | 24                                   | STO 0        | 011, | 44 | 0  |
| RCL 1                                | 012,      | 45 | 1                                    | 1            | 012, |    | 1  |
| X                                    | 013,      |    | 20                                   | f SOYD       | 013, | 42 | 24 |
| STO 3                                | 014,      | 44 | 3                                    | X            | 014, |    | 20 |
| RCL PV                               | 015,      | 45 | 13                                   | RCL 1        | 015, | 45 | 1  |
| X≷Y                                  | 016,      |    | 34                                   | =            | 016, |    | 36 |
|                                      | 017,      |    | 30                                   | STO3         | 017, | 44 | 3  |

File name: hp 12c pt\_user's guide\_Canada French\_HDPMF123708 Page: 182 of 281
Printed Date: 2005/8/1 Dimension: 14.8 cm x 21 cm

| SEQUENCE DE<br>TOUCHES<br>(mode RPN) | AFFICHAG   | E   | SEQUENCE DE<br>TOUCHES<br>(mode ALG) | AFFICHAGE      |
|--------------------------------------|------------|-----|--------------------------------------|----------------|
| PV                                   | 018,       | 13  | RCL PV                               | 018, 45 13     |
| RCL n                                | 019, 45    | 11  | _                                    | 019, 30        |
| RCL 1                                | 020, 45    | 1   | X ≷ Y                                | 020, 34        |
|                                      | 021,       | 30  | PV                                   | 021, 13        |
| n                                    | 022,       | 11  | RCL n                                | 022, 45 11     |
| RCL O                                | 023, 45    | 0   | _                                    | 023, 30        |
| g x=0                                | 024, 43    | 35  | RCL 1                                | 024, 45 1      |
| <b>9 </b> GTO 035                    | 025,43,33, | 035 | n                                    | 025, 11        |
| RCL 2                                | 026, 45    | 2   | RCL O                                | 026, 45 0      |
| g PSE                                | 027, 43    | 31  | g x=0                                | 027, 43 35     |
| RCL 0                                | 028, 45    | 0   | g GTO 038                            | 028,43,33, 038 |
| f SOYD                               | 029, 42    | 24  | RCL 2                                | 029, 45 2      |
| R/S                                  | 030,       | 31  | g PSE                                | 030, 43 31     |
| 1                                    | 031,       | 1   | RCL 0                                | 031, 45 0      |
| STO +0                               | 032,44 40  | 0   | f SOYD                               | 032, 42 24     |
| STO +2                               | 033,44 40  | 2   | R/S                                  | 033, 31        |
| 9 БТО 026                            | 034,43,33, | 026 | 1                                    | 034, 1         |
| RCL 2                                | 035, 45    | 2   | STO +0                               | 035,44 40 0    |
| g PSE                                | 036, 43    | 31  | STO +2                               | 036,44 40 2    |
| RCL PV                               | 037, 45    | 13  | g GTO 029                            | 037,43,33, 029 |
| RCL FV                               | 038, 45    | 15  | RCL 2                                | 038, 45 2      |
| _                                    | 039,       | 30  | g PSE                                | 039, 43 31     |

File name: hp 12c pt\_user's guide\_Canada French\_HDPMF123708
Printed Date: 2005/8/1 Dimens Page: 183 of 281 Dimension: 14.8 cm x 21 cm

# 184 Section 13: Analyse d'investissement

| SEQUENCE DE<br>TOUCHES<br>(mode RPN) | AFFICHAGE      | SEQUENCE DE<br>TOUCHES<br>(mode ALG) | AFFICHAGE      |
|--------------------------------------|----------------|--------------------------------------|----------------|
| RCL 3                                | 040, 45 3      | RCL PV                               | 040, 45 13     |
| 9 GTO 030                            | 041,43,33, 030 |                                      | 041, 30        |
| f P/R                                |                | RCL FV                               | 042, 45 15     |
|                                      |                | =                                    | 043, 36        |
|                                      |                | RCL 3                                | 044, 45 3      |
|                                      |                | 9 вто 033                            | 045,43,33, 033 |
|                                      |                | f P/R                                |                |

| REGISTRES   |   |                          |                           |  |  |  |
|---|---|--------------------------|---------------------------|--|--|--|
| n : Durée   | i : Non utilisé                               | PV : Amort.              | PMT : Non utilisé         |  |  |  |
| FV : Résiduel                                     | R <sub>o</sub> : Utilisé                      | R <sub>1</sub> : Mois/12 | R <sub>2</sub> : Compteur |  |  |  |
| R <sub>3</sub> : Amort. 1 <sup>ère</sup><br>année | R <sub>4</sub> –R <sub>.4</sub> : Non utilisé |                          |                           |  |  |  |

- 1. Entrez le programme.
- 2. Appuyez sur f CLEAR FIN.
- 3. Entrez la valeur comptable puis appuyez sur PV.
- 4. Entrez la valeur résiduelle puis appuyez sur FV.

File name: hp 12c pt\_user's guide\_Canada French\_HDPMF123708 Page: 184 of 281 Printed Date: 2005/8/1 Dimension: 14.8 cm x 21 cm

#### Mode RPN:

- 6. Entrez l'année voulue et appuyez sur ENTER.
- 7. Entrez le nombre de mois pour la première année\* et appuyez sur R/S.†
  L'affichage présente le montant d'amortissement pour l'année voulue. Si
  nécessaire, appuyez sur XEY pour consulter la valeur amortissable restante,
  puis appuyez sur RCL PV RCL 3 + XEY RCL FV pour connaître la
  dépréciation totale jusqu'à l'année en cours.

#### Mode ALG:

- 6. Entrez l'année voulue et appuyez sur =.
- 7. Entrez le nombre de mois pour la première année\* et appuyez sur R/S.†
  L'affichage présente le montant d'amortissement pour l'année voulue. Si
  nécessaire, appuyez sur XEY pour consulter la valeur amortissable restante,
  puis appuyez sur RCL PV + RCL3 XEY RCL FV = pour connaître la
  dépréciation totale jusqu'à l'année en cours.
- 8. Appuyez sur R/S pour connaître le montant de l'amortissement, puis si nécessaire sur X pour connaître la valeur amortissable restante pour l'année suivante. Répétez cette étape pour les années suivantes.
- 9. Pour un nouveau calcul appuyez sur 9 GTO 000 et revenez à l'étape 2.

**Exemple :** une caméra professionnelle est achetée 12 000 \$. Si elle est entretenue correctement, la durée de vie attendue est de 25 ans avec une valeur résiduelle de 500 \$. Quel le montant d'amortissement et la valeur amortissable restante par la méthode proportionnelle à ordre numérique inversé des années pour la 4ème et la 5ème années ? La première année d'amortissement est de 11 mois.

| Séquence de<br>touches<br>(mode RPN) | Séquence de<br>touches<br>(mode ALG) | Affichage |                    |
|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------|--------------------|
| f RPN                                | fALG                                 |           |                    |
| f CLEAR FIN                          | f CLEAR FIN                          |           |                    |
| 12000 PV                             | 12000 PV                             | 12.000,00 | Valeur comptable.  |
| 500FV                                | 500FV                                | 500,00    | Valeur résiduelle. |
| 25 n                                 | 25 n                                 | 25,00     | Durée de vie.      |

<sup>\*</sup> Consultez la note sur l'amortissement linéaire, page 172.

File name: hp 12c pt\_user's guide\_Canada French\_HDPMF123708 Page: 185 of 281
Printed Date: 2005/8/1 Dimension: 14.8 cm x 21 cm

<sup>†</sup> L'affichage fait une pause pour présenter le numéro de l'année avant d'afficher le montant de l'amortissement correspondant à cette année.

186 Section 13: Analyse d'investissement

| Séquence de<br>touches<br>(mode RPN) | Séquence de<br>touches<br>(mode ALG) | Affichage                  |   |
|--------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|---|
| 4 ENTER                              | 4=                                   | 4,00                       | Année voulue.   |
| 11R/S XEY                            | 11 R/S  [XèY]                        | 4,00<br>781,41<br>8.238,71 | Quatrième année :<br>amortissement,<br>valeur amortissable<br>restante. |
| R/S X ¥ Y                            | R/S x y                              | 5,00<br>746,02<br>7.492,69 | Cinquième année :<br>amortissement,<br>valeur amortissable<br>restante. |

# Amortissement en années complètes et incomplètes et changement de méthode

Pour le calcul des amortissements dégressifs, il est souvent avantageux du point de vue fiscal de passer d'une méthode dégressive à une méthode linéaire à un moment. Ce programme pour hp 12c platinum calcule le point optimal de changement de méthode et passe automatiquement à la méthode d'amortissement linéaire au moment approprié. Le point de changement de méthode est à la fin de l'année pour laquelle l'amortissement selon la méthode dégressive dépasse ou égale pour la dernière fois le montant de l'amortissement linéaire. L'amortissement linéaire est déterminé par division de la valeur amortissable restante par la durée de vie restante.

À partir de l'année voulue et du nombre de mois de la première année, ce programme calcule l'amortissement de l'année voulue, la valeur amortissable restante et l'amortissement total jusqu'à l'année en cours.

| SEQUENCE DE<br>TOUCHES<br>(mode RPN) | AFFI | CHAGE |   | SEQUENCE DE<br>TOUCHES<br>(mode ALG) | AFFIC | HAGE |
|--------------------------------------|------|-------|---|--------------------------------------|-------|------|
| f P/R                                |      |       |   | f P/R                                |       |      |
| f CLEAR PRGM                         | 000, |       |   | f CLEAR PRGM                         | 000,  |      |
| 1                                    | 001, | 1     | L | ÷                                    | 001,  | 10   |
| 2                                    | 002, | 2     | 2 | 1                                    | 002,  | 1    |
| ÷                                    | 003, | 10    | ) | 2                                    | 003,  | 2    |
| STO 6                                | 004, | 44 (  | 5 | =                                    | 004,  | 36   |

File name: hp 12c pt\_user's guide\_Canada French\_HDPMF123708 Page: 186 of 281 Printed Date: 2005/8/1 Dimension: 14.8 cm x 21 cm

| SEQUENCE DE<br>TOUCHES<br>(mode RPN) | AFFIC  | CHAGE | •  | SEQUENCE DE<br>TOUCHES<br>(mode ALG) | AFFIC  | НАС | įΕ |
|--------------------------------------|--------|-------|----|--------------------------------------|--------|-----|----|
| RCL n                                | 005,   | 45    | 11 | STO 6                                | 005,   | 44  | 6  |
| X≶Ŋ                                  | 006,   |       | 34 | RCL n                                | 006,   | 45  | 11 |
| _                                    | 007,   |       | 30 | _                                    | 007,   |     | 30 |
| STO 4                                | 008,   | 44    | 4  | X≷Y                                  | 008,   |     | 34 |
| R↓                                   | 009,   |       | 33 | =                                    | 009,   |     | 36 |
| STO 0                                | 010,   | 44    | 0  | STO 4                                | 010,   | 44  | 4  |
| 1                                    | 011,   |       | 1  | R↓                                   | 011,   |     | 33 |
| STO - O                              | 012,44 | 30    | 0  | R↓                                   | 012,   |     | 33 |
| STO 2                                | 013,   | 44    | 2  | STO 0                                | 013,   | 44  | 0  |
| STO 3                                | 014,   | 44    | 3  | 1                                    | 014,   |     | 1  |
| f DB                                 | 015,   | 42    | 25 | STO-0                                | 015,44 | 30  | 0  |
| RCL 6                                | 016,   | 45    | 6  | STO 2                                | 016,   | 44  | 2  |
| X                                    | 017,   |       | 20 | STO3                                 | 017,   | 44  | 3  |
| STO 1                                | 018,   | 44    | 1  | f DB                                 | 018,   | 42  | 25 |
| RCL PV                               | 019,   | 45    | 13 | X                                    | 019,   |     | 20 |
| X≶Y                                  | 020,   |       | 34 | RCL 6                                | 020,   | 45  | 6  |
| _                                    | 021,   |       | 30 | =                                    | 021,   |     | 36 |
| PV                                   | 022,   |       | 13 | STO 1                                | 022,   | 44  | 1  |
| ENTER                                | 023,   |       | 36 | RCL PV                               | 023,   | 45  | 13 |
| g LSTx                               | 024,   | 43    | 40 | _                                    | 024,   |     | 30 |
| X≶Y                                  | 025,   |       | 34 | X≶Y                                  | 025,   |     | 34 |
| RCLFV                                | 026,   | 45    | 15 | PV                                   | 026,   |     | 13 |

File name: hp 12c pt\_user's guide\_Canada French\_HDPMF123708
Printed Date: 2005/8/1 Dimens Page: 187 of 281 Dimension: 14.8 cm x 21 cm

188 Section 13: Analyse d'investissement

| SEQUENCE DE<br>TOUCHES<br>(mode RPN) | AFFICHAC   | )E  | SEQUENCE DE<br>TOUCHES<br>(mode ALG) | AFFICHAG   | ξE  |
|--------------------------------------|------------|-----|--------------------------------------|------------|-----|
| =                                    | 027,       | 30  | RCL 1                                | 027, 45    | 1   |
| X≷Y                                  | 028,       | 34  | RCL PV                               | 028, 45    | 13  |
| RCL 0                                | 029, 45    | 0   | _                                    | 029,       | 30  |
| 1                                    | 030,       | 1   | RCL FV                               | 030, 45    | 15  |
| g x≼y                                | 031, 43    | 34  | =                                    | 031,       | 36  |
| <b>g</b> GTO 039                     | 032,43,33, | 039 | X≶Y                                  | 032,       | 34  |
| R↓                                   | 033,       | 33  | RCL 0                                | 033, 45    | 0   |
| R↓                                   | 034,       | 33  | 1                                    | 034,       | 1   |
| 1                                    | 035,       | 1   | g x≼y                                | 035, 43    | 34  |
| g PSE                                | 036, 43    | 31  | g GTO 043                            | 036,43,33, | 043 |
| R↓                                   | 037,       | 33  | R↓                                   | 037,       | 33  |
| R/S                                  | 038,       | 31  | R↓                                   | 038,       | 33  |
| 1                                    | 039,       | 1   | 1                                    | 039,       | 1   |
| STO +2                               | 040,44 40  | 2   | g PSE                                | 040, 43    | 31  |
| STO - O                              | 041,44 30  | 0   | R↓                                   | 041,       | 33  |
| f DB                                 | 042, 42    | 25  | R/S                                  | 042,       | 31  |
| STO+1                                | 043,44 40  | 1   | 1                                    | 043,       | 1   |
| STO5                                 | 044, 44    | 5   | STO + 2                              | 044,44 40  | 2   |
| RCL PV                               | 045, 45    | 13  | STO - 0                              | 045,44 30  | 0   |
| RCL FV                               | 046, 45    | 15  | f DB                                 | 046, 42    | 25  |
| _                                    | 047,       | 30  | STO +1                               | 047,44 40  | 1   |

File name: hp 12c pt\_user's guide\_Canada French\_HDPMF123708 Page: 188 of 281
Printed Date: 2005/8/1 Dimension: 14.8 cm x 21 cm

| SEQUENCE DE<br>TOUCHES<br>(mode RPN) | AFFICHAG   | )E  | SEQUENCE DE<br>TOUCHES<br>(mode ALG) | AFFICHAGE      |
|--------------------------------------|------------|-----|--------------------------------------|----------------|
| RCL 4                                | 048, 45    | 4   | STO5                                 | 048, 44 5      |
| ÷                                    | 049,       | 10  | RCL PV                               | 049, 45 13     |
| g x≤y                                | 050, 43    | 34  | _                                    | 050, 30        |
| 9 вто 053                            | 051,43,33, | 053 | RCL FV                               | 051, 45 15     |
| 9 вто 065                            | 052,43,33, | 065 | ÷                                    | 052, 10        |
| R↓                                   | 053,       | 33  | RCL 4                                | 053, 45 4      |
| 0                                    | 054,       | 0   | =                                    | 054, 36        |
| RCL 0                                | 055, 45    | 0   | g x≼y                                | 055, 43 34     |
| g x≤y                                | 056, 43    | 34  | 9 вто 058                            | 056,43,33, 058 |
| 9 сто 086                            | 057,43,33, | 086 | 9 вто 070                            | 057,43,33, 070 |
| RCL PV                               | 058, 45    | 13  | R↓                                   | 058, 33        |
| RCL 5                                | 059, 45    | 5   | 0                                    | 059, 0         |
| _                                    | 060,       | 30  | RCL 0                                | 060, 45 0      |
| PV                                   | 061,       | 13  | g x≼y                                | 061, 43 34     |
| 1                                    | 062,       | 1   | 9 GTO 091                            | 062,43,33, 091 |
| STO -4                               | 063,44 30  | 4   | RCL PV                               | 063, 45 13     |
| 9GTO040                              | 064,43,33, | 040 | _                                    | 064, 30        |
| RCL 4                                | 065, 45    | 4   | RCL 5                                | 065, 45 5      |
| n                                    | 066,       | 11  | PV                                   | 066, 13        |
| 0                                    | 067,       | 0   | 1                                    | 067, 1         |
| STO 6                                | 068, 44    | 6   | STO -4                               | 068,44 30 4    |
| 1                                    | 069,       | 1   | 9 GTO 044                            | 069,43,33, 044 |

File name: hp 12c pt\_user's guide\_Canada French\_HDPMF123708
Printed Date: 2005/8/1 Dimens Page: 189 of 281 Dimension: 14.8 cm x 21 cm

190 Section 13: Analyse d'investissement

| SEQUENCE DE<br>TOUCHES<br>(mode RPN) | AFFICHAG   | )E  | SEQUENCE DE<br>TOUCHES<br>(mode ALG) | AFFICH   | IAGE   |
|--------------------------------------|------------|-----|--------------------------------------|----------|--------|
| STO -2                               | 070,44 30  | 2   | RCL 4                                | 070, 4   | 5 4    |
| STO +0                               | 071,44 40  | 0   | n                                    | 071,     | 11     |
| RCL 5                                | 072, 45    | 5   | 0                                    | 072,     | 0      |
| STO - 1                              | 073,44 30  | 1   | STO 6                                | 073, 4   | 4 6    |
| RCL 3                                | 074, 45    | 3   | 1                                    | 074,     | 1      |
| f SL                                 | 075, 42    | 23  | STO -2                               | 075,44 3 | 0 2    |
| STO + 1                              | 076,44 40  | 1   | STO +0                               | 076,44 4 | 0 0    |
| 1                                    | 077,       | 1   | RCL 5                                | 077, 4   | 5 5    |
| STO - O                              | 078,44 30  | 0   | STO - 1                              | 078,44 3 | 0 1    |
| STO + 2                              | 079,44 40  | 2   | RCL 3                                | 079, 4   | 5 3    |
| STO +3                               | 080,44 40  | 3   | fSL                                  | 080, 4   | 2 23   |
| R↓                                   | 081,       | 33  | STO + 1                              | 081,44 4 | 0 1    |
| RCL 0                                | 082, 45    | 0   | 1                                    | 082,     | 1      |
| 1                                    | 083,       | 1   | STO - 0                              | 083,44 3 | 0 0    |
| g x≤y                                | 084, 43    | 34  | STO +2                               | 084,44 4 | 0 2    |
| 9 вто 074                            | 085,43,33, | 074 | STO +3                               | 085,44 4 | 0 3    |
| R↓                                   | 086,       | 33  | R↓                                   | 086,     | 33     |
| R↓                                   | 087,       | 33  | RCL 0                                | 087, 4   | 5 0    |
| RCL 2                                | 088, 45    | 2   | 1                                    | 088,     | 1      |
| g PSE                                | 089, 43    | 31  | g x≤y                                | 089, 4   | 3 34   |
| R↓                                   | 090,       | 33  | g GTO 079                            | 090,43,3 | 3, 079 |
| R/S                                  | 091,       | 31  | R↓                                   | 091,     | 33     |

File name: hp 12c pt\_user's guide\_Canada French\_HDPMF123708 Page: 190 of 281
Printed Date: 2005/8/1 Dimension: 14.8 cm x 21 cm

| SEQUENCE DE<br>TOUCHES<br>(mode RPN) | AFFICHAGE |       | SEQUENCE DE<br>TOUCHES<br>(mode ALG) | AFFICHAG   | E   |
|--------------------------------------|-----------|-------|--------------------------------------|------------|-----|
| RCL 6                                | 092, 45   | 6     | R↓                                   | 092,       | 33  |
| g x=0                                | 093, 43   | 35    | RCL 2                                | 093, 45    | 2   |
| 9 GTO 074                            | 094,43,33 | , 074 | g PSE                                | 094, 43    | 31  |
| 9 вто 058                            | 095,43,33 | , 058 | R↓                                   | 095,       | 33  |
| f P/R                                |           |       | R/S                                  | 096,       | 31  |
|                                      |           |       | RCL 6                                | 097, 45    | 6   |
|                                      |           |       | g x=0                                | 098, 43    | 35  |
|                                      |           |       | <b>д GTO</b> 079                     | 099,43,33, | 079 |
|                                      |           |       | <b>9 G</b> TO 063                    | 100,43,33, | 063 |
|                                      |           |       | f P/R                                |            |     |

| REGISTRES                |                          |                          |                           |  |  |  |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|--|--|--|
| n : Durée                | i : Facteur              | PV : Amort.              | PMT : Non utilisé         |  |  |  |
| FV : Résiduel            | R <sub>o</sub> : Utilisé | R <sub>1</sub> : Amort.  | R <sub>2</sub> : Compteur |  |  |  |
| R <sub>3</sub> : Utilisé | R₄ : Utilisé             | R <sub>5</sub> : Utilisé | R <sub>6</sub> : Utilisé  |  |  |  |

- 1. Entrez le programme.
- 2. Appuyez sur fCLEARREG.
- 3. Entrez la valeur comptable puis appuyez sur  $\boxed{\text{PV}}$ .
- 4. Entrez la valeur résiduelle puis appuyez sur FV.
- 5. Entrez la durée d'amortissement en années (nombre entier) et appuyez sur  $\boxed{\mathsf{n}}$  .
- 6. Entrez le facteur d'amortissement dégressif en pourcentage et appuyez sur
- 7. **RPN:** Entrez l'année voulue et appuyez sur ENTER.
- 7. **ALG :** Entrez l'année voulue et appuyez sur = .

File name: hp 12c pt\_user's guide\_Canada French\_HDPMF123708 Page: 191 of 281 Printed Date: 2005/8/1 Dimension: 14.8 cm x 21 cm

### 192 Section 13: Analyse d'investissement

- 8. Entrez le nombre de mois de la première année\* et appuyez sur R/S † pour calculer le montant d'amortissement de l'année voulue.
- Si nécessaire, appuyez sur XZY pour connaître la valeur amortissable restante.
- 10.Si nécessaire, appuyez sur RCL1 pour connaître l'amortissement pour l'année en cours.
- 11. Continuez d'appuyer sur R/S)\* pour consulter le montant d'amortissement des années suivantes. Les étapes 9 et 10 peuvent être répétées pour chaque année
- 12. Pour un nouveau calcul appuyez sur 9 GTO 000 et revenez à l'étape 2.

**Exemple :** un instrument électronique est acheté pour 11 000 \$ 6 mois avant la fin de l'exercice fiscal. La durée de vie de l'instrument est 8 ans et sa valeur résiduelle attendue de 500 \$. Avec un facteur d'amortissement dégressif de 200%, générez un tableau d'amortissement pour toute la durée de vie de l'instrument. Quelle est la valeur amortissable restante après la première année ? Quelle est l'amortissement total après la 7e année ?

| Séquence de<br>touches<br>(mode RPN) | Séquence de<br>touches<br>(mode ALG) | Affichage        |   |
|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------|---|
| f RPN                                | f ALG                                |                  |   |
| f CLEAR REG                          | f CLEAR REG                          | 0,00             |   |
| 11000 PV                             | 11000PV                              | 11.000,00        | Valeur comptable.                           |
| 500 FV                               | 500FV                                | 500,00           | Valeur résiduelle.                          |
| 8 n                                  | 8 n                                  | 8,00             | Durée de vie.                               |
| 200 i                                | 200 i                                | 200,00           | Facteur d'amortissement<br>dégressif.       |
| 1 ENTER                              | 1=                                   | 1,00             | Amortissement voulu pour la première année. |
| 6R/S                                 | 6R/S                                 | 1,00<br>1.375,00 | Première année :<br>amortissement, valeur   |
| X≶À                                  | X≶À                                  | 9.125,00         | amortissable restante.                      |
| R/S                                  | R/S                                  | 2,00<br>2.406,25 | Deuxième année :<br>amortissement.          |
|                                      |                                      | 2.400,25         |   |

<sup>\*</sup> Consultez la note sur l'amortissement linéaire, page 172.

File name: hp 12c pt\_user's guide\_Canada French\_HDPMF123708 Page: 192 of 281 Printed Date: 2005/8/1 Dimension: 14.8 cm x 21 cm

<sup>†</sup> L'affichage fait une pause pour présenter le numéro de l'année avant d'afficher le montant de l'amortissement correspondant à cette année.

| Séquence de<br>touches<br>(mode RPN) | Séquence de<br>touches<br>(mode ALG) | Affichage        |  |
|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------|--|
| R/S                                  | R/S                                  | 3,00<br>1.804,69 | Troisième année : amortissement.                     |
| R/S                                  | R/S                                  | 4,00<br>1.353,51 | Quatrième année : amortissement.                     |
| R/S                                  | R/S                                  | 5,00<br>1.015,14 | Cinquième année : amortissement.                     |
| R/S                                  | R/S                                  | 6,00<br>761,35   | Sixième année :<br>amortissement.*                   |
| R/S                                  | R/S                                  | 7,00<br>713,62   | Septième année :<br>amortissement.                   |
| RCL 1                                | RCL 1                                | 9.429,56         | Amortissement total<br>jusqu'à la septième<br>année. |
| R/S                                  | R/S                                  | 8,00<br>713,63   | Huitième année :<br>amortissement                    |
| R/S                                  | R/S                                  | 9,00<br>356,81   | Neuvième année : amortissement.                      |

File name: hp 12c pt\_user's guide\_Canada French\_HDPMF123708
Printed Date: 2005/8/1 Dimens Page: 193 of 281 Dimension: 14.8 cm x 21 cm

<sup>\*</sup> L'observation montre que le changement de méthode est sur l'année 6. Les années 7, 8 et 9 utilisent un amortissement linéaire.

# Amortissement exceptionnel

Lors d'un amortissement accéléré, la différence entre l'amortissement total comptabilisé sur une période donnée et l'amortissement total calculé par la méthode linéaire est appelée amortissement exceptionnel. Pour obtenir la valeur d'amortissement exceptionnel :

#### Mode RPN:

- 1. Calculez l'amortissement total et appuyez sur ENTER.
- 2. Entrez le montant amortissable (coût moins valeur résiduelle) et appuyez sur MIER. Entrez la durée de vie utile de l'immobilisation en années et appuyez sur ÷. Entrez le nombre d'années de la période de prévision de production et appuyez sur X pour obtenir le montant d'amortissement comptabilisé selon la méthode linéaire.
- 3. Appuyez sur pour obtenir l'amortissement exceptionnel.

#### Mode ALG:

- 1. Calculez l'amortissement total et appuyez sur 

  g (...
- Entrez le montant amortissable (coût moins valeur résiduelle) et appuyez sur

   Entrez la durée de vie utile de l'immobilisation en années et appuyez sur
   Entrez le nombre d'années de la période de prévision de production et appuyez sur g pour obtenir le montant d'amortissement comptabilisé selon la méthode linéaire.
- 3. Appuyez sur = pour obtenir l'amortissement exceptionnel.

**Exemple :** quel est l'amortissement exceptionnel dans l'exemple précédent sur les 7 années calendaires ? (La première année est incomplète, il y a donc 6,5 années d'amortissement dans les 7 premières années calendaires).

| Séquence de<br>touches<br>(mode RPN) | Séquence de<br>touches<br>(mode ALG) | Affichage |  |
|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------|--|
| 9429,56 ENTER                        | 9429,56-9(                           | 9.429,56  | Amortissement total<br>jusqu'à la septième<br>année. |
| 10500 ENTER                          | 10500÷                               | 10.500,00 | Montant amortissable.                                |
| 8÷                                   | 8×                                   | 1.312,50  | Amortissement linéaire annuel.                       |
| 6,5×                                 | 6,5 9 1                              | 8.531,25  | Amortissement linéaire total.                        |
| _                                    | =                                    | 898,31    | Amortissement exceptionnel.                          |

File name: hp 12c pt\_user's guide\_Canada French\_HDPMF123708 Page: 194 of 281 Printed Date: 2005/8/1 Dimension: 14.8 cm x 21 cm

#### Taux de rentabilité interne modifié

Le taux de rentabilité interne traditionnel (*IRR*) a plusieurs inconvénients qui limitent son utilité pour le calcul de certains investissements. La technique de calcul suppose implicitement que tous les flux financiers sont soit réinvestis, soit escomptés au taux de rentabilité calculé. Cette hypothèse est financièrement raisonnable si le taux se trouve dans une plage raisonnable pour un taux d'emprunt ou de prêt (par exemple entre 10% et 20%). Quand la valeur *IRR* devient nettement plus grande ou plus petite, l'hypothèse perd de sa validité et la valeur résultante est moins pertinente comme mesure de la valeur d'un investissement.

Le calcul de *IRR* est aussi limité par le nombre de fois où le signe du flux financier change (de positif en négatif ou vice versa). À chaque changement de signe, la solution de *IRR* peut donner une réponse supplémentaire. La séquence de flux financiers de l'exemple qui suit comporte trois changements de signe et peut donc donner trois taux de rentabilité internes potentiels. Cet exemple comporte trois solutions réelles positives: 1,86, 14,35 et 29. Bien que ces résultats soient mathématiquement corrects, ils sont sans signification pour une mesure d'investissement.

La procédure de taux de rentabilité interne modifié (MIRR) est une des nombreuses alternatives au calcul de IRR destinées à éviter les inconvénients de la technique IRR traditionnelle. La procédure élimine le problème de changement de signe et l'hypothèse de réinvestissement (ou d'escompte) en faisant appel à des taux de réinvestissement et d'emprunt spécifiés par l'utilisateur.

Les flux financiers négatifs sont escomptés à un taux prudent reflet de la rentabilité d'un compte de liquidités. La valeur généralement utilisée est celle de titres à court terme ou d'un compte de dépôt à court terme.

Les flux financiers positifs sont réinvestis à un taux d'investissement correspondant au retour sur investissement d'un risque comparable. Il est possible d'utiliser un taux de retour sur investissement correspondant à des opérations récentes sur le marché

Les étapes de la procédure sont les suivantes :

- 1. Calculer la valeur future des flux financiers positifs (NFV) au taux de réinvestissement.
- 2. Calculer la valeur actuelle des flux financiers négatifs (NPV) au taux prudent.
- 3. À partir de n, PV et FV, résoudre l'équation permettant de calculer i.

File name: hp 12c pt\_user's guide\_Canada French\_HDPMF123708 Page: 195 of 281
Printed Date: 2005/8/1 Dimension: 14.8 cm x 21 cm

# 196 Section 13: Analyse d'investissement

**Exemple :** un investisseur a l'opportunité d'investissement non conventionnel suivante. Les flux financiers sont :

| Groupe | Nombre de mois | Flux financier (\$) |
|--------|----------------|---------------------|
| 0      | 1              | -180 000            |
| 1      | 5              | 100 000             |
| 2      | 5              | -100 000            |
| 3      | 9              | 0                   |
| 4      | 1              | 200 000             |

Calculez le taux *MIRR* avec un taux prudent de 6% et un taux de réinvestissement (risqué) de 10%.

| Séquence de<br>touches<br>(mode RPN) | Séquence de<br>touches<br>(mode ALG) | Affichage   |  |
|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------|--|
| f RPN                                | fALG                                 |             |  |
| f CLEAR REG                          | f CLEAR REG                          | 0,00        |  |
| O g CFo                              | OgCFo                                | 0,00        | Premier flux financier.                  |
| 100000 g CFi                         | 100000 g CFi                         | 100.000,00  |  |
| 5g Ni                                | 5 9 Ni                               | 5,00        | Deuxième à sixième flux financiers.      |
| OgCFi5gNi                            | O g CFi 5 g Ni                       | 5,00        | Cinq flux financiers suivants.           |
| OgCFi9gNi                            | OgCFi9gNi                            | 9,00        | Neuf flux financiers suivants.           |
| 200000 g CFi                         | 200000 g CFj                         | 200.000,00  | Dernier flux financier.                  |
| 10g12÷ fNPV                          | 10912÷ f NPV                         | 657.152,37  | Valeur NPV des flux financiers positifs. |
| CHS PV                               | CHS PV                               | -657.152,37 |  |
| 20nFV                                | 20 n FV                              | 775.797,83  | Valeur NFV des flux financiers positifs. |

File name: hp 12c pt\_user's guide\_Canada French\_HDPMF123708 Page: 196 of 281
Printed Date: 2005/8/1 Dimension: 14.8 cm x 21 cm

| Séquence de<br>touches<br>(mode RPN)   | Séquence de<br>touches<br>(mode ALG)  | Affichage   |   |
|--|---|-------------|---|
| 180000CHS 9<br>CF00 9 CF; 5 9<br>N; 100000CHS<br>9 CF; 5 9 N; 6<br>9 12÷ f NPV | 180000 CHS 9<br>CFo 0 9 CF; 5 9<br>N; 100000 CHS<br>9 CF; 5 9 N;<br>6 9 12÷ f NPV | -660.454,55 | Valeur NPV des flux<br>financiers négatifs. |
| 20 <b>n</b> i  | 20 <b>n</b> i   | 0,81        | Taux MIRR mensuel                           |
| 12X  | X12=  | 9,70        | Taux MIRR annuel                            |

# La formule Black-Scholes pour évaluer les options européennes

Ce programme applique la formule Black-Scholes qui est largement utilisée dans les marchés d'options à l'échelle mondiale depuis sa publication au début des années 1970. Les cinq entrées sont simplement entrées dans les cinq variables financières puis R/S affiche la valeur de l'appel d'option, et xsy montre la valeur posée de l'option. Les valeurs d'options produites sont exactes à un cent près pour le prix d'avoirs de moins de 100 \$.

**Référence :** Tony Hutchins, *Black-Scholes takes over the HP12C, HPCC* (www.hpcc.org) Datafile, V22, N3, pp 13-21, 2003.

| SEQUENCE DE<br>TOUCHES<br>(mode RPN) | AFFICHAGE |    | SEQUENCE DE<br>TOUCHES<br>(mode ALG) |                  | ICHAG | E  |    |
|--------------------------------------|-----------|----|--------------------------------------|------------------|-------|----|----|
| f P/R                                |           |    |                                      | f P/R            |       |    |    |
| f CLEAR PRGM                         | 000,      |    |                                      | f CLEAR PRGM     | 000,  |    |    |
| RCL n                                | 001,      | 45 | 11                                   | RCL n            | 001,  | 45 | 11 |
| RCL                                  | 002,      | 45 | 12                                   | X                | 002,  |    | 20 |
| %                                    | 003,      |    | 25                                   | RCLi             | 003,  | 45 | 12 |
| CHS                                  | 004,      |    | 16                                   | %                | 004,  |    | 25 |
| g e <sup>x</sup>                     | 005,      | 43 | 22                                   | =                | 005,  |    | 36 |
| RCL FV                               | 006,      | 45 | 15                                   | CHS              | 006,  |    | 16 |
| X                                    | 007,      |    | 20                                   | g e <sup>x</sup> | 007,  | 43 | 22 |

File name: hp 12c pt\_user's guide\_Canada French\_HDPMF123708 Page: 197 of 281
Printed Date: 2005/8/1 Dimension: 14.8 cm x 21 cm

198 Section 13: Analyse d'investissement

| SEQUENCE DE<br>TOUCHES<br>(mode RPN) | AFFICHAGE |    |    | SEQUENCE DE<br>TOUCHES<br>(mode ALG) | AFFICHAGE |    | •  |
|--------------------------------------|-----------|----|----|--------------------------------------|-----------|----|----|
| STO 4                                | 008,      | 44 | 4  | X                                    | 008,      |    | 20 |
| X≷Y                                  | 009,      |    | 34 | RCL FV                               | 009,      | 45 | 15 |
| $g\sqrt{x}$                          | 010,      | 43 | 21 |                                      | 010,      |    | 36 |
| RCL PMT                              | 011,      | 45 | 14 | STO 4                                | 011,      | 44 | 4  |
| %                                    | 012,      |    | 25 | RCL n                                | 012,      | 45 | 11 |
| STO 3                                | 013,      | 44 | 3  | $g\sqrt{x}$                          | 013,      | 43 | 21 |
| RCL PV                               | 014,      | 45 | 13 | X                                    | 014,      |    | 20 |
| RCL 4                                | 015,      | 45 | 4  | RCL PMT                              | 015,      | 45 | 14 |
| ÷                                    | 016,      |    | 10 | %                                    | 016,      |    | 25 |
| g LN                                 | 017,      | 43 | 23 |                                      | 017,      |    | 36 |
| X≶Y                                  | 018,      |    | 34 | STO 3                                | 018,      | 44 | 3  |
| ÷                                    | 019,      |    | 10 | RCL PV                               | 019,      | 45 | 13 |
| g LSTx                               | 020,      | 43 | 40 | ÷                                    | 020,      |    | 10 |
| 2                                    | 021,      |    | 2  | RCL 4                                | 021,      | 45 | 4  |
| STO 5                                | 022,      | 44 | 5  | =                                    | 022,      |    | 36 |
| ÷                                    | 023,      |    | 10 | g LN                                 | 023,      | 43 | 23 |
| +                                    | 024,      |    | 40 | ÷                                    | 024,      |    | 10 |
| STO 6                                | 025,      | 44 | 6  | x≥y                                  | 025,      |    | 34 |
| RCL 3                                | 026,      | 45 | 3  |                                      | 026,      |    | 36 |
| _                                    | 027,      |    | 30 | RCL 3                                | 027,      | 45 | 3  |
| STO 3                                | 028,      | 44 | 3  | ÷                                    | 028,      |    | 10 |
| ENTER                                | 029,      |    | 36 | 2                                    | 029,      |    | 2  |
| X                                    | 030,      |    | 20 | STO 5                                | 030,      | 44 | 5  |
| $g\sqrt{x}$                          | 031,      | 43 | 21 | +                                    | 031,      |    | 40 |

File name: hp 12c pt\_user's guide\_Canada French\_HDPMF123708 Page: 198 of 281
Printed Date: 2005/8/1 Dimension: 14.8 cm x 21 cm

| SEQUENCE DE<br>TOUCHES<br>(mode RPN) | AFFICHAGE |    |    | SEQUENCE DE<br>TOUCHES<br>(mode ALG) | AFF  | ICHAG | E  |
|--------------------------------------|-----------|----|----|--------------------------------------|------|-------|----|
| g LSTx                               | 032,      | 43 | 40 | X≷Y                                  | 032, |       | 34 |
| 2                                    | 033,      |    | 2  |                                      | 033, |       | 30 |
| ÷                                    | 034,      |    | 10 | STO 6                                | 034, | 44    | 6  |
| CHS                                  | 035,      |    | 16 | RCL 3                                | 035, | 45    | 3  |
| g e <sup>x</sup>                     | 036,      | 43 | 22 | =                                    | 036, |       | 36 |
| X≷Y                                  | 037,      |    | 34 | STO 3                                | 037, | 44    | 3  |
| 3                                    | 038,      |    | 3  | $gx^2$                               | 038, | 43    | 20 |
| •                                    | 039,      |    | 48 | ÷                                    | 039, |       | 10 |
| 0                                    | 040,      |    | 0  | 2                                    | 040, |       | 2  |
| 0                                    | 041,      |    | 0  | =                                    | 041, |       | 36 |
| 6                                    | 042,      |    | 6  | CHS                                  | 042, |       | 16 |
| ÷                                    | 043,      |    | 10 | g e <sup>x</sup>                     | 043, | 43    | 22 |
| 1                                    | 044,      |    | 1  | RCL 3                                | 044, | 45    | 3  |
| +                                    | 045,      |    | 40 | $gx^2$                               | 045, | 43    | 20 |
| <u>1/x</u>                           | 046,      |    | 22 | $g\sqrt{x}$                          | 046, | 43    | 21 |
| X                                    | 047,      |    | 20 | ÷                                    | 047, |       | 10 |
| g LSTx                               | 048,      | 43 | 40 | 3                                    | 048, |       | 3  |
| g LSTx                               | 049,      | 43 | 40 | •                                    | 049, |       | 48 |
| 1                                    | 050,      |    | 1  | 0                                    | 050, |       | 0  |
| 8                                    | 051,      |    | 8  | 0                                    | 051, |       | 0  |
| 7                                    | 052,      |    | 7  | 6                                    | 052, |       | 6  |
| X                                    | 053,      |    | 20 | +                                    | 053, |       | 40 |
| 2                                    | 054,      |    | 2  | 1                                    | 054, |       | 1  |
| 4                                    | 055,      |    | 4  | =                                    | 055, |       | 36 |

File name: hp 12c pt\_user's guide\_Canada French\_HDPMF123708
Printed Date: 2005/8/1 Dimens Page: 199 of 281 Dimension: 14.8 cm x 21 cm

200 Section 13: Analyse d'investissement

| SEQUENCE DE<br>TOUCHES<br>(mode RPN) | AFFICHAGE  |     | SEQUENCE DE<br>TOUCHES<br>(mode ALG) | AFFICHAGE |    |
|--------------------------------------|------------|-----|--------------------------------------|-----------|----|
| _                                    | 056,       | 30  | <u>\(\frac{1}{2}x\)</u>              | 056, 2    | 22 |
| X                                    | 057,       | 20  | STO 2                                | 057, 44   | 2  |
| 8                                    | 058,       | 8   | X                                    | 058,      | 20 |
| 7                                    | 059,       | 7   | X≷Y                                  | 059,      | 34 |
| +                                    | 060,       | 40  | =                                    | 060,      | 36 |
| X                                    | 061,       | 20  | 1                                    | 061,      | 1  |
| •                                    | 062,       | 48  | 8                                    | 062,      | 8  |
| 2                                    | 063,       | 2   | 7                                    | 063,      | 7  |
| %                                    | 064,       | 25  | X                                    | 064,      | 20 |
| RCL 3                                | 065, 45    | 3   | RCL 2                                | 065, 45   | 2  |
| X≷Y                                  | 066,       | 34  | _                                    | 066,      | 30 |
| STO 3                                | 067, 44    | 3   | 2                                    | 067,      | 2  |
| CLx                                  | 068,       | 35  | 4                                    | 068,      | 4  |
| X≷Y                                  | 069,       | 34  | X                                    | 069,      | 20 |
| g x≤y                                | 070, 43    | 34  | RCL 2                                | 070, 45   | 2  |
| g GTO 077                            | 071,43,33, | 077 | +                                    | 071,      | 40 |
| 1                                    | 072,       | 1   | 8                                    | 072,      | 8  |
| STO - 3                              | 073,44 30  | 3   | 7                                    | 073,      | 7  |
| CHS                                  | 074,       | 16  | X                                    | 074,      | 20 |
| STO X 3                              | 075,44 20  | 3   | X≷Y                                  | 075,      | 34 |
| X≷Y                                  | 076,       | 34  | X                                    | 076,      | 20 |
| RCL 5                                | 077, 45    | 5   | •                                    | 077,      | 48 |
| g x=0                                | 078, 43    | 35  | 2                                    | 078,      | 2  |
| g GTO 089                            | 079,43,33, | 089 | %                                    | 079, 2    | 25 |

File name: hp 12c pt\_user's guide\_Canada French\_HDPMF123708 Page: 200 of 281
Printed Date: 2005/8/1 Dimension: 14.8 cm x 21 cm

File name: hp 12c pt\_user's guide\_Canada French\_HDPMF123708 Page: 201 of 281 Printed Date: 2005/8/1 Dimension: 14.8 cm x 21 cm

# 202 Section 13: Analyse d'investissement

| SEQUENCE DE<br>TOUCHES<br>(mode RPN) | AFFICHAGE | SEQUENCE DE<br>TOUCHES<br>(mode ALG) | AFFICHAGE      |
|--------------------------------------|-----------|--------------------------------------|----------------|
|                                      |           | x≥y                                  | 104, 34        |
|                                      |           | g GTO 037                            | 105,43,33, 037 |
|                                      |           | x∢y                                  | 106, 34        |
|                                      |           | RCL PV                               | 107, 45 13     |
|                                      |           | STO-4                                | 108,44 30 4    |
|                                      |           | X                                    | 109, 20        |
|                                      |           | RCL 3                                | 110, 45 3      |
|                                      |           |                                      | 111, 30        |
|                                      |           | RCL 6                                | 112, 45 6      |
|                                      |           |                                      | 113, 36        |
|                                      |           | STO +4                               | 114,44 40 4    |
|                                      |           | RCL 4                                | 115, 45 4      |
|                                      |           | x≥y                                  | 116, 34        |
|                                      |           | STO 5                                | 117, 44 5      |
|                                      |           | g GTO 000                            | 118,43,33, 000 |
|                                      |           | f P/R                                |                |

| REGISTERS                                     |                             |                              |                                       |  |  |
|---|-----------------------------|------------------------------|---------------------------------------|--|--|
| n: Temps avant<br>l'échéance                  | i: Taux d'intérêt (%)       | PV: Prix de l'action         | PMT: Volatilité (%)                   |  |  |
| FV: Prix de<br>découverte                     | R <sub>o:</sub> Non utilisé | R <sub>1</sub> : Non utilisé | R <sub>2</sub> : Non utilisé          |  |  |
| R <sub>3</sub> : N(d <sub>1</sub> )           | R₄: Valeur posée            | R₅: Valeur d'appel           | R <sub>6</sub> : QxN(d <sub>2</sub> ) |  |  |
| R <sub>7</sub> -R <sub>.9</sub> : Non utilisé |                             |                              |                                       |  |  |

File name: hp 12c pt\_user's guide\_Canada French\_HDPMF123708 Page: 202 of 281
Printed Date: 2005/8/1 Dimension: 14.8 cm x 21 cm

**Remarque:** Les valeurs de *n*, *i* et *PMT* doivent toutes être basées sur la même unité de temps (par exemple : n est mesuré en années ou en mois et i et *PMT* sont des taux mensuels ou annuels). i est un pourcentage constant. *PMT* est l'écart type pour un retour sur l'action à pourcentage continu (tel qu'observé sur l'unité de temps). Pour une sortie sensée, toutes les entrées doivent être positives. Le cas *PMT*=0 peut être simulé en utilisant un *PMT* arbitrairement proche de 0.

# Instructions de Programme

- 1. Entrez le programme.
- Entrez les cinq entrées dans les registres financiers. Ces valeurs sont conservées par le programme.
  - a. Entrez le terme non expiré de l'option et appuyez 🔳.
  - b. Entrez le taux d'intérêt sans risque en pourcentage et appuyez il.
  - c. Entrez le prix d'action en cours et appuyez PV.
  - d. Entrez la volatilité assumée en pourcentage et appuyez PMT.
  - e. Entrez le prix de découverte et appuyez FV.
- 3. Appuyez R/S. La valeur d'appel sera affichée. Appuyez XXY pour voir la valeur posée.

**Exemple 1 :** Une option a une durée de 6 mois et un prix de découverte de 45 \$. Trouvez les valeurs d'appel et posées en supposant un prix de 52 \$, une volatilité de retour 20,45% par mois et un taux d'intérêt sans risque de 0,5% par mois. Voici comment modifier l'échelle de temps des entrées de valeurs mensuelles à des valeurs annuelles.

| Séquence de<br>touches<br>(mode RPN) | Séquence de<br>touches<br>(mode ALG) | Affichage |                                    |
|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| f RPN                                | f ALG                                |           |                                    |
| 6 n                                  | 6 n                                  | 6,00      | Temps avant l'échéance.<br>(mois). |
| ,5 i                                 | ,5[]                                 | 0,50      | Taux d'intérêt (% par<br>mois).    |
| 52PV                                 | 52PV                                 | 52,00     | Prix de l'action.                  |
| 20,54PMT                             | 20,54 PMT                            | 20,54     | Volatilité (% par mois).           |
| 45 FV                                | 45 FV                                | 45,00     | Prix de découverte.                |
| R/S                                  | R/S                                  | 14,22     | Valeur d'appel.                    |
| X≷Y                                  | X ≷ Y                                | 5,89      | Valeur posée.                      |

File name: hp 12c pt\_user's guide\_Canada French\_HDPMF123708 Page: 203 of 281 Printed Date: 2005/8/1 Dimension: 14.8 cm x 21 cm

# 204 Section 13: Analyse d'investissement

| Séquence de<br>touches<br>(mode RPN) | Séquence de<br>touches<br>(mode ALG) | Affichage |                                 |
|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------|---------------------------------|
| RCL 9 12x n                          | RCL 9 12x n                          | 0,50      | Années jusqu'à<br>l'échéance.   |
| RCL g 12÷ i                          | RCL g 12÷ i                          | 6,00      | % taux d'intérêt annuel.        |
| RCL PMT 12g \( \overline{x} \) X PMT | RCL PMT X 12 g \( \sqrt{x} \) PMT    | 71,15     | % de volatilité annuelle.       |
| R/S                                  | R/S                                  | 14,22     | Valeur d'appel<br>(inchangée).  |
| RCL n g 12x                          | RCL n g 12x                          | 6,00      | Mois jusqu'à l'échéance.        |
| RCL i g 12÷                          | RCL i g 12÷                          | 0,50      | % de taux d'intérêt<br>mensuel. |
| RCL PMT 12 g $\sqrt{x}$ ÷ PMT        | RCL PMT ÷ 12 g √x PMT                | 20,54     | % de volatilité mensuelle.      |

L'exemple suivant est l'exemple 12.7 de *Options, Futures and Other Derivatives* (5° édition) par John C. Hull (Prentice Hall, 2002).

**Exemple 2 :** Le prix de l'option à 6 mois de la date d'échéance de l'option est 42 \$, le prix d'exercice de l'option est 40 \$, le taux d'intérêt sans risque et 10% par an, et la volatilité est 20% par an. Trouvez les valeurs d'appel et posées.

| Séquence de<br>touches<br>(mode RPN) | Séquence de<br>touches<br>(mode ALG) | Affichage |                                       |
|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------|---------------------------------------|
| f RPN                                | f ALG                                |           |                                       |
| ,5 n                                 | .5n                                  | 0,50      | Temps jusqu'à l'échéance<br>(années). |
| 10 i                                 | 10 i                                 | 10,00     | Taux d'intérêt (% par an).            |
| 42 PV                                | 42 PV                                | 42,00     | Prix de l'action.                     |
| 20 PMT                               | 20PMT                                | 20,00     | Volatilité (% par an).                |
| 40 FV                                | 40 FV                                | 40,00     | Prix de découverte.                   |
| R/S                                  | R/S                                  | 4,76      | Valeur d'appel.                       |
| X≷Y                                  | X≶À                                  | 0,81      | Valeur posée.                         |

File name: hp 12c pt\_user's guide\_Canada French\_HDPMF123708 Page: 204 of 281 Printed Date: 2005/8/1 Dimension: 14.8 cm x 21 cm

# Section 14

# Location financière

# Paiements anticipés

Il existe des cas où les paiements sont effectués par anticipation (la location financière en est un bon exemple). Ces contrats nécessitent des paiements supplémentaires à la fin de la transaction.

Cette première procédure trouve le montant du paiement périodique permettant d'obtenir une rentabilité voulue pour un certain nombre de paiements anticipés. À partir du paiement périodique, la deuxième procédure calcule le rendement périodique.

# Calcul du paiement

Pour calculer le paiement, les informations sont entrées comme suit :

1. Appuyez sur g END et f CLEAR FIN.

#### Mode RPN:

- 3. Entrez le nombre total de paiements anticipés et appuyez sur STOO-n.
- 4. Entrez ou calculez le taux d'intérêt périodique en pourcentage et appuyez sur i.
- 5. Appuyez sur 1 CHS PMT PV RCL 0 +.
- 6. Entrez le montant initial du prêt et appuyez sur [XEY] ÷, pour obtenir le paiement périodique que doit recevoir le bailleur.

#### Mode ALG:

- 2. Entrez le nombre total de paiements du contrat de location.
- 3. Entrez le nombre total de paiements anticipés et appuyez sur STOO n.
- 4. Entrez ou calculez le taux d'intérêt périodique en pourcentage et appuyez sur [i].
- 5. Appuyez sur 1 CHS PMT PV + RCL 0 = .
- 6. Entrez le montant initial du prêt et appuyez sur ÷xxy=, pour obtenir le paiement périodique que doit recevoir le bailleur.

File name: hp 12c pt\_user's guide\_Canada French\_HDPMF123708 Page: 205 of 281
Printed Date: 2005/8/1 Dimension: 14.8 cm x 21 cm

# 206 Section 14: Location financière

**Exemple 1 :** un équipement valant 750 \$ est loué sur 12 mois. L'équipement est supposé avoir une valeur résiduelle nulle à la fin de la location. Le locataire a accepté d'effectuer trois paiements en fin de location. Quel est le paiement mensuel nécessaire pour obtenir une rentabilité annuelle de 10% pour le bailleur ?

| Séquence de<br>touches<br>(mode RPN) | Séquence de<br>touches<br>(mode ALG) | Affichage |                                  |
|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------|----------------------------------|
| f RPN                                | f ALG                                |           |                                  |
| 9 END                                | g END                                |           |                                  |
| f CLEAR FIN                          | f CLEAR FIN                          |           |                                  |
| 12ENTER                              | 12-                                  | 12,00     | Durée du prêt.                   |
| 3STO 0 - n                           | 3STOOn                               | 9,00      | Nombre de paiements périodiques. |
| 10g12÷                               | 10 g 12÷                             | 0,83      |                                  |
| 1 CHS PMT                            | 1 CHS PMT                            | -1,00     |                                  |
| PV RCL O +                           | PV + RCL 0 =                         | 11,64     |                                  |
| 750×≥y ÷                             | 750 ÷ [x \ y] =                      | 64,45     | Paiement mensuel à recevoir.     |

Si le calcul du montant du paiement doit être répété, entrez le programme suivant pour hp 12c platinum.

| SEQUENCE DE<br>TOUCHES<br>(mode RPN) | AFFICHAGE |    | SEQUENCE DE<br>TOUCHES<br>(mode ALG) | AFF          | ICHAG | Ε  |    |
|--------------------------------------|-----------|----|--------------------------------------|--------------|-------|----|----|
| f P/R                                |           |    |                                      | f P/R        |       |    |    |
| f CLEAR PRGM                         | 000,      |    |                                      | f CLEAR PRGM | 000,  |    |    |
| g END                                | 001,      | 43 | 8                                    | g END        | 001,  | 43 | 8  |
| f CLEAR FIN                          | 002,      | 42 | 34                                   | f CLEAR FIN  | 002,  | 42 | 34 |
| RCL 0                                | 003,      | 45 | 0                                    | RCL 0        | 003,  | 45 | 0  |
| RCL 1                                | 004,      | 45 | 1                                    | -            | 004,  |    | 30 |
|                                      | 005,      |    | 30                                   | RCL 1        | 005,  | 45 | 1  |
| n                                    | 006,      |    | 11                                   | n            | 006,  |    | 11 |

File name: hp 12c pt\_user's guide\_Canada French\_HDPMF123708 Page: 206 of 281 Printed Date: 2005/8/1 Dimension: 14.8 cm x 21 cm

| SEQUENCE DE<br>TOUCHES<br>(mode RPN) | AFFI | ICHAG | E  | SEQUENCE DE<br>TOUCHES<br>(mode ALG) | AFF  | ICHAG | Ε  |
|--------------------------------------|------|-------|----|--------------------------------------|------|-------|----|
| RCL 2                                | 007, | 45    | 2  | RCL 2                                | 007, | 45    | 2  |
| i                                    | 008, |       | 12 | i                                    | 008, |       | 12 |
| 1                                    | 009, |       | 1  | 1                                    | 009, |       | 1  |
| CHS                                  | 010, |       | 16 | CHS                                  | 010, |       | 16 |
| PMT                                  | 011, |       | 14 | PMT                                  | 011, |       | 14 |
| PV                                   | 012, |       | 13 | PV                                   | 012, |       | 13 |
| RCL 1                                | 013, | 45    | 1  | +                                    | 013, |       | 40 |
| +                                    | 014, |       | 40 | RCL 1                                | 014, | 45    | 1  |
| RCL 3                                | 015, | 45    | 3  | =                                    | 015, |       | 36 |
| X≷Y                                  | 016, |       | 34 | RCL 3                                | 016, | 45    | 3  |
| ÷                                    | 017, |       | 10 | ÷                                    | 017, |       | 10 |
| f P/R                                |      |       |    | X≶Y                                  | 018, |       | 34 |
|                                      |      |       |    | =                                    | 019, |       | 36 |
|                                      |      |       |    | f P/R                                |      |       |    |

| REGISTRES                  |   |                                |           |  |  |
|----------------------------|---|--------------------------------|-----------|--|--|
| n : Nb paiements<br>avance | i:i   | PV : Utilisé                   | PMT : -1  |  |  |
| FV:0                       | R <sub>o</sub> : n                            | R <sub>1</sub> : Nb pmt avance | $R_2$ : i |  |  |
| R <sub>3</sub> : Prêt      | R <sub>4</sub> –R <sub>.7</sub> : Non utilisé |                                |           |  |  |

- 1. Entrez le programme.
- Entrez le nombre total de paiements du contrat de location et appuyez sur \overline{STO}|0.
- 3. Entrez le nombre total de paiements anticipés et appuyez sur STO 1.
- 4. Entrez le taux d'intérêt périodique en pourcentage et appuyez sur STO 2.

File name: hp 12c pt\_user's guide\_Canada French\_HDPMF123708 Page: 207 of 281
Printed Date: 2005/8/1 Dimension: 14.8 cm x 21 cm

# 208 Section 14: Location financière

- 5. Entrez le montant du prêt et appuyez sur STO3 ; appuyez ensuite sur R/S pour obtenir le paiement périodique à recevoir par le bailleur.
- 6. Pour un nouveau calcul, revenez à l'étape 2. Les seules valeurs à entrer sont celles qui sont modifiées par rapport au calcul précédent.

**Exemple 2 :** à l'aide du programme précédent, calculez le paiement mensuel à partir des informations données à l'exemple 1. Modifiez ensuite le taux d'intérêt annuel pour 15% et calculez le nouveau montant du paiement.

| Séquence de<br>touches<br>(mode RPN) | Séquence de<br>touches<br>(mode ALG) | Affichage |   |
|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------|---|
| f RPN                                | f ALG                                |           |   |
| 12STO0                               | 12STO0                               | 12,00     | Durée du prêt.  |
| 3 <u>sto</u> 1                       | 3 <u>STO</u> 1                       | 3,00      | Nombre de paiements anticipés.                                      |
| 10ENTER 12 ÷                         | 10÷12=                               | 0,83      |   |
| STO 2                                | STO 2                                | 0,83      | Taux d'intérêt périodique.  |
| 750 <u>STO</u> 3 <u>R/S</u>          | 750STO3R/S                           | 64,45     | Paiement mensuel à recevoir.  |
| 15ENTER 12÷                          | 15÷12=                               | 1,25      |   |
| STO 2 R/S                            | STO 2 R/S                            | 65,43     | Paiement mensuel<br>permettant d'obtenir une<br>rentabilité de 15%. |

**Exemple 3 :** avec les valeurs comprises dans l'exemple 1, quel est le paiement mensuel nécessaire pour offrir une rentabilité de 15% au bailleur s'il reste un paiement à courir à l'échéance ?

En supposant que l'exemple précédent vient d'être calculé, les séquences de touches sont les suivantes :

| Séquence de<br>touches<br>(mode RPN) | Séquence de<br>touches<br>(mode ALG) | Affichage |                              |
|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------|------------------------------|
| 1STO1R/S                             | 1STO 1R/S                            | 66,86     | Paiement mensuel à recevoir. |

Ce problème correspond à une mensualité à échoir (un paiement au début de la période), le calcul peut aussi être effectué comme suit :

File name: hp 12c pt\_user's guide\_Canada French\_HDPMF123708 Page: 208 of 281
Printed Date: 2005/8/1 Dimension: 14.8 cm x 21 cm

| Séquence de<br>touches<br>(mode RPN) | Séquence de<br>touches<br>(mode ALG) | Affichage |  |
|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------|--|
| g BEG                                | g BEG                                |           |  |
| f CLEAR FIN                          | f CLEAR FIN                          |           |  |
| 12n                                  | 12n                                  | 12,00     | Durée de la location.                  |
| 15 <u>9</u> 12÷                      | 15g12÷                               | 1,25      | Taux d'intérêt périodique<br>(dans i). |
| 750CHS PV PMT                        | 750CHS PV PMT                        | 66,86     | Paiement mensuel à recevoir.           |

#### Calcul du taux

Pour calculer le taux périodique, les informations sont entrées comme suit :

1. Appuyez sur 9 END et f CLEAR FIN.

#### Mode RPN:

- 3. Entrez le nombre total de paiements anticipés et appuyez sur STO 0 n.
- 4. Entrez le paiement périodique à recevoir et appuyez sur PMT.
- 5. Entrez le montant total du prêt et appuyez sur CHS\_RCL\_ORCL\_PMT\_X + PV.
- 6. Appuyez sur i pour calculer le taux périodique.

#### Mode ALG:

- 2. Entrez le nombre total de paiements du contrat de location et appuyez sur  $\begin{tabular}{l} \square \end{tabular}$
- 3. Entrez le nombre total de paiements anticipés et appuyez sur STOOn.
- 4. Entrez le paiement périodique à recevoir et appuyez sur PMT.
- 5. Appuyez sur RCLOXRCLIPMT = +. Puis entrez le montant total du prêt et appuyez sur CHSIPV.
- 6. Appuyez sur 📋 pour calculer le taux périodique.

File name: hp 12c pt\_user's guide\_Canada French\_HDPMF123708 Page: 209 of 281 Printed Date: 2005/8/1 Dimension: 14.8 cm x 21 cm

# 210 Section 14: Location financière

**Exemple 1 :** une location est consentie sur 60 mois. L'équipement loué a une valeur de 25 000 \$ pour un loyer mensuel de 600 \$. Le locataire a accepté d'effectuer 3 paiements en fin de location (1 800 \$). Quel est le taux de rentabilité annuelle pour le bailleur ?

| Séquence de<br>touches<br>(mode RPN) | Séquence de<br>touches<br>(mode ALG) | Affichage  |                                  |
|--------------------------------------|--------------------------------------|------------|----------------------------------|
| f RPN                                | f ALG                                |            |                                  |
| g END                                | 9 END                                |            |                                  |
| f CLEAR FIN                          | f CLEAR FIN                          |            |                                  |
| 60ENTER3                             | 60-3                                 | 3,         |                                  |
| STOO-n                               | STOO n                               | 57,00      | Nombre de paiements périodiques. |
| 600 PMT                              | 600 PMT                              | 600,00     | Paiement mensuel.                |
| 25000 CHS RCL<br>ORCL PMT X<br>+ PV  | RCL O X RCL<br>PMT + 25000<br>CHS PV | -23.200,00 | PV.                              |
| i                                    | i                                    | 1,44       | Taux mensuel (calculé).          |
| 12×                                  | X12=                                 | 17,33      | Taux annuel (en pourcentage).    |

Si le calcul du taux doit être effectué plusieurs fois, entrez le programme suivant pour hp 12c platinum.

| SEQUENCE DE<br>TOUCHES<br>(mode RPN) | AFFICHAGE |    | SEQUENCE DE<br>TOUCHES<br>(mode ALG) | AFFICHAG     |      | E  |    |
|--------------------------------------|-----------|----|--------------------------------------|--------------|------|----|----|
| f P/R                                |           |    |                                      | f P/R        |      |    |    |
| f CLEAR PRGM                         | 000,      |    |                                      | f CLEAR PRGM | 000, |    |    |
| g END                                | 001,      | 43 | 8                                    | g END        | 001, | 43 | 8  |
| f CLEAR FIN                          | 002,      | 42 | 34                                   | f CLEAR FIN  | 002, | 42 | 34 |
| RCL 0                                | 003,      | 45 | 0                                    | RCL 0        | 003, | 45 | 0  |
| RCL 1                                | 004,      | 45 | 1                                    | -            | 004, |    | 30 |
| _                                    | 005,      |    | 30                                   | RCL 1        | 005, | 45 | 1  |

File name: hp 12c pt\_user's guide\_Canada French\_HDPMF123708 Page: 210 of 281 Printed Date: 2005/8/1 Dimension: 14.8 cm x 21 cm

| SEQUENCE DE<br>TOUCHES<br>(mode RPN) | AFFI   | CHAG | E  | SEQUENCE DE<br>TOUCHES<br>(mode ALG) | AFFI   | CHAG | E  |
|--------------------------------------|--------|------|----|--------------------------------------|--------|------|----|
| n                                    | 006,   |      | 11 | n                                    | 006,   |      | 11 |
| RCL 2                                | 007,   | 45   | 2  | RCL 2                                | 007,   | 45   | 2  |
| PMT                                  | 008,   |      | 14 | PMT                                  | 008,   |      | 14 |
| RCL 3                                | 009,   | 45   | 3  | X                                    | 009,   |      | 20 |
| CHS                                  | 010,   |      | 16 | RCL 1                                | 010,   | 45   | 1  |
| RCL 1                                | 011,   | 45   | 1  | -                                    | 011,   |      | 30 |
| RCL PMT                              | 012,   | 45   | 14 | RCL 3                                | 012,   | 45   | 3  |
| X                                    | 013,   |      | 20 | PV                                   | 013,   |      | 13 |
| +                                    | 014,   |      | 40 | i                                    | 014,   |      | 12 |
| PV                                   | 015,   |      | 13 | RCL g 12÷                            | 015,45 | 5,43 | 12 |
| i                                    | 016,   |      | 12 | f P/R                                |        |      |    |
| RCL g 12÷                            | 017,45 | 5,43 | 12 |                                      |        |      |    |
| f P/R                                |        |      |    |                                      |        |      |    |

| REGISTRES                  |   |                             |              |  |  |  |
|----------------------------|---|-----------------------------|--------------|--|--|--|
| n : Nb paiements<br>avance | i:i   | PV : Utilisé                | PMT : Pmt.   |  |  |  |
| FV : 0                     | R <sub>o</sub> : n                            | R <sub>1</sub> : Pmt avance | $R_2$ : Pmt. |  |  |  |
| R <sub>3</sub> : Prêt      | R <sub>4</sub> –R <sub>.7</sub> : Non utilisé |                             |              |  |  |  |

- 1. Entrez le programme.
- 2. Entrez le nombre total de paiements du contrat de location et appuyez sur
- 3. Entrez le nombre total de paiements anticipés et appuyez sur STO 1.
- 4. Entrez le paiement périodique à recevoir et appuyez sur 5702.

File name: hp 12c pt\_user's guide\_Canada French\_HDPMF123708 Page: 211 of 281 Printed Date: 2005/8/1 Dimension: 14.8 cm x 21 cm

### 212 Section 14: Location financière

- 5. Entrez le montant total du prêt, puis appuyez sur STO3; appuyez ensuite sur R/S pour obtenir le rendement périodique.
- 6. Pour un nouveau calcul, revenez à l'étape 2. Les seules valeurs à entrer sont celles qui sont modifiées par rapport au calcul précédent.

**Exemple 2 :** calculez le rendement à l'aide du programme avec les mêmes données que dans l'exemple 1. Modifiez ensuite le loyer pour 625 \$ et recalculez le rendement.

| Séquence de<br>touches<br>(mode RPN) | Séquence de<br>touches<br>(mode ALG) | Affichage |   |
|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------|---|
| f RPN                                | fALG                                 |           |   |
| 60STO 0                              | 60STO0                               | 60,00     | Nombre de paiements.  |
| 35TO 1                               | 3 <u>sto</u> 1                       | 3,00      | Nombre de paiements<br>anticipés.   |
| 600STO2                              | 600STO2                              | 600,00    | Paiement périodique.  |
| 25000STO3R/S                         | 25000STO3R/S                         | 17,33     | Taux annuel (en pourcentage).   |
| 625[STO]2[R/S]                       | 625STO2R/S                           | 19,48     | Rendement annuel (en pourcentage) quand <i>PMT</i> est augmenté de 25 \$. |

# Paiements anticipés avec valeur résiduelle

Il peut arriver que des transactions comportent des paiements anticipés et une valeur résiduelle à la fin du terme normal.

## Calcul du paiement

Le programme ci-dessous calcule le montant du paiement périodique nécessaire pour obtenir un rendement voulu.

| SEQUENCE DE<br>TOUCHES<br>(mode RPN) | AFFICHAGE |    | SEQUENCE DE<br>TOUCHES<br>(mode ALG) | AFF          | ICHAG | E  |    |
|--------------------------------------|-----------|----|--------------------------------------|--------------|-------|----|----|
| f P/R                                |           |    |                                      | f P/R        |       |    |    |
| f CLEAR PRGM                         | 000,      |    |                                      | f CLEAR PRGM | 000,  |    |    |
| g END                                | 001,      | 43 | 8                                    | g END        | 001,  | 43 | 8  |
| f CLEAR FIN                          | 002,      | 42 | 34                                   | f CLEAR FIN  | 002,  | 42 | 34 |

File name: hp 12c pt\_user's guide\_Canada French\_HDPMF123708 Page: 212 of 281 Printed Date: 2005/8/1 Dimension: 14.8 cm x 21 cm

| SEQUENCE DE<br>TOUCHES<br>(mode RPN) | AFFICHAG | <b>SE</b> | SEQUENCE DE<br>TOUCHES<br>(mode ALG) | AFFI | ICHAG | E  |
|--------------------------------------|----------|-----------|--------------------------------------|------|-------|----|
| RCL 0                                | 003, 45  | 0         | RCL 0                                | 003, | 45    | 0  |
| n                                    | 004,     | 11        | n                                    | 004, |       | 11 |
| RCL 1                                | 005, 45  | 1         | RCL 1                                | 005, | 45    | 1  |
| i                                    | 006,     | 12        | i                                    | 006, |       | 12 |
| RCL 3                                | 007, 45  | 3         | RCL 3                                | 007, | 45    | 3  |
| FV                                   | 008,     | 15        | FV                                   | 008, |       | 15 |
| PV                                   | 009,     | 13        | PV                                   | 009, |       | 13 |
| RCL 2                                | 010, 45  | 2         | +                                    | 010, |       | 40 |
| +                                    | 011,     | 40        | RCL 2                                | 011, | 45    | 2  |
| STO 5                                | 012, 44  | 5         | =                                    | 012, |       | 36 |
| 0                                    | 013,     | 0         | STO5                                 | 013, | 44    | 5  |
| FV                                   | 014,     | 15        | 0                                    | 014, |       | 0  |
| RCL n                                | 015, 45  | 11        | FV                                   | 015, |       | 15 |
| RCL 4                                | 016, 45  | 4         | RCL n                                | 016, | 45    | 11 |
| _                                    | 017,     | 30        | -                                    | 017, |       | 30 |
| n                                    | 018,     | 11        | RCL 4                                | 018, | 45    | 4  |
| 1                                    | 019,     | 1         | n                                    | 019, |       | 11 |
| CHS                                  | 020,     | 16        | 1                                    | 020, |       | 1  |
| PMT                                  | 021,     | 14        | CHS                                  | 021, |       | 16 |
| PV                                   | 022,     | 13        | PMT                                  | 022, |       | 14 |
| RCL 4                                | 023, 45  | 4         | PV                                   | 023, |       | 13 |
| +                                    | 024,     | 40        | +                                    | 024, |       | 40 |

File name: hp 12c pt\_user's guide\_Canada French\_HDPMF123708
Printed Date: 2005/8/1 Dimens Page: 213 of 281 Dimension: 14.8 cm x 21 cm

### 214 Section 14: Location financière


| SEQUENCE DE<br>TOUCHES<br>(mode RPN) | AFFI | CHAG | E  | SEQUENCE DE<br>TOUCHES<br>(mode ALG) | AFF  | ICHAG | E  |
|--------------------------------------|------|------|----|--------------------------------------|------|-------|----|
| RCL 5                                | 025, | 45   | 5  | RCL 4                                | 025, | 45    | 4  |
| X≶Ŋ                                  | 026, |      | 34 | =                                    | 026, |       | 36 |
| ÷                                    | 027, |      | 10 | RCL 5                                | 027, | 45    | 5  |
| f P/R                                |      |      |    | ÷                                    | 028, |       | 10 |
|                                      |      |      |    | X ≷ Y                                | 029, |       | 34 |
|                                      |      |      |    | =                                    | 030, |       | 36 |
|                                      |      |      |    | f P/R                                |      |       |    |

| REGISTRES                             |                                   |                           |   |  |  |  |
|---------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|---|--|--|--|
| n : Utilisé.                          | i : Intérêt                       | PV : Utilisé              | PMT : -1.                                     |  |  |  |
| FV : Valeur<br>résiduelle             | R <sub>o</sub> : Nb pmts (n)      | R <sub>1</sub> : Intérêt. | R <sub>2</sub> : Prêt.                        |  |  |  |
| R <sub>3</sub> : Valeur<br>résiduelle | R <sub>4</sub> : Nb pmt<br>avance | R <sub>s</sub> : Utilisé  | R <sub>6</sub> –R <sub>.6</sub> : Non utilisé |  |  |  |

- 1. Entrez le programme.
- 2. Entrez le nombre total de paiements et appuyez sur STO 0.
- 3. Entrez ou calculez le taux d'intérêt périodique et appuyez sur 5701.
- 4. Entrez le montant du prêt et appuyez sur STO 2.
- 5. Entrez la valeur résiduelle et appuyez sur STO 3.
- Entrez le nombre total de paiements anticipés et appuyez sur STO 4.
   Appuyez ensuite sur R/S pour calculer le montant du paiement reçu par le bailleur.
- 7. Pour un nouveau calcul, revenez à l'étape 2. Les seules valeurs à entrer sont celles qui sont modifiées par rapport au calcul précédent.

File name: hp 12c pt\_user's guide\_Canada French\_HDPMF123708 Page: 214 of 281 Printed Date: 2005/8/1 Dimension: 14.8 cm x 21 cm

**Exemple 1 :** un photocopieur valant 22 000 \$ est en location sur 48 mois. Le locataire a accepté d'effectuer 4 paiements anticipés, avec une option d'achat à la fin des 48 mois lui permettant d'acheter le photocopieur pour 30% du prix d'achat. Quel est le paiement mensuel nécessaire pour obtenir une rentabilité annuelle de 15% pour le bailleur :



| Séquence de<br>touches<br>(mode RPN) | Séquence de<br>touches<br>(mode ALG) | Affichage |   |
|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------|---|
| f RPN                                | fALG                                 |           |   |
| 48STO 0                              | 48STO0                               | 48,00     | Durée de la location.                     |
| 15 ENTER                             | 15÷                                  | 15,00     |   |
| 12÷STO1                              | 12 = STO 1                           | 1,25      | Taux d'intérêt mensuel.                   |
| 22000STO2                            | 22000STO2                            | 22.000,00 |   |
| 30%sto3                              | ×30%= STO3                           | 6.600,00  |   |
| 4STO4R/S                             | 4STO4R/S                             | 487,29    | Paiement mensuel reçu par<br>le bailleur. |

**Exemple 2:** avec les données comprises dans l'exemple 1, quel serait le montant des paiements mensuels si le bailleur recherchait un rendement annuel de 18%?

| Séquence de<br>touches<br>(mode RPN) | Séquence de<br>touches<br>(mode ALG) | Affichage |   |
|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------|---|
|                                      |                                      | 487,29    | De l'exemple précédent.                   |
| 18ENTER 12÷                          | 18÷12=                               | 1,50      | Taux d'intérêt mensuel.                   |
| STO 1 R/S                            | STO 1 R/S                            | 520,81    | Paiement mensuel reçu par<br>le bailleur. |


File name: hp 12c pt\_user's guide\_Canada French\_HDPMF123708 Page: 215 of 281 Printed Date: 2005/8/1 Dimension: 14.8 cm x 21 cm

### Calcul du rendement

Le calcul du rendement est très comparable à celui du taux de rentabilité interne (IRR). Les séquences de touches sont les suivantes :

- 1. Appuyez sur f CLEAR REG.
- 2. Entrez le montant du premier flux financier et appuyez sur g CFo. Ce montant initial est la différence entre le montant initial du prêt et les paiements reçus à l'échéance. Respectez la convention de signe : positif pour un montant reçu et négatif pour un montant payé.
- 3. Entrez le montant du premier flux financier et appuyez sur <code>GCFi</code>. Entrez ensuite le nombre d'occurrences de ce flux financier et appuyez sur <code>GNi</code>.
- 4. Entrez O ( CFi) puis le nombre de paiements anticipés moins un. Appuyez ensuite sur ( Ni).
- 5. Entrez la valeur résiduelle et appuyez sur <code>GCFi</code>. Appuyez ensuite sur <code>fIRR</code> pour calculer le rendement périodique.

**Exemple :** un appareil valant 5 000 \$ est loué pendant 36 mois pour 145 \$ par mois. Le locataire a accepté de payer par anticipation les premier et dernier mois. À la fin du bail, l'appareil peut être acheté pour 1 500 \$. Quel est le rendement annuel pour le bailleur en cas d'achat du matériel ?



| Séquence de<br>touches<br>(mode RPN)     | Séquence de<br>touches<br>(mode ALG) | Affichage |  |
|--|--------------------------------------|-----------|--|
| f RPN                                    | fALG                                 |           |  |
| f CLEAR REG                              | f CLEAR REG                          |           |  |
| 5000CHS ENTER<br>145ENTER 2 X +<br>9 CFo | 145×2+<br>5000CHS<br>g CFo           | -4.710,00 | Montant net avancé.                        |
| 145 g CF <sub>i</sub> 34 g               | 145 g CF; 34 g N;                    | 34,00     | Trentequatre flux financiers de 145,00 \$. |
| O g CF;                                  | OgCFi                                | 0,00      | Trentecinquième flux financier.            |

File name: hp 12c pt\_user's guide\_Canada French\_HDPMF123708 Page: 216 of 281 Printed Date: 2005/8/1 Dimension: 14.8 cm x 21 cm

# Section 14: Location financière 217

| Séquence de<br>touches<br>(mode RPN) | Séquence de<br>touches<br>(mode ALG) | Affichage |                                       |
|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------|---------------------------------------|
| 1500 g CFi                           | 1500 g CF;                           | 1.500,00  | Trentesixième flux<br>financier.      |
| f IRR 12 X                           | fIRR X 12 =                          | 18,10     | Rendement annuel pour le<br>bailleur. |

File name: hp 12c pt\_user's guide\_Canada French\_HDPMF123708 Page: 217 of 281
Printed Date: 2005/8/1 Dimension: 14.8 cm x 21 cm

#### Section 15

# Épargne

## Conversion de taux nominal en taux effectif

À partir d'un taux d'intérêt nominal et du nombre de périodes de composition par an, cette procédure permet de calculer le taux d'intérêt annuel effectif.

1. Appuyez sur 9 END et f CLEAR FIN.

#### **Mode RPN:**

- 2. Entrez le taux nominal annuel en pourcentage, puis appuyez sur ENTER.
- 3. Entrez le nombre de périodes de composition par an, puis appuyez sur
- 4. Appuyez sur CHS PMT FV pour obtenir le taux d'intérêt annuel effectif.

#### Mode ALG:

- 2. Entrez le taux nominal annuel en pourcentage.
- 3. Appuyez sur  $\div$ . Entrez le nombre de périodes de composition par an, puis appuyez sur i CHS PMT. Puis entrez le nombre de périodes de composition par an et appuyez sur n.
- 4. Appuyez sur FV pour obtenir le taux d'intérêt annuel effectif.

**Exemple 1 :** quel est le taux d'intérêt annuel effectif si le taux nominal annuel est de 5,25% avec composition trimestrielle ?

| Séquence de<br>touches<br>(mode RPN) | Séquence de<br>touches<br>(mode ALG) | Affichage |  |
|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------|--|
| f RPN                                | f ALG                                |           |  |
| g END                                | g END                                |           |  |
| f CLEAR FIN                          | f CLEAR FIN                          |           |  |
| 5,25 ENTER                           | 5,25÷                                | 5,25      | Taux nominal.                              |
| 4n÷i                                 | <b>4</b> i                           | 1,31      | Taux d'intérêt trimestriel en pourcentage. |
| CHS PMT FV                           | CHS PMT 4 n FV                       | 5,35      | Taux d'intérêt effectif en pourcentage.    |

Pour des calculs répétitifs, il est possible d'utiliser le programme hp 12c platinum suivant :

218

File name: hp 12c pt\_user's guide\_Canada French\_HDPMF123708 Page: 218 of 281 Printed Date: 2005/8/1 Dimension: 14.8 cm x 21 cm

| SEQUENCE DE<br>TOUCHES<br>(mode RPN) | AFFICHAGE |    | SEQUENCE DE<br>TOUCHES<br>(mode ALG) | AFFICHAC     | GE      |    |
|--------------------------------------|-----------|----|--------------------------------------|--------------|---------|----|
| f P/R                                |           |    |                                      | f P/R        |         |    |
| f CLEAR PRGM                         | 000,      |    |                                      | f CLEAR PRGM | 000,    |    |
| g END                                | 001,      | 43 | 8                                    | g END        | 001, 43 | 8  |
| f CLEAR FIN                          | 002,      | 42 | 34                                   | f CLEAR FIN  | 002, 42 | 34 |
| n                                    | 003,      |    | 11                                   | n            | 003,    | 11 |
| ÷                                    | 004,      |    | 10                                   | X≷Y          | 004,    | 34 |
| i                                    | 005,      |    | 12                                   | ÷            | 005,    | 10 |
| CHS                                  | 006,      |    | 16                                   | X≷Y          | 006,    | 34 |
| PMT                                  | 007,      |    | 14                                   | i            | 007,    | 12 |
| FV                                   | 008,      |    | 15                                   | CHS          | 008,    | 16 |
| f P/R                                |           |    |                                      | PMT          | 009,    | 14 |
|                                      |           |    |                                      | FV           | 010,    | 15 |
|                                      |           |    |                                      | f P/R        |         |    |

| REGISTRES        |   |        |                |  |  |
|------------------|---|--------|----------------|--|--|
| n : Nb périodes. | i : Taux nom./n                               | PV : 0 | PMT : Utilisé. |  |  |
| FV : Taux eff.   | R <sub>0</sub> -R <sub>.9</sub> : Non utilisé |        |                |  |  |

- 1. Entrez le programme.
- 2. RPN: Entrez le taux nominal annuel en pourcentage, puis appuyez sur
- 2. **ALG:** Entrez le taux nominal annuel en pourcentage, puis appuyez sur = .
- 3. Entrez le nombre de périodes de composition par an et appuyez sur R/S pour obtenir le taux d'intérêt annuel effectif.
- 4. Pour un nouveau calcul, revenez à l'étape 2.

File name: hp 12c pt\_user's guide\_Canada French\_HDPMF123708 Page: 219 of 281 Printed Date: 2005/8/1 Dimension: 14.8 cm x 21 cm

#### 220 Section 15: Épargne

**Exemple 2 :** quel est le taux d'intérêt annuel effectif si le taux nominal annuel est de 5,25% avec composition mensuelle ?

| Séquence de<br>touches<br>(mode RPN) | Séquence de<br>touches<br>(mode ALG) | Affichage |   |
|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------|---|
| 5,25 ENTER                           | 5,25=                                | 5,25      |   |
| 12R/S                                | 12R/S                                | 5,38      | Taux d'intérêt effectif en pourcentage. |

# Conversion de taux effectif en taux nominal

À partir d'un taux d'intérêt effectif et du nombre de périodes de composition par an, ce programme calcule le taux d'intérêt nominal.

- 1. Appuyez sur f CLEAR FIN.
- 2. Entrez le nombre de périodes par an et appuyez sur 🔳.
- 3. Entrez 100 et appuyez sur ENTER PV.

#### Mode RPN:

- 4. Entrez le taux annuel effectif en pourcentage et appuyez sur + CHS FV i.
- 5. Appuyez sur RCL n x pour obtenir le taux nominal annuel.

#### Mode ALG:

- 4. Appuyez sur  $\pm$ . Entrez le taux annuel effectif en pourcentage et appuyez sur = CHS FV i.
- 5. Appuyez sur XRCL n = pour obtenir le taux nominal annuel.

**Exemple:** Trouvez le taux nominal si le taux annuel effectif est de 5,35% avec composition trimestrielle.

| Séquence de<br>touches<br>(mode RPN) | Séquence de<br>touches<br>(mode ALG) | Affichage |  |
|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------|--|
| f RPN                                | f ALG                                |           |  |
| f CLEAR FIN                          | f CLEAR FIN                          |           |  |
| 4n100PV                              | 4n100PV                              | 100,00    |  |
| 5,35 + CHS                           | +5,35 = CHS                          | -105,35   |  |
| FVi                                  | FVi                                  | 1,31      |  |
| RCL n x                              | X RCL n =                            | 5,25      | Taux d'intérêt nominal en pourcentage. |

File name: hp 12c pt\_user's guide\_Canada French\_HDPMF123708 Page: 220 of 281 Printed Date: 2005/8/1 Dimension: 14.8 cm x 21 cm

# Conversion de taux continu en taux effectif

Cette procédure convertit un taux d'intérêt annuel en taux effectif.

- 1. **RPN:** Appuyez sur 1 = .
- 1. **ALG:** Appuyez sur 1 ENTER.
- 2. Entrez le taux continu en pourcentage et appuyez sur %.
- 3. Appuyez sur g e<sup>x</sup> Δ%.

**Exemple :** quel est le taux effectif correspondant à un compte sur livret à 5,25%?

| Séquence de<br>touches<br>(mode RPN) | Séquence de<br>touches<br>(mode ALG) | Affichage |                |
|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------|----------------|
| f RPN                                | f ALG                                |           |                |
| 1 ENTER 5,25 %                       | 1=5,25%                              | 0,05      |                |
| g e <sup>x</sup>                     | g e <sup>x</sup>                     | 1,05      |                |
| Δ%                                   | Δ%                                   | 5,39      | Taux effectif. |

File name: hp 12c pt\_user's guide\_Canada French\_HDPMF123708 Page: 221 of 281
Printed Date: 2005/8/1 Dimension: 14.8 cm x 21 cm

# Section 16

# **Obligations**

# Obligations sur base 30/360 jours

Une obligation est un contrat prévoyant un paiement d'intérêt, le plus souvent semestriel, à un taux nominal (coupon) avec remboursement du principal à une date à venir. Une obligation calculée sur une base 30/360 jours compte les jours avec 30 jours par mois et 360 jours par an.

Le programme ci-dessous calcule le prix de l'obligation à partir du rendement ou le rendement à partir du prix pour une obligation à coupon semestriel sur la base 30/360 détenue pendant plus de six mois.

| SEQUENCE DE<br>TOUCHES<br>(mode RPN) | AFFI | ICHAGI | E  | SEQUENCE DE<br>TOUCHES<br>(mode ALG) | AFF  | ICHAG | E  |
|--------------------------------------|------|--------|----|--------------------------------------|------|-------|----|
| f P/R                                |      |        |    | f P/R                                |      |       |    |
| f CLEAR PRGM                         | 000, |        |    | f CLEAR PRGM                         | 000, |       |    |
| f CLEAR FIN                          | 001, | 42     | 34 | f CLEAR FIN                          | 001, | 42    | 34 |
| g BEG                                | 002, | 43     | 7  | g BEG                                | 002, | 43    | 7  |
| RCL 2                                | 003, | 45     | 2  | RCL 2                                | 003, | 45    | 2  |
| 2                                    | 004, |        | 2  | ÷                                    | 004, |       | 10 |
| ÷                                    | 005, |        | 10 | 2                                    | 005, |       | 2  |
| PMT                                  | 006, |        | 14 | PMT                                  | 006, |       | 14 |
| RCL 5                                | 007, | 45     | 5  | +                                    | 007, |       | 40 |
| +                                    | 008, |        | 40 | RCL 5                                | 008, | 45    | 5  |
| FV                                   | 009, |        | 15 | FV                                   | 009, |       | 15 |
| RCL 3                                | 010, | 45     | 3  | RCL 3                                | 010, | 45    | 3  |
| RCL 4                                | 011, | 45     | 4  | RCL 4                                | 011, | 45    | 4  |
| g Adys                               | 012, | 43     | 26 | g Addys                              | 012, | 43    | 26 |
| R↓                                   | 013, |        | 33 | R↓                                   | 013, |       | 33 |

| SEQUENCE DE<br>TOUCHES<br>(mode RPN) | AFFICHAG   | E   | SEQUENCE DE<br>TOUCHES<br>(mode ALG) | AFFICHAGE     |   |
|--------------------------------------|------------|-----|--------------------------------------|---------------|---|
| 1                                    | 014,       | 1   | ÷                                    | 014, 1        | 0 |
| 8                                    | 015,       | 8   | 1                                    | 015,          | 1 |
| 0                                    | 016,       | 0   | 8                                    | 016,          | 8 |
| ÷                                    | 017,       | 10  | 0                                    | 017,          | 0 |
| n                                    | 018,       | 11  | n                                    | 018, 1        | 1 |
| g FRAC                               | 019, 43    | 24  | g FRAC                               | 019, 43 2     | 4 |
| 1                                    | 020,       | 1   | 1                                    | 020,          | 1 |
| X≶À                                  | 021,       | 34  |                                      | 021, 3        | 0 |
| _                                    | 022,       | 30  | X≶Y                                  | 022, 3        | 4 |
| RCL PMT                              | 023, 45    | 14  | X                                    | 023, 2        | 0 |
| X                                    | 024,       | 20  | RCL PMT                              | 024, 45 1     | 4 |
| STO 6                                | 025, 44    | 6   |                                      | 025, 3        | 6 |
| RCL 0                                | 026, 45    | 0   | STO 6                                | 026, 44       | 6 |
| g x=0                                | 027, 43    | 35  | RCL 0                                | 027, 45       | 0 |
| g GTO 039                            | 028,43,33, | 039 | g x=0                                | 028, 43 3     | 5 |
| 2                                    | 029,       | 2   | g GTO 041                            | 029,43,33, 04 | 1 |
| ÷                                    | 030,       | 10  | ÷                                    | 030, 1        | 0 |
| i                                    | 031,       | 12  | 2                                    | 031,          | 2 |
| PV                                   | 032,       | 13  | i                                    | 032, 1        | 2 |
| RCL 6                                | 033, 45    | 6   | PV                                   | 033, 1        | 3 |
| x≷A                                  | 034,       | 34  | RCL 6                                | 034, 45       | 6 |
| CHS                                  | 035,       | 16  | X≶Y                                  | 035, 3        | 4 |
| RCL 6                                | 036, 45    | 6   | CHS                                  | 036, 1        | 6 |
|                                      | 037,       | 30  |                                      | 037, 3        | 0 |
| g GTO 000                            | 038,43,33, | 000 | RCL 6                                | 038, 45       | 6 |
| RCL 1                                | 039, 45    | 1   |                                      | 039, 3        | 6 |

File name: hp 12c pt\_user's guide\_Canada French\_HDPMF123708
Printed Date: 2005/8/1 Dimens Page: 223 of 281 Dimension: 14.8 cm x 21 cm

# 224 Section 16: Obligations

| SEQUENCE DE<br>TOUCHES<br>(mode RPN) | AFFI | CHAGE |    | SEQUENCE DE<br>TOUCHES<br>(mode ALG) | AFFICH   | IAGE   |
|--------------------------------------|------|-------|----|--------------------------------------|----------|--------|
| RCL 6                                | 040, | 45    | 6  | g GTO 000                            | 040,43,3 | 3, 000 |
| <b>+</b>                             | 041, |       | 40 | RCL 1                                | 041, 4   | 5 1    |
| CHS                                  | 042, |       | 16 | CHS                                  | 042,     | 16     |
| PV                                   | 043, |       | 13 |                                      | 043,     | 30     |
| i                                    | 044, |       | 12 | RCL 6                                | 044, 4   | 5 6    |
| 2                                    | 045, |       | 2  | PV                                   | 045,     | 13     |
| X                                    | 046, |       | 20 | i                                    | 046,     | 12     |
| f P/R                                |      |       |    | X                                    | 047,     | 20     |
|                                      |      |       |    | 2                                    | 048,     | 2      |
|                                      |      |       |    | =                                    | 049,     | 36     |
|                                      |      |       |    | f P/R                                |          |        |

| REGISTRES   |                              |                          |                               |  |  |  |
|---|------------------------------|--------------------------|-------------------------------|--|--|--|
| n : ∆ jours/180                                   | i : Rendement/2              | PV : –Prix               | PMT : Coupon/2.               |  |  |  |
| FV : Nom.+Cpn./2                                  | R <sub>o</sub> : Rendement   | $R_1$ : Prix.            | R <sub>2</sub> : Coupon       |  |  |  |
| $R_3:D_{reg}$                                     | $R_{_4}:D_{_{\mathrm{ech}}}$ | R <sub>5</sub> : Nominal | R <sub>6</sub> : Accrued Int. |  |  |  |
| R <sub>7</sub> –R <sub>.3</sub> : Non<br>utilisés |                              |                          |                               |  |  |  |

- 1. Entrez le programme.
- 2. Si l'indicateur d'état **C** n'apparaît pas, appuyez sur STO EEX.
- 3. Entrez le taux d'intérêt annuel du coupon en pourcentage et appuyez sur STO 2.
- 4. Entrez la date de règlement (MM.JJAAAA)\* puis appuyez sur STO 3.
- 5. Entrez la date d'échéance (MM.JJAAAA)\* puis appuyez sur STO4.
- 6. Entrez la valeur de rachat en pourcentage du nominal et appuyez sur STO 5.
- 7. Si vous recherchez le prix :

\* Pour plus d'informations sur les formats de date, consultez les page 37.

File name: hp 12c pt\_user's guide\_Canada French\_HDPMF123708 Page: 224 of 281 Printed Date: 2005/8/1 Dimension: 14.8 cm x 21 cm

- a. Entrez le rendement à échéance voulu en pourcentage et appuyez sur ISTOIO.
- b. Appuyez sur  $\overline{\text{R/S}}$  pour calculer le prix en pourcentage de la valeur du nominal.
- c. **RPN:** Appuyez sur X pour afficher les intérêts acquis dus au vendeur. Appuyez sur + pour calculer le prix total payé.
- c. **ALG:** Appuyez sur + x y pour afficher les intérêts acquis dus au vendeur puis appuyez sur = pour calculer le prix total payé.

Pour un nouveau calcul, revenez à l'étape 3. Remarquez que seules les valeurs modifiées doivent être entrées et enregistrées à nouveau.

- 8. Si vous recherchez le rendement :
  - a. Appuyez sur 0STO 0.
  - b. Entrez le prix en pourcentage de la valeur du nominal et appuyez sur STO 1.
  - c. Appuyez sur R/S pour calculer le rendement annuel à l'échéance.

Pour un nouveau calcul, revenez à l'étape 3. Remarquez que seules les valeurs modifiées doivent être entrées et enregistrées à nouveau.

**Exemple 1 :** combien devrais-je payer le 28 août 2004 une obligation à 5,5% (calculée sur la base de 30/360) à échéance le 1er juin 2008, pour obtenir un rendement de 4,75%. Quel prix devrais-je payer pour un rendement de 4,5%. Ce problème suppose une valeur de rachat de 100.

|                                      | 1                                    |           |   |
|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------|---|
| Séquence de<br>touches<br>(mode RPN) | Séquence de<br>touches<br>(mode ALG) | Affichage |   |
| f RPN                                | fALG                                 |           |   |
| STOLEEX                              | STOLEEX                              |           | Définit le mode d'intérêt<br>composé si l'indicateur <b>C</b><br>n'est pas affiché. |
| 5,5STO2                              | 5,5STO2                              | 5,50      | Coupon dans le R <sub>2</sub> .   |
| 8,282004STO3                         | 8,282004STO3                         | 8,28      | Date de règlement dans le $R_{_3}$ .  |
| 6,012008STO4                         | 6,012008STO4                         | 6,01      | Date d'échéance dans le<br>R <sub>4</sub> .   |
| 100STO5                              | 100 <u>sto</u> 5                     | 100,00    | Valeur à l'échéance dans le R <sub>5</sub> .  |
| 4,75STO0                             | 4,75STO0                             | 4,75      | Rendement dans le R <sub>0</sub> .  |

File name: hp 12c pt\_user's guide\_Canada French\_HDPMF123708 Page: 225 of 281 Printed Date: 2005/8/1 Dimension: 14.8 cm x 21 cm

# 226 Section 16: Obligations

| Séquence de<br>touches<br>(mode RPN) | Séquence de<br>touches<br>(mode ALG) | Affichage |   |
|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------|---|
| R/S                                  | R/S                                  | 102,55    | Prix (calculé).   |
| X≷Y                                  | X≷Y                                  | 1,33      | Intérêts acquis (calculés).                                     |
| 4,5 <u>STO</u> 0                     | 4,5STO0                              | 4,50      | Nouveau rendement dans le $R_{\scriptscriptstyle 0}$ .          |
| R/S                                  | R/S                                  | 103,41    | Prix permettant d'obtenir<br>un rendement de 4,5%<br>(calculé). |
| X ≷ Y                                | + x ≥ y                              | 1,33      | Intérêts acquis (calculés).                                     |
| +                                    | =                                    | 104,74    | Prix total payé.  |

**Exemple 2 :** le marché cote 105% l'obligation décrite dans l'exemple 1. Quel rendement donne cette obligation ? Quel serait le rendement à échéance si le prix coté était de 104% ?

| Séquence de<br>touches<br>(mode RPN) | Séquence de<br>touches<br>(mode ALG) | Affichage |                                |
|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------|--------------------------------|
|                                      |                                      | 104,74    | De l'exemple précédent.        |
| OSTO O                               | OSTO O                               | 0,00      |                                |
| 105STO 1 R/S                         | 105STO1R/S                           | 4,05      | Rendement à 105%<br>(calculé). |
| 104STO1R/S                           | 104STO1R/S                           | 4,33      | Rendement à 104% (calculé).    |

File name: hp 12c pt\_user's guide\_Canada French\_HDPMF123708 Page: 226 of 281 Printed Date: 2005/8/1 Dimension: 14.8 cm x 21 cm

# Obligations à coupon annuel

Pour les obligations dont les coupons sont annuels, utilisez le programme hp 12c platinum ci-dessous pour calculer le prix et les intérêts acquis sur une base de jours réel/réel. Ce programme peut être modifié pour calculer des obligations à coupons annuels sur une base de 30/360 jours.

| SEQUENCE DE<br>TOUCHES<br>(mode RPN) | AFFICHAGE |    | SEQUENCE DE<br>TOUCHES<br>(mode ALG) | AFFICH       |      | CHAGE |    |
|--------------------------------------|-----------|----|--------------------------------------|--------------|------|-------|----|
| f P/R                                |           |    |                                      | f P/R        |      |       |    |
| f CLEAR PRGM                         | 000,      |    |                                      | f CLEAR PRGM | 000, |       |    |
| f CLEAR FIN                          | 001,      | 42 | 34                                   | f CLEAR FIN  | 001, | 42    | 34 |
| g END                                | 002,      | 43 | 8                                    | g END        | 002, | 43    | 8  |
| RCL 0                                | 003,      | 45 | 0                                    | RCL O        | 003, | 45    | 0  |
| n                                    | 004,      |    | 11                                   | n            | 004, |       | 11 |
| RCL 2                                | 005,      | 45 | 2                                    | RCL 2        | 005, | 45    | 2  |
| PMT                                  | 006,      |    | 14                                   | PMT          | 006, |       | 14 |
| RCL 1                                | 007,      | 45 | 1                                    | RCL 1        | 007, | 45    | 1  |
| i                                    | 008,      |    | 12                                   | i            | 008, |       | 12 |
| RCL 3                                | 009,      | 45 | 3                                    | RCL 3        | 009, | 45    | 3  |
| FV                                   | 010,      |    | 15                                   | FV           | 010, |       | 15 |
| PV                                   | 011,      |    | 13                                   | PV           | 011, |       | 13 |
| RCL 5                                | 012,      | 45 | 5                                    | RCL 5        | 012, | 45    | 5  |
| EEX                                  | 013,      |    | 26                                   |              | 013, |       | 30 |
| 6                                    | 014,      |    | 6                                    | EEX          | 014, |       | 26 |
| CHS                                  | 015,      |    | 16                                   | 6            | 015, |       | 6  |
|                                      | 016,      |    | 30                                   | CHS          | 016, |       | 16 |
| STO 6                                | 017,      | 44 | 6                                    | =            | 017, |       | 36 |

File name: hp 12c pt\_user's guide\_Canada French\_HDPMF123708 Page: 227 of 281 Printed Date: 2005/8/1 Dimension: 14.8 cm x 21 cm

228 Section 16: Obligations

| SEQUENCE DE<br>TOUCHES<br>(mode RPN) | AFFI | CHAGI | E  | SEQUENCE DE<br>TOUCHES<br>(mode ALG) | AFFI | CHAG | E  |
|--------------------------------------|------|-------|----|--------------------------------------|------|------|----|
| RCL 5                                | 018, | 45    | 5  | STO 6                                | 018, | 44   | 6  |
| g ΔDYS                               | 019, | 43    | 26 | RCL 5                                | 019, | 45   | 5  |
| STO7                                 | 020, | 44    | 7  | g adys                               | 020, | 43   | 26 |
| RCL 6                                | 021, | 45    | 6  | STO7                                 | 021, | 44   | 7  |
| RCL 4                                | 022, | 45    | 4  | RCL 6                                | 022, | 45   | 6  |
| g ΔDYS                               | 023, | 43    | 26 | RCL 4                                | 023, | 45   | 4  |
| RCL 7                                | 024, | 45    | 7  | g ΔDYS                               | 024, | 43   | 26 |
| ÷                                    | 025, |       | 10 | ÷                                    | 025, |      | 10 |
| n                                    | 026, |       | 11 | RCL 7                                | 026, | 45   | 7  |
| 0                                    | 027, |       | 0  | n                                    | 027, |      | 11 |
| PMT                                  | 028, |       | 14 | 0                                    | 028, |      | 0  |
| FV                                   | 029, |       | 15 | PMT                                  | 029, |      | 14 |
| CHS                                  | 030, |       | 16 | FV                                   | 030, |      | 15 |
| RCL n                                | 031, | 45    | 11 | RCL n                                | 031, | 45   | 11 |
| RCL 2                                | 032, | 45    | 2  | X                                    | 032, |      | 20 |
| CHS                                  | 033, |       | 16 | RCL 2                                | 033, | 45   | 2  |
| X                                    | 034, |       | 20 | CHS                                  | 034, |      | 16 |
| R/S                                  | 035, |       | 31 | +                                    | 035, |      | 40 |
| =                                    | 036, |       | 30 | R/S                                  | 036, |      | 31 |
| f P/R                                |      |       |    | X≶Y                                  | 037, |      | 34 |
|                                      |      |       |    | =                                    | 038, |      | 36 |
|                                      |      |       |    | CHS                                  | 039, |      | 16 |

File name: hp 12c pt\_user's guide\_Canada French\_HDPMF123708 Page: 228 of 281
Printed Date: 2005/8/1 Dimension: 14.8 cm x 21 cm

| SEQUENCE DE<br>TOUCHES<br>(mode RPN) | AFFICHAGE | SEQUENCE DE<br>TOUCHES<br>(mode ALG) | AFFICHAGE |
|--------------------------------------|-----------|--------------------------------------|-----------|
|                                      |           | f P/R                                |           |

| REGISTRES                |  |                             |                             |  |  |  |  |
|--------------------------|--|-----------------------------|-----------------------------|--|--|--|--|
| n : Utilisé              | i : Rendement                                  | PV : Utilisé                | PMT : Cpn. ou 0             |  |  |  |  |
| FV : Utilisé             | R <sub>o</sub> : Nb périodes (n)               | R <sub>1</sub> : Rendement  | R <sub>2</sub> : Coupon     |  |  |  |  |
| R <sub>3</sub> : Nominal | R₄ : Règlement                                 | R <sub>5</sub> : Cpn. suiv. | R <sub>6</sub> : Cpn. préc. |  |  |  |  |
| R <sub>7</sub> : Utilisé | R <sub>8</sub> –R <sub>.5</sub> : Non utilisés |                             |                             |  |  |  |  |

Pour des obligations à coupon annuel calculé sur une base de 30/360 jours, insérez RJ après 9 ADYS aux étapes 19 et 23 en programme de mode RPN et après 9 ADYS aux étapes 20 et 24 dans le mode ALG(ce qui rallonge le programme de deux pas).

- Entrez le programme et appuyez sur STO EEX si l'indicateur d'état C n'est pas affiché.
- 2. Entrez le nombre total de coupons reçus et appuyez sur STO 0.
- 3. Entrez le rendement annuel en pourcentage et appuyez sur STO 1.
- 4. Entrez le montant du coupon annuel puis appuyez sur STO 2.\*
- 5. Entrez la valeur à l'échéance et appuyez sur STO 3.\*
- 6. Entrez la date de règlement (achat)† et appuyez sur STO 4.
- 7. Entrez la date du coupon suivant puis appuyez sur STO 5.
- 8. Appuyez sur R/S pour obtenir le montant des intérêts acquis.
- 9. Appuyez sur R/S pour connaître le prix de l'obligation.
- 10. Pour un nouveau calcul, revenez à l'étape 2.

File name: hp 12c pt\_user's guide\_Canada French\_HDPMF123708 Page: 229 of 281 Printed Date: 2005/8/1 Dimension: 14.8 cm x 21 cm

<sup>\*</sup> Positif pour un montant reçu ; négatif pour un montant payé.


<sup>+</sup> Pour plus d'informations sur les formats de date, consultez les page 37.

# 230 Section 16: Obligations

**Exemple :** quels sont le prix et les intérêts acquis par une obligation Eurobond de 20 ans à coupon annuel de 6,5% achetée le 15 août 2004 pour obtenir un rendement de 7%. Le coupon suivant doit être détaché le 1er décembre 2004.

| Séquence de<br>touches<br>(mode RPN) | Séquence de<br>touches<br>(mode ALG) | Affichage |   |
|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------|---|
| f RPN                                | fALG                                 |           |   |
| STOEEX                               | STOEEX                               |           | Définit le mode d'intérêt<br>composé si l'indicateur <b>C</b><br>n'est pas affiché. |
| 20 <u>sto</u> 0                      | 20 <u>sto</u> 0                      | 20,00     | Nombre total de coupons.  |
| 7STO 1                               | 7STO 1                               | 7,00      | Rendement annuel.   |
| 6,5STO2                              | 6,5STO2                              | 6,50      | Taux annuel du coupon.  |
| 100STO3                              | 100STO3                              | 100,00    | Valeur à l'échéance.  |
| 8,152004STO4                         | 8,152004STO4                         | 8,15      | Date de règlement.  |
| 12,012004STO5                        | 12,012004STO5                        | 12,01     | Date de coupon suivant.   |
| R/S                                  | R/S                                  | -4,58     | Intérêts acquis.  |
| R/S                                  | R/S                                  | -94,75    | Prix d'achat.   |

File name: hp 12c pt\_user's guide\_Canada French\_HDPMF123708 Page: 230 of 281 Printed Date: 2005/8/1 Dimension: 14.8 cm x 21 cm



File name: hp 12c pt\_user's guide\_Canada French\_HDPMF123708 Page: 231 of 281
Printed Date: 2005/8/1 Dimension: 14.8 cm x 21 cm

#### Annexe A

# Notation polonaise inverse et pile

En mode RPN (notation polonaise inverse), quatre registres
spéciaux de la hp 12c platinum enregistrent les nombres
pendant les calculs. Pour bien comprendre l'utilisation de ces
registres, il faut les représenter comme un empilement de
registres superposés.

X affiché

(C'est pour cette raison qu'ils sont généralement appelés "registres de pile" ou l'ensemble désigné par "la pile"). Les registres de pile sont dénommés X, Y, Z et T. Sauf quand la calculatrice est en mode programme, le nombre présent à l'affichage est celui enregistré dans le registre X (modifié en fonction du format d'affichage en cours).

Le nombre dans le registre X – et, pour les fonctions agissant sur deux nombres, le nombre dans le registre Y – sont utilisés dans les calculs. Les registres Z et T sont utilisés essentiellement pour la conservation automatique des résultats intermédiaires dans les calculs en chaîne, comme indiqué dans la section 1.

Avant de détailler le fonctionnement de la pile, voyons rapidement comment elle est utilisée dans des calculs arithmétiques simples et dans un calcul en chaîne. Pour chaque touche enfoncée dans la séquence de touches, le schéma illustrant le calcul présente au-dessus de la touche les nombres dans chacun des registres de pile après l'enfoncement de cette touche.

Prenons par exemple le calcul de 5 - 2:

| -           |   |       |   |   |
|-------------|---|-------|---|---|
| т →         | 0 | 0     | 0 | 0 |
| z 🗪         | 0 | 0     | 0 | 0 |
| Y ->        | 0 | 5     | 5 | 0 |
| X affiché – | 5 | 5     | 2 | 3 |
| Touches -   | 5 | ENTER | 2 |   |

Le schéma illustre pourquoi nous avons affirmé dans la section 1 que la touche ENER sépare le deuxième nombre entré du premier. Remarquez aussi que ceci place le 5 dans le registre Y au-dessus du 2 dans le registre X – comme il serait placé en écrivant le calcul verticalement sur papier :



Voyons maintenant ce qui se passe dans la pile pendant un calcul en chaîne en mode RPN :


| $\frac{(3\times4)+(5\times6)}{7}$ |   |       |          |    |    |       |        |    |    |    |           |
|-----------------------------------|---|-------|----------|----|----|-------|--------|----|----|----|-----------|
| T ->                              | 0 | 0     | 0        | 0  | 0  | 0     | 0      | 0  | 0  | 0  | 0         |
| z 🗪                               | 0 | 0     | 0        | 0  | 0  | 12    | 12     | 0  | 0  | 0  | 0         |
| Y -                               | 0 | 3     | 3        | 0  | 12 | 5     | 5      | 12 | 0  | 42 | 0         |
| x <b>→</b>                        | 3 | 3     | 4        | 12 | 5  | 5     | 6      | 30 | 42 | 7  | 6         |
| Touches -                         |   | ENTER | <b>4</b> | x  | 5  | ENTER | 6<br>1 | x  | +  | 7  | $\exists$ |

Voyez comment les résultats intermédiaires sont non seulement affichés dès qu'ils sont calculés, mais aussi enregistrés automatiquement et disponibles dans la pile juste au bon moment !

C'est l'essentiel du fonctionnement dans la pile. Dans la suite de cette annexe, nous verrons plus en détail comment les nombres sont entrés et réorganisés dans la pile, ainsi que l'effet de diverses fonctions de la hp 12c platinum sur les nombres de la pile.

# Obtention de nombres de la pile : La touche

Comme détaillé dans les sections précédentes, si deux nombres sont entrés pour une fonction à deux nombres – par exemple  $\boxed{+}$  – vous devez appuyer sur entre les nombres pour les séparer. Le schéma ci-dessous illustre ce qui se passe dans la pile lors de l'entrée des nombres 10 et 3 (pour calculer par exemple  $10 \div 3$ ). (Nous supposons que les registres de pile ont déjà été chargés avec les nombres présentés comme résultats de calculs précédents).



File name: hp 12c pt\_user's guide\_Canada French\_HDPMF123708 Page: 233 of 281 Printed Date: 2005/8/1 Dimension: 14.8 cm x 21 cm

#### 234 Annexe A: Notation polonaise inverse et pile

À l'entrée d'un chiffre à l'affichage, celui-ci est entré simultanément dans le registre X. L'entrée de chiffres supplémentaires fait ajouter les chiffres correspondants (c'est-à-dire à droite) de ceux qui sont déjà affichés dans le registre X jusqu'à l'appui sur la touche ITTE. Comme illustré dans le schéma précédent, l'appui sur la touche ITTE effectue les opérations suivantes :

- Copie le nombre dans le registre X affiché dans le registre Y. Cette procédure est incluse dans la montée de la pile.
- 2. Indique à la calculatrice que le nombre dans le registre X affiché est terminé : c'est-à-dire, termine l'entrée de chiffres.

#### Fin de l'entrée de chiffres

Le premier chiffre entré après la fin de l'entrée de chiffres *remplace* le nombre présent dans le registre X affiché. L'entrée de chiffres se termine automatiquement par l'enfoncement de n'importe quelle touche (sauf les touches d'entrée de chiffres – touches de chiffres, •, CHS et EEX – et touches de préfixe – f, g, STO, RCL, et GTO).

#### Montée de la pile


Lors de la montée de la pile, le nombre dans chaque registre de pile est copié dans le registre du dessus, et celui qui se trouvait dans le registre T est perdu. Le nombre qui se trouvait dans le registre X est alors contenu à la fois dans le registre X et le registre Y.

À l'entrée d'un nombre dans le registre X affiché – soit au clavier, soit depuis un registre de stockage (à l'aide de RCL) ou depuis le registre LAST X (à l'aide de LSTX) – la pile commence d'abord par monter. La pile ne monte pas si la dernière touche enfoncée avant l'entrée d'un nombre était une des suivantes : LTTM, CLX,  $\Sigma$ + ou  $\Sigma$ -.\* Si une de ces touches a été enfoncée en dernier, le nombre dans le registre X affiché est remplacé à l'entrée d'un nouveau nombre.

#### Réorganisation des nombres de la pile

La touche X≥y

La touche XEY échange les nombres des registres X et Y.




File name: hp 12c pt\_user's guide\_Canada French\_HDPMF123708 Page: 234 of 281 Printed Date: 2005/8/1 Dimension: 14.8 cm x 21 cm

<sup>\*</sup> Remarquez aussi que même si la pile monte à l'enfoncement de la touche [NTER], elle ne monte pas à l'entrée d'un nombre après l'enfoncement de la touche [NTER].


Certaines fonctions ( $\overline{\text{LDYS}}$ ,  $\overline{\text{INT}}$ ,  $\overline{\text{AMORT}}$ ,  $\overline{\text{PRICE}}$ ,  $\overline{\text{SL}}$ ,  $\overline{\text{SOYD}}$ ,  $\overline{\text{DB}}$ ,  $\overline{\text{X}}$ ,  $\overline{\text{S}}$ ,  $\overline{\text{$(}}$ ,  $\overline{\text{$(}}$ ,  $\overline{\text{$(}}$ ), renvoient des réponses dans le registre Y ainsi que dans le registre X affiché. La touche  $\overline{\text{XEY}}$ , qui échange le nombre du registre Y avec celui du registre X affiché, permet d'afficher le deuxième nombre calculé.

#### La touche R↓

À l'enfoncement de la touche RI (permutation vers le bas), le nombre dans chaque registre de pile est copié dans le registre du dessous, celui que se trouvait dans le registre X est copié dans le registre T.




Quatre pressions successives sur la touche  $\mathbb{R}$  affichent successivement les nombres des registres Y, Z et T et ramènent ces nombres dans leur registre d'origine.



# Fonctions sur un nombre et la pile

Fonctions mathématiques sur un nombre et fonctions de modification de nombres – [½x], [½x], [LN], [e^x], [x²], [n1], [RND], [INTG], et [FRAC] – n'utilisent que le nombre dans le registre X affiché. À l'enfoncement de la touche, la fonction est effectuée sur le nombre dans le registre X, le résultat est placé dans le registre X. La pile ne monte pas, donc le nombre qui était précédemment dans le registre X n'est pas copié dans le registre Y; mais il est copié dans le registre LAST X. Les nombres dans les registres Y, Z et T ne sont pas modifiés par une fonction sur un nombre.



File name: hp 12c pt\_user's guide\_Canada French\_HDPMF123708 Page: 235 of 281 Printed Date: 2005/8/1 Dimension: 14.8 cm x 21 cm

# Fonctions sur deux nombres et la pile

Les fonctions sur deux nombres -+, -,  $\times$ ,  $\div$ ,  $\cancel{y^x}$ , %,  $\triangle\%$  et %T – utilisent les nombres des deux registres X et Y.


#### Fonctions mathématiques

Pour effectuer une opération arithmétique, les nombres sont positionnés dans les registres X et Y comme vous les écririez verticalement sur papier : le nombre écrit en haut va dans le registre Y, le nombre écrit au-dessous passe dans le registre X. Par exemple, pour effectuer chacun des quatre calculs arithmétiques présentés ci-dessous, vous devez placer le 8 dans le registre Y (à l'aide de TITE avant d'entrer le 2 dans le registre X affiché.

| Addition | Soustraction | Multiplication | Division |
|----------|--------------|----------------|----------|
| 8        | 8            | 8              | 8        |
| +2       | -2           | <u>×2</u>      | 2        |

À l'exécution d'une opération arithmétique ou de [yx], le résultat est placé dans le registre X, le nombre qui se trouvait précédemment dans le registre X est copié dans le registre LAST X, et la pile descend. À la descente de la pile, le nombre dans le registre Z est copié dans le registre Y, et le nombre dans le registre T est copié dans le registre Z, mais il reste aussi dans le registre T.


Le schéma de la page suivante illustre le fonctionnement de la pile pour le calcul de  $8 \div 2$ . (En supposant que les registres de pile et LAST X ont déjà été chargés avec les nombres indiqués comme résultats de calculs précédents).



File name: hp 12c pt\_user's guide\_Canada French\_HDPMF123708 Page: 236 of 281 Printed Date: 2005/8/1 Dimension: 14.8 cm x 21 cm

#### **Fonctions pourcentage**

À l'exécution d'une des trois fonctions de pourcentage, le résultat est placé dans le registre X, le nombre qui se trouvait précédemment dans le registre X est copié dans le registre LAST X, mais la pile *ne* descend pas. Les nombres dans les registres Y, Z et T ne sont pas modifiés par l'exécution d'une fonction pourcentage.



#### Fonctions calendrier et financières

Le tableau ci-dessous présente la quantité contenue dans chaque registre de pile après l'enfoncement de la touche de calendrier ou financière indiquée. Les symboles x, y, z et t représentent le nombre qui se trouvait dans le registre correspondant (X, Y, Z ou T respectivement) au moment où la touche a été enfoncée.

| Registre | DATE | <u>adys</u>                             | INT                | n, i, PV,<br>PMT, FV,<br>NPV, IRR | AMORT                     |
|----------|------|---|--------------------|-----------------------------------|---------------------------|
| T        | t    | t                                       | x                  | z                                 | у                         |
| Z        | t    | z                                       | INT <sub>365</sub> | у                                 | x (nombre de paiements)   |
| Y        | z    | $\Delta DYS_{30 \text{ jours}}$         | –PV                | x                                 | $PMT_{PRIN}$              |
| Х        | DATE | $\Delta 	extstyle DYS_{	extstyle reel}$ | INT <sub>360</sub> | n, i, PV, PMT,<br>FV, NPV, IRR    | $PMT_{_{\mathbb{I}\!NT}}$ |

File name: hp 12c pt\_user's guide\_Canada French\_HDPMF123708 Page: 237 of 281
Printed Date: 2005/8/1 Dimension: 14.8 cm x 21 cm

# 238 Annexe A: Notation polonaise inverse et pile


| Registre | PRICE                 | YTM                   | SL, SOYD, DB                          |  |
|----------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------------|--|
| T        | y (date de règlement) | Z                     | у                                     |  |
| Z        | x (date d'échéance)   | y (date de règlement) | x (nombre d'années)                   |  |
| Y        | INT                   | x (date d'échéance)   | RDV (valeur<br>amortissable restante) |  |
| Х        | PRICE                 | YTM                   | DEP                                   |  |

# Le registre LAST X et la touche $\[ \[ \] \]$

Le nombre dans le registre X affiché est copié dans le registre LAST X à chaque exécution d'une des fonctions suivantes :

| +     | _     | X     | ÷                     | 1/x           |
|-------|-------|-------|-----------------------|---------------|
| $y^x$ | $e^x$ | LN    | $\sqrt{\overline{x}}$ | RND           |
| FRAC  | INTG  | Σ+    | Σ-                    | ( <b>x</b> ,r |
| ŷ,r   | n!    | %     | Δ%                    | <b>%T</b>     |
| DATE  | ΔDYS  | $x^2$ |                       |               |

L'appui sur 9 L X X fait monter la pile (sauf si la dernière touche enfoncée était L X X, L X ou L X), comme indiqué en page 234), puis copie le nombre du registre LAST X dans le registre X affiché. Le nombre reste aussi dans le registre LAST X.



File name: hp 12c pt\_user's guide\_Canada French\_HDPMF123708 Page: 238 of 281 Printed Date: 2005/8/1 Dimension: 14.8 cm x 21 cm

#### Calculs en chaîne en mode RPN

La montée et descente automatique de la pile permet d'effectuer des calculs en chaîne sans nécessité d'entrer les parenthèses ou d'enregistrer les résultats intermédiaires, comme l'exigent certaines autres calculatrices. Un résultat intermédiaire dans le registre X affiché est copié automatiquement dans le registre Y à l'entrée d'un nombre après l'enfoncement d'une touche de fonction.\* Donc, chaque touche de fonction sur deux nombres effectue cette fonction sur le nombre entré dans le registre X et le résultat intermédiaire dans le registre Y. Le nombre qui se trouve alors dans le registre Y, s'il subsiste comme résultat intermédiaire d'un calcul précédent, peut ensuite être utilisé avec le résultat intermédiaire dans le registre X pour un autre calcul.

Le schéma de la page 233 illustre comment la montée et la descente automatique de la pile facilitent les calculs en chaîne et évitent les erreurs.

Quasiment tous les calculs en chaîne que vous serez susceptible de rencontrer peuvent être effectués avec les seuls quatre registres de pile. Pour éviter d'avoir à enregistrer un résultat intermédiaire dans un registre de stockage, vous devez commencer chaque calcul en chaîne dans la paire de parenthèses la plus intérieure pour progresser vers l'extérieur – comme vous le feriez en effectuant le calcul à la main (c'est-à-dire à l'aide d'un crayon et d'un papier). Par exemple pour le calcul de

Si ce calcul devait être effectué de gauche à droite – comme l'était les exemples (plus simples) de calculs en chaîne des pages 23 et 24 – vous devriez entrer les cinq nombres dans la calculatrice avant d'effectuer la première opération possible (6+7). Mais la pile ne peut contenir que quatre nombres, donc ce calcul ne peut pas être effectué de gauche à droite. Mais il est facile de l'effectuer en commençant par le calcul dans la paire de parenthèses la plus intérieure – ici encore, (6+7).

| Séquence de touches<br>(mode RPN) | Affichage |   |
|-----------------------------------|-----------|---|
| 6ENTER 7 +                        | 13,00     | Calcul intermédiaire de (6+7).            |
| 5 X                               | 65,00     | Résultat intermédiaire de 5 (6+7).        |
| 4+                                | 69,00     | Résultat intermédiaire de [4 + 5(6 + 7)]. |
| 3 X                               | 207,00    | Résultat final : 3 [4 + 5 (6 + 7)].       |

<sup>\*</sup> Sauf pour ENTER, CLx, \(\Sigma\)+, \(\Sigma\)-. Pour plus d'informations, consultez la section Montée de la pile, page 234.

File name: hp 12c pt\_user's guide\_Canada French\_HDPMF123708 Page: 239 of 281
Printed Date: 2005/8/1 Dimension: 14.8 cm x 21 cm

# Calcul arithmétique sur des constantes

Le nombre dans le registre T reste présent même après descente de la pile, donc ce nombre peut être utilisé comme constante dans les opérations arithmétiques. Pour placer la constante dans le registre T, entrez-le à l'affichage (c'est-à-dire dans le registre X), puis appuyez trois fois sur MIR. Ceci place aussi la constante dans les registres Y et Z. À chaque exécution d'une opération arithmétique – à l'aide de la constante dans le registre Y et d'un nombre entré dans le registre X affiché – la constante "descend" dans le registre Y.

**Exemple :** les ventes annuelles de matériels techniques solaires de votre entreprise – pour l'instant 84 000 \$ – doivent doubler chaque année pendant les trois années à venir. Calculez le chiffre d'affaires annuel correspondant à chacune de ces années.

| Séquence de touches<br>(mode RPN) | Affichage  |  |
|-----------------------------------|------------|--|
| 2 ENTER ENTER                     |            |  |
| ENTER                             | 2,00       | Entre la constante dans les registres Y, Z et T.     |
| 84000                             | 84.000,00  | Entre le montant de base dans le registre X affiché. |
| X                                 | 168.000,00 | Chiffre d'affaires annuel après la première année.   |
| X                                 | 336.000,00 | Chiffre d'affaires annuel après la deuxième année.   |
| X                                 | 672.000,00 | Chiffre d'affaires annuel après la troisième année.  |

Dans l'exemple ci-dessus, la constante a été multipliée de façon répétitive par le résultat de l'opération précédente, qui se trouvait déjà dans le registre X affiché. Dans d'autre type de calcul sur des constantes, la constante est multipliée par (ou ajoutée à, etc) à un nouveau nombre entré dans le registre X affiché. Pour ces calculs, vous devez appuyer sur CLx avant d'entrer un nouveau nombre après l'enfoncement d'une touche d'opérateur. Sinon, la pile monterait après l'entrée d'un nouveau nombre suivant l'enfoncement de la touche d'opérateur, et le registre Y ne contiendrait plus la constante. (Rappelez-vous – voir page 234 – que la pile ne monte pas après l'entrée d'un nombre dans le registre X après l'enfoncement de CLx).

File name: hp 12c pt\_user's guide\_Canada French\_HDPMF123708 Page: 240 of 281 Printed Date: 2005/8/1 Dimension: 14.8 cm x 21 cm

**Exemple :** chez Permex, un type de raccord pour tuyau se vend par lots de 15, 75 et 250. Si le prix de chaque raccord est de 4,38 \$, calculez le prix de chaque lot.\*

| Séquence de touches<br>(mode RPN) | Affichage |   |
|-----------------------------------|-----------|---|
| 4,38 ENTER ENTER                  |           |   |
| ENTER                             | 4,38      | Entre la constante dans les registres<br>Y, Z et T.                                 |
| 15                                | 15,       | Entre la première quantité dans le registre X affiché.                              |
| X                                 | 65,70     | Prix d'un lot de 15.  |
| CLx 75                            | 75,       | Efface l'affichage et entre la<br>deuxième quantité dans le registre X<br>affiché.  |
| X                                 | 328,50    | Prix d'un lot de 75.  |
| CLx 250                           | 250,      | Efface l'affichage et entre la<br>troisième quantité dans le registre X<br>affiché. |
| X                                 | 1.095,00  | Prix d'un lot de 250.   |

File name: hp 12c pt\_user's guide\_Canada French\_HDPMF123708 Page: 241 of 281
Printed Date: 2005/8/1 Dimension: 14.8 cm x 21 cm

<sup>\*</sup> Vous pouvez comparer cette méthode de calcul arithmétique sur des constantes à la méthode utilisant LSTX décrite en page 90.

#### Annexe B

# Mode de calcul algébrique (ALG)

Bien que la plupart de la matière est présentée aux endroits appropriés à travers ce manuel, elle est aussi présentée ici pour la facilité de référence.

Pour sélectionner le mode algébrique, appuyez sur flatG. Quand la calculatrice est en mode algébrique, le témoin d'état **ALG** est affiché.

Remarque: En mode ALG, il est préférable de commencer le calcul en appuyant sur CLX CLX. Ceci assurera qu'il n'y a pas de calculs arithmétiques en attente qui pourraient interférer avec la résolution du nouveau problème. Il faut appuyer sur la touche deux fois car la première fois efface l'affichage et le registre-X seulement, vous permettant ainsi de corriger une entrée erronée en entrant le montant correct. La deuxième pression de CLX effacera aussi tous les calculs en attente. Appuyer sur la touche = est une autre façon de s'assurer qu'il n'y a pas de calculs en attente avant de commencer un nouveau calcul.

# Calculs arithmétiques simples en mode ALG

Pour calculer 21,1 + 23,8 :

| Séquence de touches<br>(mode ALG) | Affichage |  |
|-----------------------------------|-----------|--|
| CLXCLX                            | 0,00      | Efface tous les calculs en attente.                  |
| 21,1+                             | 21,10     | Entre le premier numéro et se prépare à additionner. |
| 23,8                              | 23,80     | Entre le deuxième numéro.                            |
|                                   | 44,90     | = termine le calcul.                                 |

Après l'achèvement d'un calcul:

- l'appui sur une autre touche de chiffre démarre un nouveau calcul, ou
- l'appui sur une touche d'opérateur continue le calcul.

| Séquence de touches<br>(mode ALG) | Affichage |   |
|-----------------------------------|-----------|---|
| CLx CLx                           | 0,00      | Efface tous les calculs en attente.                 |
| 77,35 🗀                           | 77,35     | Entre le premier numéro et se prépare à soustraire. |

242

File name: hp 12c pt\_user's guide\_Canada French\_HDPMF123708 Page: 242 of 281
Printed Date: 2005/8/1 Dimension: 14.8 cm x 21 cm

| Séquence de touches<br>(mode ALG) | Affichage |  |
|-----------------------------------|-----------|--|
| 90,89=                            | -13,54    | = termine le calcul.                   |
| 65 g vx X 12=                     | 96,75     | Nouveau calcul : $\sqrt{65} \times 12$ |
| ÷ 3,5 =                           | 27,64     | Calcule 96,75 ÷ 3,5                    |

Vous pouvez aussi effectuer des calculs longs sans appuyer sur = après chaque calcul intermédiaire : il suffit de l'utiliser à la fin du calcul. Les opérateurs sont évalués de gauche à droite, dans l'ordre d'entrée.

# Entrée de nombres négatifs (CHS)

La touche CHS change le signe d'un nombre.

- Pour entrer un nombre négatif, tapez ce nombre puis appuyez sur CHS.
- Pour modifier le signe d'un nombre déjà affiché, appuyez sur CHS.

| Séquence de touches<br>(mode ALG) | Affichage  |                                     |
|-----------------------------------|------------|-------------------------------------|
| CLx CLx                           | 0,00       | Efface tous les calculs en attente. |
| 75 CHS                            | <b>−75</b> | Change le signe de 75               |
| x7,1 =                            | -532,50    | Multiplie –75 par 7,1               |

### Calculs en chaîne en mode ALG

Pour effectuer un calcul en chaîne, il n'est pas nécessaire d'appuyer sur = après chaque opération, mais seulement à la toute fin.

Par exemple, pour calculer  $\frac{750x12}{360}$  vous pouvez entrer soit :

- 750 X 12 = ÷ 360 = ou
- 750 × 12 ÷ 360 =

Dans le deuxième cas, la touche  $\stackrel{.}{=}$  se comporte comme la touche  $\stackrel{.}{=}$  en affichant le résultat de 750  $\times$  12.

Voici un calcul en chaîne plus long :  $\frac{456-75}{18,5} \times \frac{68}{1,9}$ 

Ce calcul peut être écrit sous la forme :  $456-75 \div 18,5 \times 68 \div 1,9$ . Remarquez ce qui se passe à l'affichage lors de son entrée :

File name: hp 12c pt\_user's guide\_Canada French\_HDPMF123708 Page: 243 of 281 Printed Date: 2005/8/1 Dimension: 14.8 cm x 21 cm

#### 244 Annexe B: Mode de calcul algébrique (ALG)

| Séquence de touches<br>(mode ALG) | Affichage |                                     |
|-----------------------------------|-----------|-------------------------------------|
| CLXCLX                            | 0,00      | Efface tous les calculs en attente. |
| 456-75÷                           | 381,00    |                                     |
| 18,5×                             | 20,59     |                                     |
| 68÷                               | 1.400,43  |                                     |
| 1,9=                              | 737,07    |                                     |

#### La touche LSTX en mode ALG

LAST X en mode ALG n'es pas utilisé dans ce livre. Cette fonction diffère largement du mode ALG au mode RPN. Référez-vous à la page 238 pour une liste de 23 touches qui feront en sorte que le registre-X affiché soit copié dans le registre LAST X en mode RPN. En mode ALG, ces touches ne donneront **pas** lieu à une mise à jour du registre LAST X. Au contraire, le numéro affiché sera copié dans le registre LAST X lorsqu'un **nouveau** calcul commence avec une **entrée de chiffres** (i.e. lorsqu'un des chiffres 0-9 ou le point décimal est appuyé) ou lorsque vous appuyez sur <code>glstx</code>, mais pas lorsqu'un numéro est rappelé en utilisant <code>RCL</code>.

En général LAST X en mode ALG n'est utile que dans des programmes où il peut être utilisé à la place d'un registre de stockage numéroté puis qu'il reste inchangé jusqu'à une entrés de données ou <code>[9]LSTX</code>. Un exemple de son utilisation dans le programme de combinaisons se trouve dans le Guide de Solutions hp 12c platinum.

#### L'historique de pile en mode ALG

En Mode ALG, la pile retient un « historique » de quatre résultats obtenus. Ces résultats peuvent être réarrangés en utilisant RI et XEY tel que décrit à la page 234, pour le mode RPN.

| Veuillez noter que lorsque la deuxième donnée d'une fonction (tel que 🛨,  |
|---|
| $\overline{}$ , $\overline{}$ , $\overline{}$ ou $\overline{y^x}$ ) a été entrée, les deux données ne peuvent être échangées en |
| utilisant [XEY] car lorsque la deuxième valeur est entrée elle remplace la première, qui  |
| est alors retirée de la pile. Alors si vous voulez faire 25,83 🖃 144,25, mais ensuite   |
| réalisez que vous vouliez en fait 144,25 🖃 25,83, la façon de corriger ceci est de  |
| faire CHS. Tout ce que XXY fera est remplacer 144,25 avec ce qui était affiché  |
| avant que 25,83 soit entré, et la première valeur reste inchangée.  |
|   |

File name: hp 12c pt\_user's guide\_Canada French\_HDPMF123708 Page: 244 of 281 Printed Date: 2005/8/1 Dimension: 14.8 cm x 21 cm

Les schémas de pile montrant le sortie pour le Calendrier et les fonctions Financière à la page 237 sont les même en modes ALG et RPN. Pour ajouter INT et PRICE après avoir réalisé la fonction PRICE pour les obligations, appuyez sur +xxy =. Dans ce cas xxy sert à entrer la deuxième valeur pour l'opération +. Après avoir réalisé +xxy =, le prix total (INT + PRICE) sera affiché. LAST X Restera inchangé, mais le PRICE original se trouvera dans le registre-Y. On peut aussi faire +RI = pour obtenir le prix total, la seule différence étant que le PRICE original serait alors dans le registre-T.

### **Opérations avec Parenthèses**

En mode ALG, les parenthèses peuvent être utilisées pour effectuer une opération. Lorsque la première parenthèse est ouverte, l'indicateur de parenthèses () sera présent sur l'écran d'affichage. Le résultat de votre calcul sera affiché lorsque vous appuierez sur =, et toutes les parenthèses non fermées le seront. Vous ne pouvez pas ouvrir plus de 13 parenthèses à la fois.

Par exemple, vous voulez effectuer cette opération:

Appuyer sur les touches  $8 \div 5 - 1$  calculera en premier  $8 \div 5$  et du résultat (1,6) en soustraira 1 (total 0,6).

| Séquence de touches<br>(mode ALG) | Affichage |                                      |
|-----------------------------------|-----------|--------------------------------------|
| CLx CLx                           | 0,00      | Efface tous les calculs en attenteé. |
| 8÷9(5-                            | 5,00      | Aucun calcul n'est fait.             |
| 19)                               | 4,00      | Calcule 5 – 1.                       |
| =                                 | 2,00      | Calcule $\frac{8}{(5-1)}$ .          |

# Fonctions pourcentage

Dans la plupart des cas, % divise un nombre par 100.

La seule exception est quand un signe plus ou moins précède le nombre.

Par exemple, 25 % donne 0,25.

Pour trouver 25% de 200, appuyez sur : 200 × 25 %=. (Le résultat est 50).

Vous pouvez calculer un montant net en un seul calcul :

Par exemple, pour diminuer 200 de 25%, il suffit d'entrer 200-25%=. (Le résultat est 150).

File name: hp 12c pt\_user's guide\_Canada French\_HDPMF123708 Page: 245 of 281 Printed Date: 2005/8/1 Dimension: 14.8 cm x 21 cm

#### 246 Annexe B: Mode de calcul algébrique (ALG)

**Exemple :** vous empruntez 1 250 \$ à une connaissance, et convenez de lui rembourser dans un an avec 7% d'intérêts simples. Combien lui devrez-vous ?

| Séquence de touches<br>(mode ALG) | Affichage |  |
|-----------------------------------|-----------|--|
| CLx CLx                           | 0,00      | Efface tous les calculs en attenteé.                 |
| 1250 + 7 %                        | 87,50     | L'intérêt sur le prêt est de 87,50 \$.               |
|                                   | 1.337,50  | C'est le montant que vous devrez à la fin de l'année |

#### Différence en pourcentage

Pour trouver la différence en pourcentage entre deux nombres :

- 1. Entrez le nombre de base.
- 2. Appuyez sur = pour séparer l'autre nombre du nombre de base.
- 3. Entrez l'autre nombre.
- 4. Appuyez sur Δ%.

**Exemple :** hier vos actions sont tombées de 35,50 à 31,25 par action. Quelle est la variation en pourcentage ?

| Séquence de touches<br>(mode ALG) | Affichage |  |
|-----------------------------------|-----------|--|
| CLx CLx                           | 0,00      | Efface tous les calculs en attenteé.                       |
| 35,5=                             | 35,50     | Entre le nombre de base et le<br>sépare de l'autre nombre. |
| 31,25                             | 31,25     | Entre l'autre nombre.                                      |
| Δ%                                | -11,97    | Une chute de presque 12%.                                  |

#### Pourcentage du Total

Pour calculer le pourcentage d'un nombre par rapport à un autre :

- 1. Calculez le montant total en ajoutant les montants individuels.
- 2. Entrez le nombre dont vous souhaitez trouver l'équivalent en pourcentage.
- 3. Appuyez sur %T.

**Exemple :** le mois dernier, votre société a un chiffre de ventes de 3,92 millions de dollars aux États-Unis, 2,36 millions de dollars en Europe et 1,67 million dans le reste du monde. Quel est le pourcentage des ventes totales en Europe ?

| (mode ALG) | Affichage |                                      |
|------------|-----------|--------------------------------------|
| CLx CLx    | 0,00      | Efface tous les calculs en attenteé. |
| 3,92+      | 3,92      | Entre le premier nombre.             |
| 2,36 🛨     | 6,28      | Ajoute le deuxième nombre.           |

File name: hp 12c pt\_user's guide\_Canada French\_HDPMF123708 Page: 246 of 281 Printed Date: 2005/8/1 Dimension: 14.8 cm x 21 cm

| Séquence de touches<br>(mode ALG) | Affichage |  |
|-----------------------------------|-----------|--|
| 1,67=                             | 7,95      | Ajoute le troisième nombre au total.   |
| 2,36                              | 2,36      | Entre 2,36 pour trouver le pourcentage qu'il représente du nombre à l'affichage. |
| <b>%</b> T                        | 29,69     | L'Europe représente presque 30% des ventes totales                               |

# La fonction puissance

L'appui sur  $y^x$  calcule la puissance d'un nombre, c'est-à-dire  $y^x$ . Tout comme la fonction arithmétique  $\pm$ ,  $y^x$  nécessite deux nombres :

- 1. Entrez le nombre de base (désigné par y sur la touche).
- 2. Appuyez sur  $y^x$  et entrez l'exposant (désigné par x sur la touche).
- 3. Appuyez sur EVIER pour calculer la puissance.

N'oubliez pas d'appuyer  $\fbox{CLx}$  sur si vous n'êtes pas sur s'il y a des calculs en attente.

| Pour calculer              | Séquence de touches (mode ALG) | Affichage |
|----------------------------|--------------------------------|-----------|
| 21,4                       | $2\overline{y^x}$ 1,4=         | 2,64      |
| 2 <sup>-1,4</sup>          | $2\overline{y^x}$ 1,4CHS =     | 0,38      |
| (-2) <sup>3</sup>          | $2[CHS][y^x]3=$                | -8,00     |
| $\sqrt[3]{2}$ ou $2^{1/3}$ | $2[y^x]3[y_x]$                 | 1,26      |

File name: hp 12c pt\_user's guide\_Canada French\_HDPMF123708 Page: 247 of 281
Printed Date: 2005/8/1 Dimension: 14.8 cm x 21 cm

#### Annexe C

# Pour en savoir plus sur IRR

À partir d'une séquence de flux financiers positifs et négatifs, nous espérons disposer d'informations suffisantes pour savoir s'il existe un résultat *IRR* et connaître ce résultat. Dans la grande majorité des cas, votre hp 12c platinum trouve le résultat *IRR* unique s'il existe. Mais le calcul de *IRR* est si complexe que si la séquence de flux financiers ne répond pas à certains critères, il se peut que la calculatrice soit incapable de déterminer s'il existe ou non un ou plusieurs résultats.

Voyons comment tous les résultats possibles de *IRR* sont calculés par votre hp 12c platinum :

- **Cas 1 :** Résultat positif. Si un résultat positif est affiché, c'est le seul résultat de ce type. Il peut aussi exister un ou plusieurs résultats négatifs.
- **Cas 2 :** Résultat négatif. Si un résultat négatif est affiché, il *peut* exister d'autres résultats négatifs, et il *peut* exister un résultat positif. S'il existe d'autres résultats (négatifs ou positifs), ils peuvent être calculés par la procédure ci-dessous.
- **Cas 3 :** La calculatrice affiche Error 3. Ceci signale que le calcul est très complexe, comporte peut-être plusieurs résultats et ne peut pas être poursuivi si vous ne donnez pas à la calculatrice une estimation de *IRR*. La procédure correspondante est décrite ci-dessous.
- **Cas 4 :** La calculatrice affiche **Error 7**. Ceci signale qu'il n'y a pas de résultat pour le calcul de *IRR* avec les montants de flux financiers entrés. Cette situation est probablement le résultat d'une erreur dans l'entrée des grandeurs ou des signes des flux financiers ou des nombres d'occurrences consécutives de ces flux. Consultez les sections Consultation des entrées de flux financiers (page 78) et Modification des entrées de flux financiers (page 80) pour vérifier et corriger les entrées. **Error 7** apparaît aussi s'il n'y a pas au moins un flux financier positif *et* au moins un flux financier négatif.

La calculatrice finira toujours par atteindre un des résultats décrits ci-dessus, mais cela peut prendre un certain temps. Vous pouvez souhaiter interrompre la procédure itérative de calcul de *IRR* en appuyant sur une touche, pour voir quel taux d'intérêt la calculatrice a calculé à ce point. Si vous arrêtez le calcul, vous pouvez reprendre la recherche de *IRR* comme indiqué ci-dessous.

# Annexe C: Pour en savoir plus sur IRR 249

**Recherche de IRR.** Vous pouvez poursuivre la recherche des solutions pour *IRR*, même après une indication **Error 3**, comme suit :

- 1. Estimez une valeur du taux d'intérêt et entrez cette valeur.
- 2. Appuyez sur RCL g R/S.

Votre estimation aidera la calculatrice dans sa recherche, et si elle trouve une valeur résultat de *IRR* proche de votre estimation, c'est ce résultat qui est affiché. La calculatrice ne peut pas vous indiquer le nombre de solutions existantes quand il y a plus d'un résultat mathématiquement correct, vous pouvez donc continuer avec d'autres estimations en appuyant sur RCL 9 R/S après chacune, pour rechercher des solutions de *IRR*.

File name: hp 12c pt\_user's guide\_Canada French\_HDPMF123708 Page: 249 of 281 Printed Date: 2005/8/1 Dimension: 14.8 cm x 21 cm

#### Annexe D

# **Conditions d'erreur**

Certaines opérations de la calculatrice ne peuvent pas être effectuées dans certaines conditions (par exemple,  $\div$  quand x=0). Si vous tentez une opération de ce genre dans ces conditions, la calculatrice affiche le mot **Error** suivi d'un chiffre de  $\bf 0$  à  $\bf 9$ . Vous trouverez ci-dessous une liste des opérations qui ne peuvent pas être effectuées dans les conditions indiquées. Les symboles x et y représentent les nombres présents dans les registres X et Y respectivement au moment où la touche d'opération est enfoncée.

## Error 0 : Mathématiques

| Opération             | Condition                |
|-----------------------|--------------------------|
| ÷                     | <i>x</i> = 0             |
| <i>\\x</i>            | <i>x</i> = 0             |
| $\sqrt{\overline{x}}$ | <i>x</i> < 0             |
| LN                    | <i>x</i> ≤ 0             |
| $y^x$                 | $y = 0$ et $x \le 0$     |
|                       | y < 0 et $x$ non entier. |
| Δ%                    | <i>y</i> = 0             |
| %T                    | <i>y</i> = 0             |
| STO ÷ (0 à 4)         | <i>x</i> = 0             |
| n!                    | x n'est pas entier       |
|                       | <i>x</i> < 0             |

# Error 1 : Dépassement de capacité de registre de stockage Opération Condition

| Le résultat est supérieur à 9,999999999 × 10 <sup>99</sup> . |
|--|
|  |

**250** 

File name: hp 12c pt\_user's guide\_Canada French\_HDPMF123708 Page: 250 of 281 Printed Date: 2005/8/1 Dimension: 14.8 cm x 21 cm

**Error 2 : Statistiques** 

| Opération   | Condition   |
|---|---|
| X   | $n$ (nombre dans $R_1$ ) = 0  |
| $\overline{X}_W$  | $\Sigma x = 0$  |
| S   | $n = 0$ $n = 1$ $n\Sigma x^{2} - (\Sigma x)^{2} < 0$ $n\Sigma y^{2} - (\Sigma y)^{2} < 0$ |
| Ŷ,r   | n = 0<br>$n\Sigma x^2 - (\Sigma x)^2 = 0$   |
| $\hat{\mathbf{x}}$ ,r   | n = 0<br>$n\Sigma y^2 - (\Sigma y)^2 = 0$   |
| $\frac{\left(\widehat{\mathbf{y}},\mathbf{r}\right)}{\left(\widehat{\mathbf{x}},\mathbf{r}\right)} \underbrace{\left(\mathbf{x} \in \mathbf{y}\right)}_{\mathbf{x} \in \mathbf{y}}$ | $[n\Sigma x^2 - (\Sigma x)^2][n\Sigma y^2 - (\Sigma y)^2] \le 0$                          |

#### Error 3: IRR

Consultez l'Annexe C.

#### Error 4 : Mémoire

- Tentative d'entrer plus de 400 lignes de programme.
- Tentative d'utilisation de GTO vers une ligne de programme qui n'existe
- Tentative de calcul arithmétique sur des registres de stockage dans  $R_{\scriptscriptstyle 5}$  à  $R_{\scriptscriptstyle 9}$ ou  $R_{.0}$  à  $R_{.9}$ .
- Trop de parenthèses ouvertes.

#### Error 5 : Intérêt composé

## **Opération**

n i = 0 et PMT = 0

PMT est entre  $FV \times d$  et  $-PV \times d$ , inclusivement,

PMT est entre 
$$FV \times d$$
 et  $-PV \times d$ , inclusivement  $\frac{i}{100}$ )

là où  $d = \frac{\left(\frac{i}{100}\right)}{\left(1 + i \times \frac{S}{100}\right)}$ , là où S=0 pour le mode END et 1 pour le mode BEG.

mode END et 1 pour le mode BEG.

 $i \le -100$ 

**Condition** 

File name: hp 12c pt\_user's guide\_Canada French\_HDPMF123708 Page: 251 of 281 Printed Date: 2005/8/1 Dimension: 14.8 cm x 21 cm

# 252 Annexe D: Conditions d'erreur

| Opération  | Condition  |
|------------|--|
| i          | n=0  |
|            | $n \ge 10^{10}$ ou $n < 0$                                     |
|            | i ≤ −100<br>Les flux financiers ont tous le même signe.        |
| PV         | $i \le -100$   |
| PMT        | $n = 0$<br>$i \le -100$  |
| FV         | $i \le -100$   |
| AMORT      | $x \le 0$<br>x n'est pas entier.                               |
| NPV        | <i>i</i> ≤ −100  |
| SC/D<br>DB | $n \le 0$<br>$n > 10^{10}$<br>$x \le 0$<br>x  n'est pas entier |
| PRICE      | PMT < 0  |
| YTM        | PMT < 0  |

Error 6 : Registres de stockage

| Opération   | Condition   |
|---|---|
| STO RCL }   | Le registre de stockage spécifié n'existe pas ou a<br>été converti en lignes de programme.  |
| $\left.\begin{array}{c} CF_i \\ \hline N_i \end{array}\right\}$ | <i>n</i> indique un registre de stockage qui n'existe pas ou a été converti en lignes de programme.                               |
| NPV IRR   | n > 80<br>n < 0<br>n n'est pas entier   |
| $N_{\rm I}$   | <ul> <li>x &gt; 99</li> <li>x &lt; 0</li> <li>x n'est pas entier</li> <li>Tentative d'entrée de Nj pour CF<sub>0</sub></li> </ul> |

Error 7: IRR

 $Consultez\ l'Annexe\ C.$ 

File name: hp 12c pt\_user's guide\_Canada French\_HDPMF123708 Page: 252 of 281
Printed Date: 2005/8/1 Dimension: 14.8 cm x 21 cm

#### Error 8: Calendrier

#### **Opération Condition** ΔDYS Format de date incorrect ou date incorrecte. DATE Tentative d'ajout de jours au-delà de la capacité DATE de dates de la calculatrice. PRICE Format de date incorrect ou date incorrecte. YTM Plus de 500 ans entre la date de règlement (achat) et la date d'échéance. Date d'échéance antérieure à la date de règlement. La date d'échéance n'a pas de date de paiement de coupons correspondante (6 mois auparavant).\*

## Error 9 : Service

Consultez l'Annexe F.

#### Pr Error.

- La mémoire permanente a été réinitialisée. (Consultez la section Mémoire permanente, page 85.)
- Vous avez réinitialisé la calculatrice par le trou de réinitialisation (voir page 265).

Pour les 29 et 30 août, il n'existe pas de solution donnant le résultat correct avec la calculatrice.

File name: hp 12c pt\_user's guide\_Canada French\_HDPMF123708 Page: 253 of 281 Printed Date: 2005/8/1 Dimension: 14.8 cm x 21 cm

<sup>\*</sup> C'est le cas pour le 31 mars, mai, août, octobre et décembre, plus le 29 août (sauf en année bissextile) et le 30 août. Si par exemple il n'existe pas de 31 septembre, le 31 mars n'a pas de date de paiement de coupons correspondante 6 mois auparavant.

Pour corriger ce problème pour les dates d'échéance autre que les 29 et 30 août, ajoutez un jour à la fois aux dates de règlement et d'échéance dans vos calculs. Si par exemple une obligation a été achetée le 1er juin 2004 (date de règlement) avec une date d'échéance du 31 décembre 2005, changez ces dates en 2 juin 2004 et 1er janvier 2006 pour vos calculs.

## Annexe E

# Formules utilisées

# **Pourcentage**

$$\% = \frac{Base(y) \times Taux(x)}{100}$$

$$\Delta\% = 100 \left( \frac{NouveauMon \tan t(x) - Base(y)}{Base(y)} \right)$$

$$\%T = 100 \left( \frac{Mon \tan t(x)}{Tota(y)} \right)$$

# Intérêt

n =nombre de périodes de composition.

i = taux d'intérêt périodique, sous forme décimale.

PV = valeur actuelle.

FV = valeur future ou solde.

PMT = paiement périodique.

 S = facteur de mode de paiement (0 ou 1) indiquant le mode de traitement de PMT. O correspondant au paiement en fin de période, 1 au paiement en début de période.

I = montant des intérêts.

INTG (n) = partie entière de n.

FRAC(n) = partie fractionnaire de n.

## Intérêt simple

$$I_{360} = \frac{n}{360} \times PV \times i$$

$$I_{365} = \frac{n}{365} \times PV \times i$$

## Intérêt composé

Sans période incomplète :

$$O = PV + (1 + iS) \cdot PMT \cdot \left[ \frac{1 - (1 + i)^{-n}}{i} \right] + FV(1 + i)^{-n}$$

Avec intérêt simple pour une période incomplète :

$$0 = PV[1 + iFRAC(n)] + (1 + iS)PMT\left[\frac{1 - (1 + i)^{-INTG(n)}}{i}\right] + FV(1 + i)^{-INTG(n)}$$

Avec intérêt composé pour une période incomplète :

$$O = PV(1+i)^{FRAC(n)} + (1+iS)PMT \left[ \frac{1 - (1+i)^{-INTG(n)}}{i} \right] + FV(1+i)^{-INTG(n)}$$

#### **Amortissement**

n = nombre de périodes de paiement pour amortissement.

INT; = montant de PMT correspondant aux intérêts sur la période j.

PRN<sub>j</sub> = montant de PMT correspondant au remboursement du principal sur la période j.

 $PV_i$  = valeur actuelle (solde) du prêt après paiement de la période j.

*j* = numéro de la période.

 $INT_1 = \{0 \text{ si } n = 0 \text{ et le mode de paiement est en début de période.} | PV_0 \times i|_{RND} \text{ (signe de } PMT)}$ 

 $PRN_1 = PMT - INT_1$ 

 $PV_1 = PV_0 + PRN_1$ 

 $INT_i = |PV_{i-1} \times i|_{RND} \times \text{(signe de PMT) pour } j > 1.$ 

 $PRN_{:} = PMT - INT_{:}$ 

 $PV_i = PV_{i-1} + PRN_i$ 

 $\sum INT = \sum_{j=1}^{n} INT_{j} = INT_{1} + INT_{2} + \dots + INT_{n}$ 

 $\sum PRN = \sum_{j=1}^{n} PRN_{j} = PRN_{1} + PRN_{2} + ... + PRN_{n}$ 

 $PV_n = PV_0 + \sum PRN$ 

File name: hp 12c pt\_user's guide\_Canada French\_HDPMF123708 Page: 255 of 281 Printed Date: 2005/8/1 Dimension: 14.8 cm x 21 cm

# Analyse de la valeur actualisée des flux financiers

#### Valeur actualisée nette

NPV = valeur actualisée nette pour un taux de rentabilité interne.

 $CF_i$  = flux financiers de la période j.

NPV = 
$$CF_0 + \frac{CF_1}{(1+i)^1} + \frac{CF_2}{(1+i)^2} + \dots + \frac{CF_n}{(1+i)^n}$$

## Taux de rentabilité interne

n =nombre de flux financiers

 $CF_i$  = flux financiers à la période j.

IRR = Taux de rentabilité interne

$$0 = \sum_{j=1}^{k} CF_{j} \cdot \left[ \frac{1 - (1 + IRR)^{-n_{j}}}{IRR} \right] \cdot \left[ (1 + IRR)^{-\sum_{q < j} nq} \right] + CF_{0}$$

## Calendrier

## Base réelle

```
\begin{array}{l} \Delta \mathrm{DYS} = \mathrm{f}(DT_2) - \mathrm{f}(DT_1) \\ \mathrm{où} \\ \mathrm{f}(DT) = 365 \; (aaaa) + 31 \; (mm-1) + jj + \mathrm{INTG} \; (z/4) - x \\ \mathrm{et} \\ \mathrm{pour} \; mm \leq 2 \\ x = 0 \\ z = (aaaaa) - 1 \\ \mathrm{pour} \; mm > 2 \\ x = \mathrm{INTG} \; (0,4mm+2,3) \\ z = (aaaa) \\ \mathrm{INTG} = \mathrm{Partie} \; \mathrm{entière}. \end{array}
```

**Remarque:** Des test supplémentaires sont effectués afin de s'assurer que les siècles (mais pas les millénaires) ne soient pas considérés comme des années bissextiles.

#### Base 30/360 jours

```
JOURS = f(DT_2) - f(DT_1)

f(DT) = 360 (aaaa) + 30mm + z

pour f(DT_1)

si \ dd_1 = 31 \ alors \ z = 30

si \ dd_1 \neq 31 \ alors \ z = dd_1

pour \ f(DT2)

si \ dd_2 = 31 \ et \ dd_1 = 30 \ ou \ 31 \ alors \ z = 30

si \ dd_2 = 31 \ et \ dd_1 < 30 \ alors \ z = dd_2

si \ dd_2 < 31 \ alors \ z = dd_2
```

File name: hp 12c pt\_user's guide\_Canada French\_HDPMF123708 Page: 256 of 281 Printed Date: 2005/8/1 Dimension: 14.8 cm x 21 cm

# **Obligations**

#### Référence :

Jan Mayle, TIPS Inc., Standard Securities Calculation Methods, Vol. 1, troisième Édition, Securities Industry Association Inc., New York, 1993.

DIM = jours entre la date d'émission et la date d'échéance.

DSM = jours entre la date de règlement et la date d'échéance.

DCS = jours entre le début de la période de coupon en cours et la date de règlement.

E = nombre de jours dans la période du coupon où se situe le règlement.

DSC = E - DCS = jours entre la date de règlement et la prochaine date de coupon semestriel.

N = nombre de coupons semestriels payables entre la date de règlement et la date d'échéance.

CPN = taux annuel du coupon (en pourcentage).

RENDEMENT = rendement annuel (en pourcentage).

PRIX = prix en \$ pour une valeur nominale de 100 \$.

RDV = valeur de rachat.

Pour les coupons semestriels avec 6 mois au plus avant l'échéance :

$$PRIX = \left[\frac{100(RDV + \frac{CPN}{2})}{100 + (\frac{DSM}{E} \times \frac{RENDEMENT}{2})}\right] - \left[\frac{DCS}{E} \times \frac{CPN}{2}\right]$$

Pour les coupons semestriels ayant plus de 6 mois avant l'échéance :

$$PRIX = \left[ \frac{RDV}{\left(1 + \frac{RENDEMENT}{200}\right)^{N-1+\frac{DSC}{E}}} \right] + \left[ \sum_{K=1}^{N} \frac{\frac{CPN}{2}}{\left(1 + \frac{RENDEMENT}{200}\right)^{K-1+\frac{DSC}{E}}} \right] - \left[ \frac{CPN}{2} \times \frac{DCS}{E} \right]$$

File name: hp 12c pt\_user's guide\_Canada French\_HDPMF123708 Page: 257 of 281 Printed Date: 2005/8/1 Dimension: 14.8 cm x 21 cm

# La formule Black-Scholes pour évaluer les opions européennes

P = prix courant de l'avoir.

r% = taux sans rique (contunu, par unité de temps).

s% = volatilité (continu, par unité de temps).

T = terme de l'option (mâme unité de temps que r% et s%.

X = prix d'exercice de l'option.

N(z) = probabilité qu'une variable d'unité normale aléatoire est inférieure

Valeur d'appel =  $P \times N(d_1) - Q \times N(d_2)$ 

Valeur posée = valeur d'appel + Q - P

ا بره فا

 $d_1 = LN(P/Q)/v + v/2, d_2 = d_1 - v$ 

 $Q = Xe^{(-7 \times r\%/100)}, v=s\%/100 \times \sqrt{T}$ 

#### **Amortissement**

L = durée de vie attendue de l'actif.

SBV = valeur comptable de départ.

SAL = valeur résiduelle.

FACT = facteur d'amortissement dégressif en pourcentage.

*j* = numéro de la période.

 $DPN_i$  = amortissement pendant la période j.

 $RDV_i$  = valeur amortissable restante à la fin de la période j =  $RDV_{i-1} - DPN_i$  où  $RDV_0 = SBV - SAL$ 

 $RBV_i$  = valeur comptable nette =  $RBV_{i-1} - DPN_i$  où  $RBV_0 = SBV$ 

Y, = nombre de mois sur la première année partielle.

## Amortissement linéaire

Fonction au clavier :

$$DPN_j = \frac{SBV - SAL}{L}$$
 pour  $j = 1, 2, ..., L$ 

Programme pour la première année partielle :

File name: hp 12c pt\_user's guide\_Canada French\_HDPMF123708 Page: 258 of 281 Printed Date: 2005/8/1 Dimension: 14.8 cm x 21 cm

$$DPN_{1} = \frac{SBV - SAL}{L} \cdot \frac{Y_{1}}{12}$$

$$DPN_{J} = \frac{SBV - SAL}{L} \text{ pour } j = 2, 3, ..., L$$

$$DPN_{J} = RDV_{J}$$

# Amortissement proportionnel à l'ordre numérique inversé des années

$$SOYD_k = \frac{(W+1)(W+2F)}{2}$$
  
où  $W = \text{partie entière de } k$   
 $F = \text{partie fractionnaire de } k$ .  
(c'est-à-dire pour  $k = 12,25$  ans,  $W = 12$  et  $F = 0,25$ )

Fonction au clavier :

$$DPN_{J} = \frac{(L-j+1)}{SOYD_{J}} \cdot (SBV - SAL)$$

Programme pour une année partielle :

$$\begin{aligned} DPN_1 &= \left(\frac{L}{SOYD}\right) \cdot \left(\frac{Y_1}{12}\right) \cdot (SBV - SAL) \\ DPN_j &= \left(\frac{LADJ - j + 2}{SOYD_{LADJ}}\right) \cdot (SBV - D_1 - SAL) \quad \text{pour } j \neq 1 \\ \text{où } LADJ &= L - \left(\frac{Y_1}{12}\right) \end{aligned}$$

#### Amortissement dégressif

Fonction au clavier :

$$DPN_{j} = RBV_{j-1} \cdot \frac{FACT}{100L}$$
 pour  $j = 1, 2, ..., L$ 

Programme pour la première année partielle :

$$DPN_{1} = SBV \cdot \frac{FACT}{100L} \cdot \frac{Y_{1}}{12}$$

$$DPN_{j} = RBV_{j-1} \cdot \frac{FACT}{100L} \text{ pour } j \neq 1$$

File name: hp 12c pt\_user's guide\_Canada French\_HDPMF123708 Page: 259 of 281
Printed Date: 2005/8/1 Dimension: 14.8 cm x 21 cm

# Taux de rentabilité interne modifié

n = nombre de périodes de composition.

 $NFV_{p}$  = valeur future nette des flux financiers positifs.

 $NPV_N$  = valeur actuelle nette des flux financiers négatifs.

$$MIRR = 100 \left[ \left( \frac{NFV_p}{-NPV_N} \right)^{\frac{1}{n}} - 1 \right]$$

# Paiements anticipés

A = nombre de paiements anticipés.

$$PMT = \frac{PV - FV(1+i)^{-n}}{\left[\frac{1 - (1+i)^{-(n-A)}}{i} + A\right]}$$

# Conversions de taux d'intérêt

C = nombre de périodes de composition par année.

EFF = taux d'intérêt annuel effectif en décimal.

NOM = taux d'intérêt annuel nominal en décimal.

# **Composition finie**

$$EFF = \left(1 + \frac{NOM}{C}\right)^{C} - 1$$

# **Composition continue**

$$EFF = (e^{NOM} - 1)$$

# **Statistiques**

# Moyenne

$$\overline{x} = \frac{\sum x}{n}$$
  $\overline{y} = \frac{\sum y}{n}$ 

# Moyenne pondérée

$$\bar{x}_w = \frac{\sum wx}{\sum w}$$

## Estimation linéaire

n = nombre de paires de données

$$\hat{y} = A + Bx$$

$$\hat{x} = \frac{y - A}{B}$$

où 
$$B = \frac{\sum xy - \frac{\sum x \cdot \sum y}{n}}{\sum x^2 - \frac{(\sum x)^2}{n}}$$

$$A = \overline{y} - B\overline{x}$$

$$r = \frac{\left[\sum xy - \frac{\sum x \cdot \sum y}{n}\right]}{\sqrt{\left[\sum x^2 - \frac{(\sum x)^2}{n}\right] \cdot \left[\sum y^2 - \frac{(\sum y)^2}{n}\right]}}$$

# Écart type

$$s_x = \sqrt{\frac{n\sum x^2 - (\sum x)^2}{n(n-1)}}$$
  $s_y = \sqrt{\frac{n\sum y^2 - (\sum y)^2}{n(n-1)}}$ 

# **Factorielle**

0! = 1

Pour n > 1 où n est un entier :

$$n! = \prod_{i=1}^{n} i$$

File name: hp 12c pt\_user's guide\_Canada French\_HDPMF123708 Page: 261 of 281
Printed Date: 2005/8/1 Dimension: 14.8 cm x 21 cm

# Décision de location ou d'achat

```
Valeur sur le marché = PRIX(1 + I)^n
```

οù:

I = plus-value par an (en décimal)

n = nombre d'années

Montant net récupéré à la revente = Valeur au marché - Solde du prêt - Commission

Le taux d'intérêt est obtenu par résolution de l'équation finanière (intérêt composé) de calcul de *i* à l'aide de :

**n** = nombre d'années de possession de la maison

PV = paiement comptant + frais de clôture

PMT = paiement hypothécaire + taxes + entretien – location – (% d'imposition) (intérêt + taxes)

FV = montant net récupéré à la revente

Taux d'intérêt annuel =  $12 \times i$ 

File name: hp 12c pt\_user's guide\_Canada French\_HDPMF123708 Page: 262 of 281 Printed Date: 2005/8/1 Dimension: 14.8 cm x 21 cm

#### Annexe F

# Informations concernant la pile, la garantie et les services

## Pile

La hp 12c platinum est livrée avec une pile au lithium 3 volts CR2032. La durée de vie de la pile dépend de l'utilisation de la calculatrice. Si la calculatrice n'est pas utilisée pour l'exécution de programmes, elle consomme beaucoup moins d'énergie.

# Témoin de faiblesse de la pile

Un symbole de pile (C) apparaît dans le coin supérieur gauche de l'affichage quand la calculatrice est allumée pour indiquer que la capacité disponible de la pile est faible. Quand le symbole de pile commence à clignoter, remplacez la pile dès que possible pour éviter la perte de données.

N'utilisez qu'une pile neuve. N'utilisez pas de pile rechargeable.




Avertissement II y a danger d'explosion en cas de remplacement incorrect de la pile. Ne la remplacez que par un modèle identique ou équivalent recommandé par le constructeur. Disposez des piles conformément aux instructions du fabricant. Ne jamais déformer, percer ou jeter les piles au feu. Les piles peuvent exploser et libérer des produits chimiques dangereux. La pile de rechange est un modèle au Lithium 3 V type CR2032.

File name: hp 12c pt\_user's guide\_Canada French\_HDPMF123708 Page: 263 of 281 Printed Date: 2005/8/1 Dimension: 14.8 cm x 21 cm

# Mise en place d'une pile neuve

Le contenu de la mémoire permanente de la calculatrice est conservé pendant quelque temps même quand la pile est sortie de la calculatrice est à plat (à condition d'éteindre la calculatrice avant d'enlever la pile). Vous disposez donc d'un temps largement suffisant pour remplacer la pile sans perte de données ou de programmes. Si la pile est enlevée de la calculatrice pendant une longue période, le contenu de la mémoire permanente peut être perdu.

Pour mettre en place une pile neuve, utilisez la procédure suivante :



- 1. Calculatrice éteinte, faites glisser le couvercle de la pile.
- 2. Retirez la pile usagée.
- 3. Insérez une pile neuve, côté plus vers l'extérieur.
- 4. Reposez le couvercle de la pile.

Remarque: prenez garde à ne pas appuyer sur les touches pendant que la pile est sortie de la calculatrice. Dans ce cas, le contenu de la mémoire permanente pourrait être perdu et le clavier pourrait ne plus répondre (c'est-à-dire que la calculatrice pourrait ne plus répondre aux pressions de touches).

5. Reposez le couvercle de la pile et appuyez sur ON pour allumer la calculatrice. Si pour une raison quelconque la mémoire permanente a été réinitialisée (c'est-à-dire si son contenu a été perdu), l'affichage indique **Pr Error**. Appuyez sur une touche pour effacer ce message.


File name: hp 12c pt\_user's guide\_Canada French\_HDPMF123708 Page: 264 of 281 Printed Date: 2005/8/1 Dimension: 14.8 cm x 21 cm

# Vérification du bon fonctionnement (autotests)

Si la calculatrice ne s'allume pas ou semble ne pas fonctionner correctement, utilisez une des procédures suivantes.

Pour une calculatrice qui ne répond pas aux pressions de touches :

1. Insérez un objet fin et pointu à fond dans le trou de réinitialisation près du couvercle de la pile et retirez l'objet.



L'affichage indique **Pr Error**. Appuyez sur une touche pour effacer ce message de l'affichage.

- Si la calculatrice ne répond toujours pas aux pressions de touches, retirez et remettez en place la pile. Vérifiez que la pile est insérée correctement dans son compartiment.
- 3. Si la calculatrice ne s'allume pas, installez une pile neuve. S'il n'y a toujours pas de réponse, la calculatrice nécessite une intervention.

Pour une calculatrice qui ne répond pas aux pressions de touches :

- 1. Calculatrice éteinte, maintenez enfoncée la touche ON et appuyez sur X.

File name: hp 12c pt\_user's guide\_Canada French\_HDPMF123708 Page: 265 of 281
Printed Date: 2005/8/1 Dimension: 14.8 cm x 21 cm

<sup>\*</sup> L'état des indicateurs activés à la fin de ce test inclut certains qui ne sont normalement pas affichés sur la hp 12c platinum.

<sup>†</sup> Si la calculatrice affiche **Error 9** en résultat du test  $\boxed{0N}/\boxed{X}$  ou du test  $\boxed{0N}/\boxed{+}$ , si vous souhaitez continuer à l'utiliser, vous devez réinitialiser la mémoire permanente comme indiqué à la page 85.

#### 266 Annexe F: Informations concernant la pile, la garantie et les services

Remarque : des tests des circuits électroniques de la calculatrice sont aussi effectués en maintenant enfoncée la touche  $\pm$  ou la touche  $\div$  au relâchement de la touche  $\boxed{ ext{ON}}$ .\* Ces tests sont inclus dans la calculatrice pour vérifier qu'elle fonctionne normalement en fabrication ou lors d'une intervention.

Si vous avez soupçonné un mauvais fonctionnement de la calculatrice alors que l'affichage correct est obtenu dans l'étape 2, il est probable que vous faites une erreur d'utilisation de la calculatrice. Nous vous suggérons de relire la section de ce manuel concernant votre calcul – en incluant si nécessaire l'Annexe A. En cas de difficultés persistantes, écrivez ou téléphonez à HewlettPackard à une adresse ou un numéro indiqué dans la section Service (page 268).

#### Garantie

Calculatrice financière hp 12c platinum; Période de garantie : 12 mois

- 1. HP vous garantit, l'utilisateur final, que le matériel, les accessoires et les fournitures HP seront sans défectuosité matérielle ou de main d'œuvre après la date d'achat, pour la période spécifiée ci-dessus. Si HP reçoit un avis de défectuosité pendant la période de garantie, HP décidera, à sa discrétion, de remplacer ou de réparer le produit défectueux. Les produits de remplacement pourraient être neufs ou comme neufs.
- 2. HP vous garantit que le logiciel HP n'échouera pas a exécuter ses instructions programmées après la date d'achat, pour la période spécifiée ci-dessus, à cause de défectuosités matérielles ou de main d'œuvre lors d'une installation et d'une utilisation adéquates. Si HP reçoit un avis de défectuosité pendant la période de garantie, HP remplacera le média logiciel qui n'exécute pas les instructions programmées à cause de telles défectuosités.

File name: hp 12c pt\_user's guide\_Canada French\_HDPMF123708 Page: 266 of 281
Printed Date: 2005/8/1 Dimension: 14.8 cm x 21 cm

<sup>\*</sup> La combinaison de touches ON/ + démarre un test comparable à celui décrit ci-dessus, mais qui se poursuit indéfiniment. Il est possible d'arrêter le test en appuyant sur une touche, le test est alors mis en pause pendant 25 secondes. La combinaison de touches ON/ ÷ démarre un test du clavier et de l'affichage. Au relâchement de la touche ON, certains segments de l'affichage sont activés. Pour lancer le test, appuyez sur les touches dans l'ordre, de gauche à droite sur chaque ligne, en partant de la ligne du haut pour arriver à la ligne du bas. A chaque pression de touche, différents segments de l'affichage s'activent. Si la calculatrice fonctionne correctement et si toutes les touches sont enfoncées dans l'ordre correct, la calculatrice affiche 12 après l'enfoncement de la dernière touche. (La touche ENTER doit être enfoncée à la fois avec les touches de la troisième ligne et celles de la quatrième ligne). Si la calculatrice ne fonctionne pas correctement, ou si une touche n'est pas enfoncée dans l'ordre, la calculatrice affiche Error 9. Remarquez que si cette erreur s'affiche suite à une pression de touche incorrecte, ce n'est pas une indication de réparation de votre calculatrice. Il est possible d'arrêter ce test en appuyant sur n'importe quelle touche en dehors de la séquence (ce qui fait évidemment apparaître l'affichage Error 9). Les deux affichages Error 9 et 12 peuvent être effacés en appuyant sur une touche.

- 3. HP ne garantit pas que l'opération des produits HP ne sera pas interrompue ou sans erreur. Si HP est incapable, dans un délai raisonnable, de réparer ou remplacer tout produit pour lequel une garantie a été octroyée, vous aurez droit au remboursement du prix d'achat de la calculatrice sur réception de celle-ci par HP.
- Les produits HP pourraient contenir des parties réusinées équivalentes à du neuf en termes de performance ou pourraient avoir été sujets à un usage accessoire
- 5. La garantie ne s'applique pas aux défectuosités résultant de (a) maintenance ou calibration inadéquate ou incorrecte, (b) logiciel, interface, partie ou fourniture non livrés par HP, (c) modification ou mauvaise utilisation non autorisée, (d) opération à l'extérieur des spécifications envrionnementales publiées pour le produit, ou (e) préparation ou maintenance inadéquate du lieu
- 6. HP N'ÉMET AUCUNE AUTRE GARANTIE OU CONDITION EXPRESSE PAR ÉCRIT OU VERBALEMENT. DANS LA MESURE AUTORISÉE PAR LES LOIS LOCALES, TOUTE GARANTIE OU CONDITION IMPLICITE DE QUALITÉ MARCHANDE, DE QUALITÉ SATISFAISANTE OU DE CONDITION POUR FINS PARTICULIÈRES POUR LA DURÉE DE LA GARANTIE EXPRESSE MENTIONNÉE CI-DESSUS. Certains pays, états ou provinces n'autorisent pas les limitations sur la durée d'une garantie implicite, ainsi la limitation ou exclusion ci-dessus pourrait ne pas s'appliquer à vous. Cette garantie vous donne des droits légaux spécifiques et vous pourriez également avoir d'autres droits qui varient d'un pays, état ou province à l'autre.
- 7. DANS LA MESURE AUTORISÉE PAS LES LOIS LOCALES, LES RECOURS DANS CETTE DÉCLARATION DE GARANTIE SONT VOS UNIQUES RECOURS INTÉGRAUX ET EXCLUSIFS. SAUF INDICATION CONTRAIRE CI-DESSUS, EN AUCUN CAS HP OU SES DISTRIBUTEURS NE SERONT TENUS RESPONSABLES POUR LES PERTES DE DONNÉES OU DOMMAGES DIRECTS, SPÉCIAUX, ACCESSOIRES, INDIRECTS (Y COMPRIS LES PERTES DE REVENUS OU DE DONNÉES), OU AUTRES DOMMAGES, SOIT PAR CONTRAT, À TORT OU AUTREMENT. Certains pays, états ou provinces n'autorisent pas l'exclusion ou la limitation des dommages accessoires ou indirects, ainsi la limitation ou exclusion ci-dessus pourrait ne pas s'appliquer à vous
- 8. Les seules garanties valides pour les produits et les services de HP sont celles présentées dans les notices expresses de garantie jointes aux produits et services. Ce qui suit ne peut être interprété comme constituant une garantie supplémentaire. HP se dégage de toute responsabilité en ce qui concerne les erreurs techniques et d'édition ou les omissions.

File name: hp 12c pt\_user's guide\_Canada French\_HDPMF123708 Page: 267 of 281
Printed Date: 2005/8/1 Dimension: 14.8 cm x 21 cm

# 268 Annexe F: Informations concernant la pile, la garantie et les services

POUR LES TRANSACTIONS CONSOMMATEURS EN AUSTRALIE ET EN NOUVELLE-ZÉLANDE : LES CONDITIONS DE LA GARANTIE CONTENUES DANS CETTE DÉCLARATION, SAUF DANS LA MESURE LÉGALEMENT AUTORISÉE, N'EXCLUENT PAS, NE RESTREIGNENT OU NE MODIFIENT PAS ET NE SONT PAS UN AJOUT AUX DROITS STATUAIRES OBLIGATOIRES APPLICABLES POUR LA VENTE DE CE PRODUIT.

# **Service**

Europe

| Pays                     | Numéros de téléphone      |
|--------------------------|---------------------------|
| Austrialie               | +43-1-3602771203          |
| Belgique                 | +32-2-7126219             |
| Danemark                 | +45-8-2332844             |
| Pays d1 Europe orientale | +420-5-41422523           |
| Finlande                 | +35-89640009              |
| France                   | +33-1-49939006            |
| Allemagne                | +49-69-95307103           |
| Grèce                    | +420-5-41422523           |
| Hollande                 | +31-2-06545301            |
| Italie                   | +39-02-75419782           |
| Norvège                  | +47-63849309              |
| Portugal                 | +351–22 9570200           |
| Espagne                  | +34-915-642095            |
| Suède                    | +46-851992065             |
|                          | +41-1-4395358 (allemand)  |
| Suisse                   | +41-22-8278780 (français) |
|                          | +39-02-75419782 (italien) |
| Turquie                  | +420-5-41422523           |
| Royaume-Uni              | +44-207-4580161           |
| République tchèque       | +420-5-41422523           |
| Afrique du Sud           | +27-11-2376200            |
| Luxembourg               | +32-2-7126219             |
| Autres Pays européens    | +420-5-41422523           |

# Asie

| Pays      | Numéros de téléphone |
|-----------|----------------------|
| Australie | +61-3-9841-5211      |
| Singapour | +61-3-9841-5211      |

File name: hp 12c pt\_user's guide\_Canada French\_HDPMF123708 Page: 268 of 281 Printed Date: 2005/8/1 Dimension: 14.8 cm x 21 cm

#### **Amérique Latine**

| Pays              |    | Numéros de téléphone  |  |
|-------------------|----|-----------------------|--|
| Argentine         |    | 0-810-555-5520        |  |
| Brésil            |    | Sao Paulo 3747-7799 ; |  |
|                   |    | AVP 0-800-1577751     |  |
| Mexique           |    | Mexique 5258-9922 ;   |  |
|                   |    | AVP 01-800-472-6684   |  |
| Venezuela         |    | 0800-4746-8368        |  |
| Chili             |    | 800-360999            |  |
| Colombie          |    | 9-800-114726          |  |
| Pérou             |    | 0-800-10111           |  |
| Amérique centrale | et | 1-800-711-2884        |  |
| Caraïbes          |    |                       |  |
| Guatemala         |    | 1-800-999-5105        |  |
| Porto Rico        |    | 1-877-232-0589        |  |
| Costa Rica        |    | 0-800-011-0524        |  |

#### Amérique du Nord

| Pays       | Numéros de téléphone |
|------------|----------------------|
| États-Unis | 1800-HP INVENT       |
| Canada     | (905)206-4663 or     |
|            | 800-HP INVENT        |

AVP=Autres villes du pays

Veuillez vous connecter au site Web <a href="http://www.hp.com">http://www.hp.com</a> pour obtenir l'information la plus récente de support et services.

# Information de contrôle

Cette section contient des informations stipulant que la calculatrice financière hp 12c platinum de HP est conforme aux lois de certaines régions. Toute modification de la calculatrice non approuvée expressément par Hewlett-Packard pourra annuler l'autorisation de travailler avec la hp 12c platinum dans ces régions.

#### ιιςΔ

This calculator generates, uses, and can radiate radio frequency energy and may interfere with radio and television reception. The calculator complies with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. In the unlikely event that there is interference to radio or television reception(which can be determined by turning the calculator off and on), the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

File name: hp 12c pt\_user's guide\_Canada French\_HDPMF123708 Page: 269 of 281
Printed Date: 2005/8/1 Dimension: 14.8 cm x 21 cm

## 270 Annexe F: Informations concernant la pile, la garantie et les services

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Relocate the calculator, with respect to the receiver.

#### Canada

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003. Cet appareil numerique de la classe B est conforme a la norme NMB-003 du Canada.

#### Japan

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準

に基づく第二情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。

取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。

## Déclaration concernant le bruit

En position d'utilisateur en fonctionnement normal (selon ISO 7779) : LpA < 70dB.

# Élimination des appareils mis au rebut par les ménages dans l'Union européenne



Le symbole apposé sur ce produit ou sur son emballage indique que ce produit ne doit pas être jeté avec les déchets ménagers ordinaires. Il est de votre responsabilité de mettre au rebut vos appareils en les déposant dans les centres de collecte publique désignés pour le recyclage des équipements électriques et électroniques. La collecte et le recyclage de vos appareils mis au rebut indépendamment du reste des déchets contribue à la préservation des ressources naturelles et

garantit que ces appareils seront recyclés dans le respect de la santé humaine et de l'environnement. Pour obtenir plus d'informations sur les centres de collecte et de recyclage des appareils mis au rebut, veuillez contacter les autorités locales de votre région, les services de collecte des ordures ménagères ou le magasin dans lequel vous avez acheté ce produit.

File name: hp 12c pt\_user's guide\_Canada French\_HDPMF123708 Page: 270 of 281
Printed Date: 2005/8/1 Dimension: 14.8 cm x 21 cm

#### Annexe G

# Calculs pour le Royaume-Uni

Les calculs de la plupart des problèmes financiers au Royaume-Uni sont identiques aux calculs effectués pour ces problèmes aux États-Unis – décrits précédemment dans ce manuel. Mais certains problèmes nécessitent pour le Royaume-Uni des méthodes de calculs différentes de celles utilisées aux États-Unis, même si la terminologie de description des problèmes peut être similaire. Il est donc recommandé de vérifier les pratiques courantes au Royaume-Uni pour le problème financier à résoudre.

Le reste de cette annexe décrit trois types de calculs financiers pour lesquels la pratique courante est assez différente au Royaume-Uni de celle utilisée aux États-Unis.

# Prêts hypothécaires

Le montant des remboursements des prêts hypothécaires proposés par les banques au Royaume-Uni peut le plus souvent être calculé comme indiqué dans Calcul du montant du paiement, page 57. Mais les entreprises de construction au Royaume-Uni calculent différemment le montant de ces remboursements. En général, le montant de remboursement d'un prêt consentit par une entreprise de construction est calculé comme suit : tout d'abord, c'est le montant annuel du remboursement qui est calculé à l'aide du taux d'intérêt annuel ; ensuite, le montant du remboursement périodique est calculé par division du montant du remboursement annuel par le nombre de périodes de remboursement dans une année.

De plus, les calculs utilisés par les entreprises de construction sont arrondis ; donc pour faire correspondre vos résultats à leur table de remboursement, vous devez arrondir vos calculs de la même façon.

# Calculs de taux annuel en pourcentage (APR)

Kingdom Consumer Credit Act (1974) est différent du calcul de l'APR aux États-Unis. Contrairement à la pratique américaine, où l'APR peut être calculé par multiplication du taux d'intérêt périodique par le nombre de périodes par an, l'APR au Royaume-Uni est calculé par conversion du taux d'intérêt périodique en "taux effectif annuel", avant d'arrondir le résultat à une décimale. Avec le taux d'intérêt périodique à l'affichage et dans le registre i et le mode de paiement réglé sur End, il est possible de calculer le taux d'intérêt effectif annuel en appuyant CHS PMT, puis en entrant le nombre de périodes de composition par an et en appuyant sur nopy FV. Une pression sur f affichera alors le APR arrondi.

271

File name: hp 12c pt\_user's guide\_Canada French\_HDPMF123708 Page: 271 of 281 Printed Date: 2005/8/1 Dimension: 14.8 cm x 21 cm

# 272 Annexe F: Calculs pour le Royaume-Uni

# Calcul d'obligations

Les solutions permettant de calculer le prix et le rendement à l'échéance d'obligations au Royaume-Uni ne sont pas incluses dans ce manuel. Les pratiques utilisées peuvent dépendre du type d'obligation ; il existe des variations telles que le calcul du prix cumulatif ou à partir du dividende, avec intérêt simple ou composé, etc.

Des notes d'application pour ces situations peuvent être proposées au Royaume-Uni ; consultez votre revendeur agréé Hewlett-Packard local.

File name: hp 12c pt\_user's guide\_Canada French\_HDPMF123708 Page: 272 of 281 Printed Date: 2005/8/1 Dimension: 14.8 cm x 21 cm

# Index des touches de fonction

ON Touche d'allumage et d'extinction

## (page 16).

f touche de préfixe. Sélectionne la fonction supplémentaire indiquée en jaune au-dessus des touches de fonction

(page 16). Aussi utilisé pour la mise en forme de l'affichage (page 86).

g touche de préfixe. Sélectionne la fonction supplémentaire indiquée en bleu sur la face inclinée des touches de fonction (page 16).

f CLEAR PREFIX après f, g, STO, RCL ou GTO, annule cette touche (page 19).

f CLEARPREFIX affiche aussi la mantisse du nombre dans le registre X affiché (page 88).

← Effacement. Efface le dernier chiffre entré. (page 18).

Annulation. Récupère la dernière opération. (page 20).

## Entrée de chiffres

**ENTER** Entre dans le registre Y une copie du nombre dans le registre X affiché. Utilisé pour séparer les nombres (pages 21 et 233).

CHS Change le signe du nombre ou de l'exposant de 10 du registre X affiché (page 18).

EEX Entre l'exposant. Après cette touche, les nombres entrés sont des exposants de 10 (page 18).

0 à 9 chiffres. Utilisées pour l'entrée de nombres (page 17) et la mise en forme de l'affichage (page 86).

• séparateur décimal (page 17). Aussi utilisé pour la mise en forme de l'affichage (page 112).

CLx Efface et ramène à zéro le contenu du registre X affiché (page 19).

## Arithmétique

 $+-X \div = Opérat$ eurs arithmétiques (page 21).

# Registres de stockage

STO Stockage. Suivi d'une touche de chiffre, d'un séparateur décimal et d'une touche de chiffre, ou d'une touche financière de la rangée supérieure, enregistre le nombre affiché dans le registre de stockage indiqué (page 27). Aussi utilisée pour effectuer des opérations arithmétiques sur les registres de stockage (page 29).

RCL Rappel. Suivie d'une touche de chiffre, d'un séparateur décimal et d'une touche de chiffre ou d'une touche financière de la rangée supérieure, rappelle dans le régistre X affiché la valeur du registre de stockage indiqué (page 27). CLEAR REG Efface le

contenu de la pile (X,Y,Z,T), de tous les registres de stockage, des registres statistiques et des registres financiers (page 29). Ne modifie pas la mémoire programme; non programmable.

#### 274 Index des touches de fonction

#### **Pourcentage**

© Calcule x% de y et conserve la valeur de y dans le registre Y (page 31).

Assignments Assign

Talcule le pourcentage représenté par le nombre x par rapport au nombre du registre Y (page 34).

#### Calendrier

DMY Définit le format de date jourmois-année (page 37); non programmable.

MDY Définit le format de date mois-jour-année (page 37); non programmable.

DATE Modifie une date dans le registre Y du nombre de jours dans le registre X et affiche le jour de la semaine

# (page 38).

<u>ADYS</u> Calcule le nombre de jours entre deux dates dans les registres Y et X (page 39).

#### **Financières**

CLEAR FIN Efface le contenu des registres financiers (page 41).

BEG Définit le mode de paiement en début de période pour les calculs d'intérêt composé comportant des paiements (page 46).

END Définit le mode de paiement en fin de période pour les calculs d'intérêt composé comportant des paiements (page 46).

INT Calcule des intérêts simples (page 41).

n Enregistre ou calcule un nombre de périodes dans les problèmes financiers (page 40).

12X Multiplie un nombre dans le registre X affiché par 12 et place le résultat dans le registre n **(page 41)**.

i Enregistre ou calcule un taux d'intérêt par période de composition (page 40).

12÷ Divise par 12 le nombre dans le registre X affiché et place le résultat dans le registre i (page 47).

PV Enregistre ou calcule la valeur actuelle (flux financier initial) d'un problème financier (page 40).

PMT Enregistre ou calcule le montant du paiement (page 40).

FV Enregistre ou calcule la valeur tuture (flux financier final) d'un problème financier (page 40).

AMORT Calcule
l'amortissement d'un
nombre x de périodes à
l'aide des valeurs
enregistrées dans les
registres PMT, i, PV et
l'affichage. Met à jour les
valeurs de PV et de n
(page 67).

NPV Calcule le valeur actuelle nette de jusqu'à 80 flux financiers inégaux et d'un investissement initial à partir des valeurs enregistrées par CFo,

CF) et NJ (page 72).

IRR Calcule le taux de rentabilité interne (rendement) de jusqu'à 80 flux financiers différents et d'un investissement initial à l'aide des valeurs enregistrées par CFo,

CF) et Ni (page 77). CFo Flux financier initial. Enregistre le contenu du registre X affiché dans  $R_0$ , initialise n à zéro, définit  $N_0$  à 1. Utilisée au début d'un problème de rentabilité (page 72).

File name: hp 12c pt\_user's guide\_Canada French\_HDPMF123708 Page: 274 of 281
Printed Date: 2005/8/1 Dimension: 14.8 cm x 21 cm

CF; Flux financier j. Enregistre le contenu du registre X dans le registre R<sub>i</sub>, incrémente n d'une unité, définit N<sub>i</sub> à 1. Utilisée pour tous les flux financiers sauf le flux initial dans un problème de rentabilité (page 72).

N Enregistre le nombre (de 1 à 99) d'occurrences de chaque flux financier dans N. Par défaut 1 sauf spécification contraire (page 75).

PRICE Calcule le prix d'une obligation à partir du rendement attendu à l'échéance (page 81).

YTM Calcule le rendement à l'échéance à partir du prix de l'obligation

## (page 82).

SL Calcule l'amortissement par la méthode linéaire.

#### (page 83).

SOYD Calcule l'amortissement par la méthode de l'amortissement proportionnel à l'ordre numérique inversé des années (page 83).

DB Calcule l'amortissement par la méthode dégressive (page 83).

#### **Statistiques**

CLEAR  $\Sigma$  Efface les registres de stockage statistiques  $R_1$  à  $R_6$  et les registres de piles (page 92).

- $\Sigma$ + Cumule les statistiques à partir des nombres des registres X et Y dans les registres de stockage  $R_1$  à  $R_6$  (page 92).
- Σ- Annule l'effet des nombres des registres X et Y dans les registres de stockage statistiques R<sub>1</sub> à R<sub>6</sub> **(page 93)**.
- X Calcule la moyenne des valeurs x et y à l'aide des statistiques cumulées (page 93).
- Xw Calcule la moyenne pondérée des valeurs y(valeur) et x(poids) à l'aide des statistiques cumulées (page 98).
- S Calcule l'écart type d'échantillon des valeurs x et y à l'aide des statistiques cumulées (page 95).

②,r Estimation linéaire (registre X), coefficient de corrélation (registre Y). Adapte une droite à un ensemble de paires de valeurs (x,y) entré par ☑₁, puis extrapole cette droite pour estimer une valeur y à partir d'une valeur x donnée. Calcule aussi la précision de la relation linéaire (r) de cet ensemble de paires de données (x, y)

# (page 96).

**(x),r** Estimation linéaire (registre X), coefficient de corrélation (registre Y). Adapte une droite à un ensemble de paires de valeurs (x,y) entré par  $\Sigma$ +, puis extrapole cette droite pour estimer une valeur x à partir d'une valeur y donnée. Calcule aussi la précision de la relation linéaire (r) de cet ensemble de paires de données (x, y) (page 96).

# **Mathématiques**

Calcule la racine carrée d'un nombre dans le registre X affiché (page 99).

yx Élève le nombre dans le registre Y à la puissance du registre X (page 101).

File name: hp 12c pt\_user's guide\_Canada French\_HDPMF123708 Page: 275 of 281 Printed Date: 2005/8/1 Dimension: 14.8 cm x 21 cm

# 276 Index des touches de fonction

- Calcule l'inverse d'un nombre dans le registre X affiché (page 99).
- n1 Calcule la factorielle [n•(n-1)...•3•2•1] du nombre dans le registre X affiché (page 99).
- e\* Exponentielle naturelle. Élève e (approximativement 2,718281828) à la puissance du nombre dans le registre X affiché (page 99).
- LN Calcule le logarithme naturel (base e) du nombre dans le registre X affiché (page 99).
- x² Calcule le carré du nombre dans le registre X affiché (page 99).

# Modification de nombre

RND Arrondit la mantisse du nombre à 10 chiffres dans le registre X à la valeur affichée

# (page 99).

INTG Ne conserve que la partie entière du nombre dans le registre X affiché en tronquant la partie fractionnaire

#### (page 100).

FRAC Ne conserve que la partie fractionnaire du nombre dans le registre X affiché en tronquant la partie entière

# (page 100).

# Réorganisation de pile

Ouvre et ferme les parenthèses en mode ALG.

#### (page 245)

Echange les contenus des registres X et Y de la pile

# (pages 89 et 234).

RI Fait défiler vers le bas le contenu de la pile pour affichage dans le registre X (page 235).

LSTX Rappelle dans le registre X affiché le nombre qui était affiché avant l'opération précédente (pages 90 et 238).

#### **Modes**

RPN passe la calculatrice en mode RPN. (page 20).

ALG passe la calculatrice en mode ALG. (page 20).

File name: hp 12c pt\_user's guide\_Canada French\_HDPMF123708 Page: 276 of 281 Printed Date: 2005/8/1 Dimension: 14.8 cm x 21 cm

# Index des touches de programmation

P/R Programmation/exécution. Entre et sort du mode programme. Passe automatiquement à la ligne de programme 000 au retour en mode exécution (page 104).

MEM Carte mémoire. Décrit l'allocation en cours de la mémoire ; affiche le nombre de lignes allouées à la mémoire programme et le nombre de registres de données disponibles (page 112).

# Mode programme

En mode *Programme*, les touches de fonction sont enregistrées dans la mémoire programme. L'affichage présente le numéro de la ligne dans la mémoire programme et le code de touche (ligne du clavier et emplacement dans cette ligne) de la touche de fonction.

#### **Touches actives:**

En mode programme, seules les touches suivantes sont actives ; elles ne peuvent pas être enregistrées en mémoire programme.

CLEAR PREM
Efface le programme.
Efface la mémoire
programme en la
remplissant d'instructions
GTO 000 et réinitialise la
calculatrice pour faire
commencer l'exécution à la
ligne 000 de la mémoire
programme. Réinitialise
MEM à **P008 r20** 

(page 104)

# Mode exécution

En mode exécution, les touches de fonction peuvent être exécutées dans un programme enregistré ou individuellement à partir du clavier.

# Actionnée au clavier :

CLEAR PROM
Réinitialise la
calculatrice (en mode
exécution) pour faire
repartir l'exécution à la
ligne 000 de la mémoire
programme. N'efface
pas la mémoire
programme.

# Exécutée en tant qu'instruction de programme

277

File name: hp 12c pt\_user's guide\_Canada French\_HDPMF123708 Page: 277 of 281 Printed Date: 2005/8/1 Dimension: 14.8 cm x 21 cm

## 278 Index des touches de programmation

#### Mode programme

#### **Touches actives:**

GTO Aller à. Suivie d'un séparateur décimal et d'un nombre à trois chiffres, place la calculatrice à la ligne correspondante de la mémoire programme.

Aucune instruction n'est exécutée (page 113)

SST Pas-à-pas. Affiche le numéro de ligne et le contenu de la ligne de mémoire programme suivante. L'enfoncement continu affiche le numéro de ligne et le contenu de toutes les lignes de la mémoire programme, l'une après l'autre (page 113).

#### Mode exécution

# Actionnée au clavier :

R/S Exécution/arrêt.
Commence l'exécution
d'un programme
enregistré. Arrête
l'exécution si le
programme est en cours
(page 106).

GTO Aller à. Suivie d'un nombre à trois chiffres, place la calculatrice à cette ligne de la mémoire programme. Aucune instruction n'est exécutée (page 113).

SST Pas-à-pas. Affiche le numéro de ligne et le code de touche de la ligne de mémoire programme en cours à l'enfoncement; exécute l'instruction, affiche le résultat et passe à la ligne suivante au relâchement (page 113).

## Exécutée en tant qu'instruction de programme enregistré :

R/S Exécution/arrêt. Arrête l'exécution du programme (page 121).

GTO Aller à. Suivie d'un nombre à trois chiffres, effectue un branchement au numéro de ligne indiqué et reprend l'exécution du programme à ce point (page 124).

PSE Pause. Arrête l'exécution du programme pendant environ 1 seconde pour afficher le contenu du registre X, puis reprend l'exécution du programme (page 116).

File name: hp 12c pt\_user's guide\_Canada French\_HDPMF123708 Page: 278 of 281
Printed Date: 2005/8/1 Dimension: 14.8 cm x 21 cm

## Mode programme

#### Touches actives:

BST Retour arrière. Affiche le numéro de ligne et le contenu de la ligne de mémoire précédente. À partir de la ligne 000, passe à la fin de la mémoire programme définie par 9 MEM. L'enfoncement continu affiche le numéro de ligne et le contenu de toutes les lignes de la mémoire programme, l'une après l'autre (page 113).

#### Mode exécution

# Actionnée au clavier :

BST Retour arrière.
Affiche le numéro de ligne et le code de touche de la ligne de mémoire programme précédent à l'enfoncement ; affiche le contenu d'origine du registre X au relâchement. Aucune instruction n'est exécutée (page 116).

N'importe quelle touche. L'enfoncement de n'importe quelle touche du clavier arrête l'exécution d'un programme (page 123).

## Exécutée en tant qu'instruction de programme enregistré :

xsy x=0 Condition.
xsy compare le nombre du registre X à celui du registre Y. x=0 compare le nombre du registre X par rapport à zéro. Si la condition est vraie, la calculatrice reprend l'exécution à la ligne de mémoire programme suivante. Si elle est fausse, elle ignore la ligne suivante avant de reprendre l'exécution (page 128).

File name: hp 12c pt\_user's guide\_Canada French\_HDPMF123708 Page: 279 of 281
Printed Date: 2005/8/1 Dimension: 14.8 cm x 21 cm

# Index des matières

Branchement, 124-35, 145

| A   | Branchement, ajout d'instructions,   |
|---|--------------------------------------|
| [AMORT], 13, 67, 235                      | 145–49                               |
| Achat ou location, 164                    | Branchement, conditionnel, 128–29    |
| Affichage, 85                             | Branchement, simple, 124             |
| Affichage de nombres, 40                  |                                      |
| Affichage, notation scientifique, 87      | C                                    |
| Affichages, spéciaux, 88                  | CFo, 73, 75                          |
| Ajout d'instructions, 141-49              | CFi, 73, 75, 78                      |
| Algébrique, mode, 20, 242                 | CHS, 18, 21, 41, 73, 234             |
| Amortissement, 47, 67–70, 83,             | CLx, 19, 35, 234, 238, 240           |
| 172–94, 255, 258–59                       | Calcul arithmétique sur des          |
| Amortissement dégressif, 178              | constantes, 90, 240                  |
| Amortissement en année incomplète,        | Calcul entre parenthèses, 26         |
| 172                                       | Calcul sur des périodes incomplètes, |
| Amortissement exceptionnel, 194           | 62                                   |
| Amortissement linéaire, 172               | Calculs arithmétiques, en chaîne,    |
| Amortissement proportionnel à ordre       | 23–26                                |
| numérique inversé des années,             | Calculs arithmétiques, simples, 21   |
| 182                                       | Calculs d'intérêts composés, 12      |
| Amortissement, avec changement de         | Calculs en chaîne, 23–26, 239, 243   |
| méthode, 186–94                           | Calculs en Chaîne en mode ALG, 26    |
| Amortissement, exceptionnel, 194          | Calculs simples en mode ALG, 22      |
| Analyse de rentabilité, 71                | Capitalisation composée, 47          |
| Année incomplète, amortissement,          | Clavier, 16                          |
| 172–94                                    | Composition continue, 221, 260       |
| Annuités, 45                              | Conditions d'erreur, 89              |
| Appréciation, 47                          | Constantes, calcul arithmétique, 90, |
| APR. Voir Taux annuel en                  | 240                                  |
| pourcentage                               | Convention de signe de flux          |
| Arithmétique, registre de stockage,<br>29 | financiers, 41, 45                   |
| Arrondi, 86, 99                           | D                                    |
| Avance, paiement, 205, 212                | DATE, 37-39                          |
| D   | DB, 83, 235                          |
| В   | <u>DDYS</u> , 63, 235                |
| BEG, 46                                   | D.MY, 37                             |
| BST, 109, 116, 139                        | Dates, à venir ou passées, 38        |
| Boucle, 124                               | Dates, nombre de jours entre, 39     |
| 280                                       |                                      |
|   |                                      |

Décimales, arrondi, 86 F Dégressif, amortissement, 178 f, 16, 21, 67, 86, 108, 234 Dépassement inférieur de capacité, FIN , 19, 41 FRAC, 100, 235 Dépassement supérieur de capacité, FV, 40, 59 Factorielle, 99 Différence en pourcentage, 34, 246 Financiers, registres, 40 Flux financiers, consultation, 78 Flux financiers, enregistrement pour EEX, 18, 21, 63, 234 NPV et [IRR], 72, 80 END, 46 Flux financiers, modification, 80 ENTER, 21, 31, 35, 92, 98, 101, Fonction puissance, 101, 247 128, 233, 238 Fonctions calendrier et la pile, 237 e<sup>x</sup>, 99, 235 Fonctions de calendrier, 37-39, 256 **←**, 18 Fonctions sur un nombre, 99 =, 20, 22, 26, 242 Format d'affichage de la mantisse, Ecart type, 95 88 Echantillons, 95 Format d'affichage, standard, 86 Edition de programmes, 139 Format des dates, 37, 85 Effacement de la mémoire Formats d'affichage des nombres, programme, 19, 105 86 Effacement de l'affichage, 19 FV, 45 Effacement des registres de stockage, 19, 29, 85 G Effacement des registres financiers, g, 16, 21, 108, 111, 234 19 GTO, 17, 21, 108, 113, 124, 129, Effacement des registres statistiques, 143, 234 19, 92 GTO •, 113, 139 Effacement d'opérations, 17, 19 GTO 000, 111-13 Effacement du registre X, 19 Enregistrement de programmes, 150 Entrée de chiffres, fin, 21, 234 Entrée de chiffres, reprise après i, 13, 40, 41 erreur, 91 INT, 41, 235 Epargne, 218 IRR, 13, 71, 72, 77, 248 Erreur, dans l'entrée de chiffres, 91 INTG, 100, 235 Erreur, Pr error, 89 Indicateur d'état BEGIN, 46 Erreurs, 89 Indicateur d'état C, 63 Erreurs d'entrée, 91 Indicateur d'état D.MY, 38 Estimation linéaire, 96 Indicateur d'état PRGM, 104, 106 Etat, indicateurs, 85 Indicateurs d'état, 85 Etoile à l'affichage, 263 Indication de décharge, 16 Exponentielle, 99 Instructions dans les lignes de Exposant, 18, 101

File name: hp 12c pt\_user's guide\_Canada French\_HDPMF123708 Page: 281 of 281 Printed Date: 2005/8/1 Dimension: 14.8 cm x 21 cm

# 282 Index des matières

| programme, 108<br>Instructions de test conditionnel, 128<br>Intérêt simple, 41<br>Intérêts composés, 47<br>Interruption d'un programme, 116<br>Inverse, 99  | Modifié, taux de rentabilité interne,<br>195<br>Montant du paiement, calcul, 57<br>Montant net, 32, 33<br>Moyenne, 93<br>Moyenne pondérée, 98   |
|---|---|
| IRR, 71, 195  | Multiples, programmes, 150  |
| Jours, entre dates, 39  L  LSTX, 90, 100, 238  LN, 99, 235  La formule Black-Scholes pour évaluer les options européennes, 197, 258  Lignes de programme, affichage, 109  Location financière, 205  Location ou achat, 164  Logarithme, 99  | n, 40 n!, 99, 235 Ni), 75, 78, 80 NPV, 71, 72 Négatifs, nombres, 18 Niveau des piles, bas, 12, 16, 263 Nombres négatifs, 18, 243 Nombres, entrée, 17 Nombres, formats d'affichage, 86 Nombres, grands, 18 Nombres, rappel, 27 Nombres, stockage, 27 Notation scientifique, 18, 87 NPV, 71   |
| M.DY, 37 MEM, 112 Mantisse, 18, 88 Mantisse, format d'affichage, 88 Médiane. Voir Moyenne Mémoire, 27 Mémoire permanente, 85 Mémoire permanente, réinitialisation, 41, 46, 85, 87, 112 Mémoire programme, 108, 112 Mensualité à échoir, 46 Mensualités, report, 170–71 Message Running, 13, 77 Mode de paiement, 45 Mode de période incomplète, 44 Modes algébrique, 20 RPN, 20 | ON), 16, 264 Obligations, 82–83, 222–30, 257, 272 Obligations, base 30/360 jours, 222–24 Obligations, coupon annuel, 227 Obligations, d'entreprise, 81 Obligations, des collectivités locales, 81 Obligations, trésor américain, 81 Opérations avec Parenthèses, 245 Opérations mathématiques et la pile, 236  P P/R, 104, 106, 109, 123 PMT, 40, 57 PREFIX, 17, 88 |

File name: hp 12c pt\_user's guide\_Canada French\_HDPMF123708 Page: 282 of 281
Printed Date: 2005/8/1 Dimension: 14.8 cm x 21 cm

PRGM, 19, 104, 112 PRICE, 81, 235 27-30 PSE, 116, 117 PV, 40, 41, 48 Paiement, 45, 212 Paiement ballon, 48, 51 Paiements d'avance, 205, 212 Paiements, nombre, 48 Partie fractionnaire, 100 Périodes de composition, 43, 47 Pile, 232, 263 Pile, installation, 264 PMT, 45 RPN, mode, 20, 23, 232 Pondérée, moyenne, 98 S Populations, 95 Pourcentage du total, 34, 36, 246 s, 95, 235 Pourcentages, 31, 32, 245 SL , 83, 235 Pr error, 89 SOYD, 83, 235 Prêt, prix de rachat, 159 Prêt, rendement, 161 Programmation, 104 Programme, arrêt, 116, 121 Programme, boucle, 124 Programme, branchement, 124 Programme, création, 104 Simple, intérêt, 41 Programme, édition, 139 Statistiques, 92 Programme, enregistrement, 150 Programme, exécution ligne par ligne, 112 Programme, interruption, 116 Programme, lancement, 106, 154 amortissement, 182 Programme, mémoire, 112 Programmes multiples, 150 Т PV, 44 R 156-59, 271

R↓, 41, 68, 235 R/S, 106, 116, 121 [RCL], 21, 27, 40, 108, 234 REG, 19, 41 RND, 86, 99, 235 Racine carrée, 99 Registre LAST X, 85 Registres, 27

Registres de stockage de données, Registres de stockage, effacement, Registres de stockage, opérations arithmétiques, 29 Registres financiers, 40 Registres financiers, effacement, 41 Registres, statistiques, 92 Régler le Contraste de l'Ecran, 16 Rendement, 209, 216 Report de mensualités, 170-71

STO, 21, 27, 29, 63, 108, 234 SST, 109, 113, 133, 139 Schéma de flux financiers, 43, 47 Séparateur décimal, changement, Simple, branchement, 124 Statistiques sur deux variables, 92 Statistiques sur une variable, 92 Stockage de nombres, 40 Sum-of-the-years-digits,

Taux annuel en pourcentage, 64-66, taux continu, 221 Taux de rentabilité interne, 71 Taux de rentabilité interne, calcul, Taux de rentabilité interne, modifié, 195 Taux d'intérêt annuel, 47 Taux d'intérêt effectif, conversion,

File name: hp 12c pt\_user's guide\_Canada French\_HDPMF123708 Page: 283 of 281 Printed Date: 2005/8/1 Dimension: 14.8 cm x 21 cm

## 284 Index des matières

220

Taux d'intérêt nominal, conversion, 218 Taux d'intérêt, annuel, 54 Taux d'intérêt, périodique, 54 Taux effectif, 221 Touche de préfixe, 16 Touches de préfixe d'effacement, 17

# U

Un pas en arrière, 109

Valeur actuelle, 44 Valeur actuelle nette, 71 Valeur actuelle nette, calcul, 72 Valeur actuelle, calcul, 55

Valeur future, 45 Valeur future, calcul, 59 Valeur résiduelle, 212

# X

X ≥ y , 39, 41, 67, 81, 89, 93, 95, 124, 128, 234

 $\sqrt{x}$ , 99, 235

₹, 93, 235

(x,r), 96, 235

₹w, 98, 124, 128

# Y

YTM, 13, 81, 82

ŷ,r, 96, 235

yx, 101, 236 ŷ,r, 235

File name: hp 12c pt\_user's guide\_Canada French\_HDPMF123708 Page: 284 of 281 Printed Date: 2005/8/1 Dimension: 14.8 cm x 21 cm